Guia de Implementação

Arcserve<sup>®</sup> Backup

18.0



## **Avisos legais**

A presente Documentação, que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribuídos eletronicamente (doravante denominada Documentação), destina-se apenas a fins informativos e está sujeita a alterações ou revogação por parte da Arcserve a qualquer momento.

Esta documentação não pode ser copiada, transferida, reproduzida, divulgada nem duplicada, por inteiro ou em partes, sem o prévio consentimento por escrito da Arcserve. A presente Documentação contém informações confidenciais e de propriedade da Arcserve, não podendo ser divulgadas ou usadas para quaisquer outros fins que não aqueles permitidos por (i) um outro contrato celebrado entre o cliente e a Arcserve que rege o uso do software da Arcserve ao qual a Documentação está relacionada; ou (ii) um outro contrato de confidencialidade celebrado entre o cliente e a Arcserve.

Não obstante o supracitado, se o Cliente for um usuário licenciado do(s) produto(s) de software constante(s) na Documentação, é permitido que ele imprima ou, de outro modo, disponibilize uma quantidade razoável de cópias da Documentação para uso interno seu e de seus funcionários referente ao software em questão, contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da Arcserve estejam presentes em cada cópia reproduzida.

O direito à impressão ou disponibilizar cópias da documentação está limitado ao período de vigência no qual a licença aplicável a tal software permanece em pleno vigor e efeito. Em caso de término da licença, por qualquer motivo, fica o usuário responsável por garantir à Arcserve, por escrito, que todas as cópias, parciais ou integrais, da Documentação sejam devolvidas à Arcserve ou destruídas.

ATÉ O LIMITE PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, A ARCSERVE FORNECE ESTA DOCUMENTAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA, INCLUINDO, ENTRE OUTRAS, QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM OU NÃO VIOLAÇÃO. EM NENHUMA OCASIÃO, A ARCSERVE SERÁ RESPONSÁVEL PERANTE O USUÁRIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS, DIRETOS OU INDIRETOS, RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTAÇÃO, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, LUCROS CESSANTES, PERDA DE INVESTIMENTO, INTERRUPÇÃO DOS NEGÓCIOS, FUNDO DE COMÉRCIO OU PERDA DE DADOS, MESMO QUE A ARCSERVE TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS.

O uso de qualquer produto de software mencionado na documentação é regido pelo contrato de licença aplicável, sendo que tal contrato de licença não é modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso.

O fabricante desta Documentação é a Arcserve.

Fornecido nos termos de "Direitos restritos". O uso, a duplicação ou a divulgação pelo Governo dos Estados Unidos estão sujeitos às restrições definidas nas seções 12.212, 52.227-14 e 52.227-19(c)(1) – (2) da FAR e na seção 252.227-7014(b)(3) da DFARS, conforme aplicável, ou suas sucessoras.

© 2019 Arcserve, incluindo suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Quaisquer marcas comerciais ou direitos autorais de terceiros pertencem a seus respectivos proprietários.

# Referências de produtos da Arcserve

Este documento faz referência aos seguintes produtos da Arcserve:

- Arcserve<sup>®</sup> Backup
- Arcserve<sup>®</sup> Unified Data Protection
- Agente do Arcserve<sup>®</sup> Unified Data Protection para Windows
- Agente do Arcserve<sup>®</sup> Unified Data Protection para Linux
- Arcserve<sup>®</sup> Replication and High Availability

#### Contato com o Suporte da Arcserve

A equipe de suporte da Arcserve oferece um abrangente conjunto de recursos para solucionar seus problemas técnicos e fornece acesso fácil a importantes informações sobre o produto.

#### Entrar em contato com o suporte

Com o suporte da Arcserve:

- É possível entrar em contato direto com a mesma biblioteca de informações que é compartilhada internamente pelos especialistas do suporte da Arcserve. Este site fornece acesso aos documentos de nossa base de conhecimento. A partir daqui, é fácil pesquisar e localizar os artigos da base de conhecimento relacionados ao produto que contêm soluções testadas em campo para muitos dos problemas principais e comuns.
- É possível usar nosso link para bate-papo ao vivo para iniciar instantaneamente uma conversa em tempo real entre você e a equipe de suporte da Arcserve.
  Com o Bate-papo ao vivo, você poderá obter respostas imediatas para suas dúvidas e preocupações, sem deixar de manter o acesso ao produto.
- É possível participar da Comunidade global de usuários do Arcserve para perguntar e responder a perguntas, compartilhar dicas e truques, discutir as práticas recomendadas e participar de conversas com os colegas.
- É possível abrir um ticket de suporte. Ao abrir um ticket de suporte online, é possível esperar um retorno de chamada de um de nossos especialistas na área do produto sobre o qual está perguntando.
- Você pode acessar outros recursos úteis adequados ao seu produto da Arcserve.

# Arcserve BackupDocumentação

A documentação do Arcserve Backupcontém guias e Notas da Versão específicas para todas as releases principais e os service packs. Clique nos links abaixo para acessar a documentação.

- Notas da Versão do Arcserve Backup 18.0
- Biblioteca do Arcserve Backup 18.0

# Conteúdo

Capítulo 1: Introdução ao Arcserve Backup	13
Introdução	14
Objetivo deste guia	15
Capítulo 2: Planejamento de ambientes de armazenamento	
Tarefas preliminares	
Requisitos de armazenamento corporativo	19
Considerações sobre o orçamento	20
Requisitos de infraestrutura de rede e computadores	21
Requisitos de transferência dos dados	22
Requisitos de agendamento de backup	23
Considerações sobre a janela de backup de dados	24
Taxas de transferência de dados de hardware	25
Considerações sobre a largura de banda da rede	
Requisitos de transferência de dados e cálculos de recursos	29
Considerações sobre caminhos de dados	30
Considerações sobre caminhos de dados alternativos	
Operações de armazenamento paralelo (vários fluxos)	39
Requisitos de capacidade de armazenamento	40
Requisitos de armazenamento de dados de recuperação online	41
Requisitos de armazenamento de dados de backup	42
Requisitos de armazenamento de dados do Painel global	43
Capacidade e recursos de armazenamento	45
Planos e pressuposições do teste	48
Eventos catastróficos	49
Avaliação do risco	50
Considerações do repositório fora da empresa	51
Considerações de arquivamento da recuperação de falhas	55
Testes de recuperação de falhas	56
Cálculos de exemplo	57
Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma LAN Ethernet 100Base- sem sub-redes	T 58
Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em duas sub-redes Ethernet 100Base-T	
Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma rede Ethernet de Gigabi	it <mark>60</mark>

Taxa de transferência de um servidor sem clientes	61
Taxa de transferência de um servidor com a opção SAN	62
Capacidade de armazenamento de dois conjuntos de dados de recuperação, um back completo e um incremental	cup <mark>63</mark>
Capítulo 3: Planejamento de instalações do Arcserve Backup	65
Plataformas suportadas	66
Dispositivos suportados	67
Instalações de bibliotecas de fitas	68
Instalações de SAN (Storage Area Network)	69
Quantidade de espaço em disco necessário para instalar o Arcserve Backup	70
Métodos de instalação	
Tipos de instalações de servidor do Arcserve Backup	73
Arcserve Backup Opções de servidor	77
Conta de usuário caroot	78
Requisitos de banco de dados	79
Considerações sobre o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition	80
Considerações sobre o banco de dados do Microsoft SQL Server	83
Agente para banco de dados Arcserve	87
Logs de andamento de instalações	89
Considerações sobre o Painel global	90
Considerações sobre a atualização	92
Atualizações suportadas	93
Compatibilidade com versões anteriores	94
Atualizações do Painel global	95
Migração de dados de uma release anterior	96
Requisitos de licença do produto	98
Como o processo de instalação afeta os sistemas operacionais	99
Arquivos binários não assinados	105
Arquivos executáveis com sistema operacional suportado ausente	107
Executáveis com manifesto de que não têm suporte para o sistema operacional mais recente	110
Arquivos binários contendo informações incorretas sobre a versão do arquivo	112
Arquivos binários que não estão em conformidade com os requisitos de segurança do Windows	) 114
Arquivos binários que não são completamente desinstalados	119
Arquivos binários que não contêm um manifesto incorporado	121

Identificação de pacote do MSI Installer do Arcserve Backup	123
Capítulo 4: Instalando e atualizando o Arcserve Backup	125
Como concluir as tarefas de pré-requisito	126
Instalar o Arcserve Backup	130
Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior	137
Criar um arquivo de resposta de instalação silenciosa	144
Atualizar os agentes do Arcserve Backup silenciosamente para a release atual	150
Implantar agentes em computadores remotos do servidor principal	153
Considerações sobre a implantação remota	155
Implantar agentes em computadores remotos usando a atualização automática	156
Implantar agentes em computadores remotos usando implantação personalizada	159
Implantar agentes em Máquinas virtuais usando a Implantação em máquinas virtuais .	162
Tarefas pós-instalação	165
Capítulo 5: Instalando e atualizando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos	167
Introdução às instalações que reconhecem agrupamentos	
Considerações sobre a implantação	
Planejar a implantação de alta disponibilidade do Arcserve Backup	171
Implantar o servidor do Arcserve Backup no MSCS	174
Requisitos de hardware do MSCS	175
Requisitos de software do MSCS	176
Preparação de recursos de agrupamento do MSCS	177
Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2008	179
Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2012 e W dows Server 2012 R2	'in- 180
Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do MSCS	181
Atualizar o Arcserve Backup 16.5 SP1, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente de agr pamento do MSCS	·u- 191
Desinstalar o Arcserve Backup de um agrupamento do MSCS	195
Excluir recursos de agrupamento do Arcserve Backup	197
Implantar o servidor do Arcserve Backup no agrupamento NEC	199
Requisitos de hardware do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster	200
Requisitos de software do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster	201
Preparação de recursos do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster	202
Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do NEC .	204
Atualizar o Arcserve Backup 16.5, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente NEC CLUSTERPRO	216

	Gerenciar e configurar o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster	.220
	Desinstalar o Arcserve Backup de um NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster	. 222
	Interromper os grupos de agrupamento NEC	.224
	Desativar o Arcserve Backup em scripts do NEC Cluster	.225
	Ativar o Arcserve Backup em scripts do NEC Cluster	.228
Co	omo verificar uma instalação e uma atualização que reconhece agrupamentos	.231
Cap par	pítulo 6: Atualizando o Arcserve UDP ou o Arcserve Backup a o módulo de integração de fitas	233
Co	omo atualizar do Arcserve UDP v6.5 para 7.0	.234
Co	omo atualizar do Arcserve Backup r17.5 para r18.0	.235
Сар	oítulo 7: Integrando o Arcserve Backup com outros produtos	237
Int	tegração do Arcserve Replication	238
Int	tegração do Arcserve Backup Patch Manager	.239
Ar	cserve UDP Integração do	.240
	Definir como fazer backup de sessões do Arcserve UDP	242
	Como gerenciar servidores do Arcserve UDP a partir do Gerenciador de backup	.243
	Como o Arcserve Backup processa sessões de backup criptografadas do Arcserve UDP	254
Сар	oítulo 8: Configuração Arcserve Backup	255
At	ivar Arcserve Backup	256
Ab	prir o Gerenciador ou o respectivo console	257
Ar	cserve Backup Página inicial	.259
Pá	ágina inicial e tutorial do usuário para a primeira utilização	.264
Íco	ones de estado dos serviços	.265
Efe	etue logon no Arcserve Backup	266
Es	pecificar as preferências do gerenciador do Arcserve Backup	.268
Pá	áginas de código	.271
	Como o Arcserve Backup dá suporte para páginas com vários códigos	.272
	Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de backup	.273
	Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de restauração	.274
Co	onta de sistema do Arcserve Backup	.275
	Como o Arcserve Backup gerencia autenticações	.276
	Como usar a conta do sistema na segurança da tarefa	. 277
Ini	iciar a Tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup	.278
Ajı	ustar o banco de dados do SQL Server do Arcserve Backup	.279
	Como calcular o número das conexões SQL necessárias	.280
	Verificações de consistência do banco de dados	.281

Especificar a comunicação ODBC para configurações de bancos de dados remotos	282
Configuração de dispositivos por meio do Assistente de dispositivos	
Configurar componentes do módulo corporativo	284
Configurar o Painel global	285
Configurar o local central	287
Configurar um local de filial	289
Criar dispositivos do sistema de arquivos	291
Como definir, incluir e ignorar parâmetros para Agentes de banco de dados do A serve Backup	.rc- 293
Configurando firewalls para otimizar a comunicação	295
Diretrizes do arquivo de configuração de portas	296
Modifique o arquivo de configuração de portas	297
Portas usadas por componentes do Arcserve Backup	299
Testar a comunicação através de um firewall	336
Capítulo 9: Desinstalando o Arcserve Backup	. 337
Desinstalar o Arcserve Backup	
Desinstalar componentes do Arcserve Backup usando a linha de comando	341
Desinstalar os arquivos de instalação da implantação de agente	344
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve Backup	. 345
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server	<b>345</b> ft 346
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve BackupA instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL ServerNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release	<b>345</b> ft 346 348
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve BackupA instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL ServerNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup	<b>345</b> ft 346 348 350
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve BackupA instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL ServerNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release Falha ao iniciar serviços do Arcserve BackupO Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante	<b>345</b> ft 346 348 350 351
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve BackupA instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL ServerNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release Falha ao iniciar serviços do Arcserve BackupO Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante Aso é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta release	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup	. <b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve BackupA instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL ServerNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release Falha ao iniciar serviços do Arcserve BackupO Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integranteNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta rel aseNão é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta rel aseNão é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup Recursos de HA do agrupamento não criados	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353 354
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353 354
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup     Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353 354 355 356
Gapítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup     Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup     Como concluir as tarefas de pré-requisito para a instalação do Arcserve Backup	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353 354 356 357
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup     Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup     Instalando o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único	. <b>345</b> ft 346 348 350 351 e 352 353 354 356 357 359
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup     Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup     Instalando o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único     Instalando um servidor principal com servidores integrantes	. <b>345</b> ft 346 348 350 351 e 352 353 354 356 356 357 359 365
Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve     A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microso SQL Server     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release     Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup     O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta relase     Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup     Recursos de HA do agrupamento não criados     Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup     Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup     Instalando o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único     Instalando um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos	<b>345</b> ft 346 348 350 351 e- 352 353 354 355 355 359 359 359 365 373

Instalando vários servidores principais com servidores integrantes e	m uma SAN 390
Instalando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agru	upamentos
Melhores práticas para atualizar o Arcserve Backup a partir de un rior	ma release ante- 406
Como concluir as tarefas de pré-requisito para a atualização do Arcs	erve Backup407
Atualizando um servidor autônomo ou um servidor principal	
Atualizando vários servidores autônomos em um domínio	
Atualizando vários servidores autônomos que compartilham um bar remoto	nco de dados
Atualizando servidores em uma SAN usando um banco de dados loc	al ou remoto436
Atualizando vários servidores em um ambiente de SAN e não SAN p	ara esta release447
Atualizando vários servidores que usam um banco de dados central	458
Atualizando vários servidores em um ambiente que reconhece agru	pamentos467
Melhores práticas gerais	
Onde instalar o console do gerenciador	
Como instalar e gerenciar licenças	
Como instalar as opções baseadas no servidor do Arcserve Backup	
Capítulo 12: Glossário	
Implantação do agente do Arcserve Backup	
Conta caroot	
servidor do movimentador de dados	
agente de sistema de arquivos	
servidor integrante	
servidor principal	
arquivo de respostas	
computador virtual	

# Capítulo 1: Introdução ao Arcserve Backup

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Introdução	14
Objetivo deste guia	15

#### Introdução

Arcserve BackupO é uma solução de proteção de dados de alto desempenho que atende às necessidades das empresas com ambientes heterogêneos. Ele oferece desempenho de backup e restauração flexível, fácil administração, compatibilidade abrangente de dispositivos e confiabilidade. Ajuda na maximização da capacidade de armazenamento de dados, permitindo que você personalize as estratégias de proteção de dados com base em requisitos de armazenamento específicos. Além disso, a interface de usuário flexível possibilita configurações avançadas e fornece uma maneira econômica para que os usuários com todos os níveis de habilidades técnicas possam implantar e manter uma ampla variedade de agentes e opções.

Essa release do Arcserve Backup para Windows é a próxima geração da família de produtos do Arcserve Backup. Ela é baseada nos recursos das releases anteriores, fornecendo novas funcionalidades que o ajudam a maximizar o desempenho de backup e restauração. O Arcserve Backup fornece uma proteção de dados abrangente para ambientes distribuídos e operações de restauração. Um vasto conjunto de opções e agentes estende a proteção de dados para toda a empresa e fornece funcionalidades avançadas, incluindo backup e restauração online recentes de aplicativos e arquivos de dados, gerenciamento avançado de dispositivos e mídias, além de recuperação de falhas.

#### **Objetivo deste guia**

Este Guia de Implementação descreve como fazer o seguinte:

- Planejar o ambiente de armazenamento
- Planejar a instalação do Arcserve Backup
- Executar as tarefas de pré-requisito da instalação
- Instalar o Arcserve Backup
- Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior
- Desinstalar o Arcserve Backup
- Configurar métodos de instalação alternativos
- Executar tarefas pós-instalação
- Integrar com outros produtos da Arcserve
- Usar as melhores práticas para instalar o Arcserve Backup e atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior

# **Capítulo 2: Planejamento de ambientes de arma**zenamento

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Tarefas preliminares	
Requisitos de armazenamento corporativo	
Requisitos de transferência dos dados	
Requisitos de capacidade de armazenamento	
Eventos catastróficos	
Cálculos de exemplo	

# **Tarefas preliminares**

A proteção dos dados e o gerenciamento do armazenamento de backup é fundamentalmente uma questão relacionada a diretivas, não um problema técnico. Embora a tecnologia possa implementar uma diretiva, ela não poderá determinar qual diretiva será necessário usar.

Antes de usar o software Arcserve Backup efetivamente, é necessário analisar os requisitos de armazenamento de dados de sua organização. Siga estes procedimentos:

- Compreenda como os recursos de dados da empresa são usados.
- Compreenda como a segurança e a disponibilidade dos dados em determinado momento podem afetar os resultados financeiros da empresa.
- Desenvolva um plano de armazenamento abrangente e de alto nível antes de adquirir hardware adicional ou de configurar o Arcserve Backup.

Depois que tiver uma ideia exata das necessidades de armazenamento, é possível desenvolver um plano de implementação que permite:

- A recuperação rápida de arquivos e diretórios excluídos pelo usuário e dados relacionados ao banco de dados.
- A administração centralizada dos backups nos sistemas conectados em rede.
- Pouca interferência das operações de backup nas operações de negócios normais.
- Quantidades adequadas de mídias e de dispositivos para suas necessidades.
- Recuperação total em caso de perdas de dados graves.

#### **Requisitos de armazenamento corporativo**

Para determinar as necessidades de espaço de proteção, bem como de hardware e mídias de armazenamento, é necessário converter o plano de alto nível em um conjunto de requisitos concretos. É preciso decidir:

- Qual é o orçamento disponível para os aprimoramentos de rede, hardware e mídia?
- Qual é o volume de dados que precisa realmente ser protegido?
- Quando os backups podem ser executados sem interferir em outras operações?
- Qual é o volume de tráfego aceitável em sua rede durante os períodos de backup?
- Quanto tempo é possível aguardar pela restauração de um arquivo ou de um sistema de arquivos típico após uma perda de dados?

As seções a seguir abordam essas questões em mais detalhes:

- Considerações sobre o orçamento
- Requisitos de infraestrutura de rede e computadores

#### Considerações sobre o orçamento

Às vezes, vale a pena enfatizar a óbvia antecipação no planejamento de um grande projeto: cada um dos parâmetros discutidos neste capítulo vem com uma etiqueta de preço anexada. Se precisar de velocidade, será necessário também de uma rede mais rápida com largura de banda mais alta e de um maior número de dispositivos de backup mais rápidos. Ambos os requisitos têm custos elevados.

Para atender às necessidades de velocidade e segurança dos dados, talvez seja necessário comprar mais mídias. Esses elementos têm um custo extremamente alto, sobretudo no caso de dispositivos de backup mais novos e rápidos.

É necessário decidir quanto a empresa pode:

- Gastar em uma solução de backup e recuperação.
- Perder em termos de dados e tempo de pessoal.

Depois, siga este procedimento:

- Decida o que está preparado para fazer a fim de manter os dois tipos de custos sob controle.
- Determine se o seu objetivo principal é aumentar o desempenho ou economizar custos.
- Avalie as compensações entre os fatores abordados na seção a seguir com base nessa decisão inicial.

## **Requisitos de infraestrutura de rede e computadores**

Se ainda não tiver feito isto, familiarize-se com a configuração de hardware, rede e instalação à qual seu plano de backup e recuperação oferece suporte. É preciso saber:

- O número e os tipos de computadores e estações de trabalho dos quais é preciso fazer backup.
- As identidades dos computadores com bibliotecas ou dispositivos de mídia conectados (por exemplo, os servidores do Arcserve Backup).
- O tipo de cabo de fibra ou SCSI (Small Computer System Interface, Interface de sistemas de computadores de pequeno porte) que conecta cada biblioteca ao servidor correspondente e a taxa de transferência dos cabos.
- O tipo de biblioteca de cada servidor.
- Os tipos de dispositivos de cada biblioteca e a respectiva taxa de transferência.
- O nível planejado de compactação de dados, caso esta seja utilizada.
- Os tipos e as capacidades da rede, das sub-redes, dos roteadores e assim por diante.

#### Requisitos de transferência dos dados

A taxa de transferência de dados geral do sistema de backup e recuperação define o tempo necessário para as operações de armazenamento. É necessário contrabalançar os requisitos de dados e janela de backup, bem como os de velocidade de recuperação, com os recursos da infraestrutura existente e as restrições orçamentárias da empresa.

Após quantificar o volume de dados da empresa e os horários disponíveis para o backup, será possível estimar aproximadamente a taxa de transferência mínima que deverá ser alcançada para fazer o backup completo dos dados no tempo alocado. Use este requisito como ponto de partida para as decisões que serão tomadas posteriormente nesta seção.

Para calcular uma taxa de transferência mínima aproximada, divida o volume de dados pelo tempo disponível para o backup:

dados\_de\_backup ÷ janela\_de\_backup = taxa\_necessária

#### Exemplo: cálculo de transferência de dados

Se houver um terabyte de dados para backup e cinco horas disponíveis todas as noites, e se você planejar fazer um backup completo em uma sessão, uma taxa de 200 GB por hora será necessária.

### Requisitos de agendamento de backup

Quanto maior for o volume de dados, maior será a necessidade de tempo, hardware, mídia e largura de banda de rede.

É preciso decidir:

- Se é necessário fazer backup somente dos dados do usuário.
- Se também é necessário incluir as configurações do sistema e os aplicativos instalados.
- Estime o tamanho total dos dados de backup, com uma margem razoável de crescimento baseada na experiência passada da empresa.

## Considerações sobre a janela de backup de dados

Assim como o volume de dados que precisam ser incluídos no backup, seus requisitos de infraestrutura e gerenciamento dependerão do tempo disponível para as operações de backup em determinado período. Responda às seguintes perguntas:

- Os backups podem ser executados fora do horário de trabalho, à noite ou nos fins de semana?
- Os backups precisam ser executados simultaneamente com as operações de negócios normais, pois sua rede é usada 24 horas por dia?

Identifique os períodos de tempo disponíveis durante o dia e a semana. Caso a sua empresa permaneça fechada por longos períodos durante o mês ou o ano, considere também essas datas.

#### Taxas de transferência de dados de hardware

É pouco provável que o hardware de backup seja um fator que o impeça de alcançar a taxa de transferência desejada. A maioria dos dispositivos é muito rápida. No entanto, é importante avaliar a velocidade do hardware no estágio de planejamento. É necessário ter, no mínimo, hardware suficiente ou rápido o bastante para gravar os dados na mídia de armazenamento no tempo alocado. Em geral, um menor número de dispositivos rápidos ou um maior número de dispositivos mais lentos alcançam a mesma taxa de transferência total. Use as informações a seguir para estimar a taxa de transferência de dados agregada do hardware:

- Considerações sobre Interface SCSI ou de fibra
- Considerações sobre a unidade de fita

## Considerações sobre Interface SCSI ou de fibra

A velocidade de qualquer dispositivo depende de sua conexão com a fonte de dados. Os dispositivos de backup atuais se conectam por meio de interfaces SCSI ou de fibra padrão. A seguinte tabela lista os tipos comuns.

Versão	Largura do bar- ramento	Taxa de transferência de dados máxima aproximada
Wide Ultra SCSI	16 bits	40 MB/segundos=144 GB/hora
Ultra2 SCSI	8 bits	40 MB/segundos=144 GB/hora
Wide Ultra2 SCSI	16 bits	80 MB/segundos=288 GB/hora
Ultra 160 SCSI	16 bits	160 MB/segundos=576 GB/hora
Ultra 320 SCSI	16 bits	320 MB/segundos=1152 GB/hora
Fibre Chan- nel	1 Gb	100 MB/segundos=360 GB/hora
Fibre Chan- nel	2 Gb	200 MB/segundos=720 GB/hora

Observe que várias das interfaces SCSI e de fibra serão capazes de atender ao requisito de 200 GB por hora. Por exemplo, com um dispositivo Wide Ultra2 SCSI, será possível alcançar uma taxa de 200 GB em menos de uma hora. Também será possível usar vários controladores SCSI mais lentos para alcançar a taxa de trans-ferência de dados agregada de 200 GB por hora.

Certamente, o barramento SCSI ou a interface de fibra nunca deverão impedi-lo de alcançar a taxa de transferência desejada. Todas essas variedades de SCSI poderiam atender facilmente ao requisito de 40 GB por hora do exemplo. De fato, a maioria seria capaz de tratar de toda a tarefa de 200 GB em menos de duas horas. Com um dispositivo Wide Ultra 160 SCSI, isso seria possível cerca de 30 minutos.

### Considerações sobre a unidade de fita

Há vários tipos de dispositivos, sendo que alguns dos mais comuns são listados na tabela a seguir.

Tipo de dis- positivo	Taxa de transferência apro- ximada de 2:1 (dados com- pactados)	Capacidade máxima (dados compactados)
DDS-4	6.0 MB/segundos=21.6 GB/hora	40 GB
AIT-2	12 MB/segundos=43,2 GB/hora	100 GB
AIT-3	31.2 MB/segundos=112.3 GB/hora	260 GB
DLT 7000	10.0 MB/segundos=36.0 GB/hora	70 GB
DLT 8000	12 MB/segundos=43,2 GB/hora	80 GB
Super DLT	24 MB/segundos=86,4 GB/hora	220 GB
Mammoth-2	24 MB/segundos=86,4 GB/hora	160 GB
Ultrium (LTO)	30 MB/segundos=108 GB/hora	200 GB
IBM 9890	20 MB/segundos=72 GB/hora	40 GB
IBM 3590E	15 MB/segundos=54 GB/hora	60 GB

Embora um único dispositivo talvez não seja capaz de fornecer a taxa de transferência de dados de 200 GB por hora estabelecida no exemplo, o uso de vários dispositivos de mídia deverá permitir que essa taxa agregada seja atingida. Por exemplo, se estiver usando unidades de fita Ultrium, serão necessárias duas unidades de fita para alcançar a taxa de 200 GB por hora ou cinco unidades DLT 8000 para obter a mesma taxa de transferência.

#### Considerações sobre a largura de banda da rede

Agora é preciso considerar sua rede. Mais do que qualquer outro fator, a largura de banda disponível da rede determina o volume de dados que poderá ser realmente transferido durante um período de backup. A tabela a seguir compara o desempenho de diferentes tipos de redes. Como se pode observar, o desempenho da rede pode ser um importante obstáculo para a operação de backup em grande escala.

Tipo de	Tava do trans-	Tava de trans-	Tava de trans-
rede	ferência hinotética	ferência real	ferência real*
Ethernet	10 mbps =1,25 MB/-	40-50%	500 KB/- segundos=1,8 GB/-
TOBase-1	segundos		hora
Ethernet 100Base-T	100 mbps=12,5 MB/- segundos	80%	10 MB/segundos=36 GB/hora
Ethernet de 1 Gigabit	1000 mbps=125 MB/- segundos	70%	87,5 MB/- segundos=315 GB/- hora

**Observação:** se o backup ocorrer ao mesmo tempo que outras operações, lembrese de que as operações de backup não atingirão a taxa de transferência máxima real indicada.

# Requisitos de transferência de dados e cálculos de recursos

Se os cálculos preliminares descritos nas seções anteriores mostrarem que a taxa de transferência de dados necessária é viável com base na infraestrutura existente, será possível interromper por aqui. Entretanto, esses cálculos geralmente revelam conflitos entre os requisitos identificados e o tempo e os recursos disponíveis.

Se a largura\_de\_banda\_mínima for o volume de dados que pode ser enviado em determinado momento através da parte mais estreita e lenta do caminho entre a origem e a mídia de backup e se a janela de backup for o tempo disponível, o processo de backup se baseará na seguinte equação:

dados\_transferidos = janela\_de\_backup × largura\_de\_banda\_mínima

No exemplo, temos uma janela de cinco horas, dispositivos de armazenamento rápidos e uma rede Ethernet 100Base-T. Portanto, a LAN (Rede local) Ethernet é o vínculo mais fraco, aplicando-se, dessa forma, a seguinte equação:

```
dados_transferidos = 5 horas × 36 GB/hora = 180 GB
```

Portanto, para fazer o backup de um Terabyte de dados, é necessário executar pelo menos uma das seguintes tarefas:

- Aumentar o tempo disponível para o backup.
- Aumentar a largura de banda disponível na parte mais estreita do caminho de dados.
- Reduzir o tamanho dos *dados transferidos* fazendo o backup de um Terabyte em uma série de operações menores independentes.

#### Considerações sobre caminhos de dados

Se não puder reduzir o volume de dados que precisa ser transferido no tempo disponível, uma solução possível é aumentar a largura de banda disponível. É possível fazer isso na rede que vincula os hosts de dados ao servidor do Arcserve Backup ou no hardware que conecta o servidor e a mídia de backup.

#### Mais informações:

Aprimoramentos de rede

#### Aprimoramentos de rede

A rede é geralmente a origem mais significativa de atrasos no ambiente de backup corporativo. Se houver uma tecnologia mais rápida disponível ou viável, uma atualização talvez seja um bom investimento.

#### Exemplo: cálculo de aprimoramentos da rede

Por exemplo, se tivermos uma LAN Ethernet 100Base-T e o mesmo requisito de taxa de transferência de dados do exemplo anterior (200 GB por hora), não será possível fazer os backups no tempo alocado (cinco horas). Seria necessário um tempo cerca de seis vezes maior para fazer um backup completo. Uma rede Ethernet de Gigabit faria um backup completo com tempo de sobra, além de beneficiar outras operações de negócios.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- SANs
- Aprimoramentos de barramento SCSI e dispositivo

#### **SANs**

O uso de uma SAN (Rede de área de armazenamento) pode melhorar significativamente o desempenho do backup transferindo os dados através das conexões de fibras de alta velocidade, em vez de transferi-los por meio das conexões de rede mais lentas. Além dos benefícios de desempenho obtidos com a conectividade de fibra de largura de banda alta e a baixa utilização de CPU do host, a SAN também melhora o desempenho geral da rede, pois, em vez da rede corporativa, é usada uma rede de armazenamento dedicada para a transferência dos dados de backup.

Embora seja caro implementar e manter uma SAN, as vantagens não se restringem ao backup. É necessário fazer uma análise cuidadosa dos requisitos antes de decidir implementá-lo. Para obter informações sobre como o Arcserve Backup pode ajudar a tirar proveito de uma SAN, consulte o *Guia de Administração*.

#### Aprimoramentos de barramento SCSI e dispositivo

Quando a baixa taxa de transferência dos dispositivos é o fator limitante ou quando há excesso de capacidade em uma rede rápida, talvez sejam necessários dispositivos de desempenho mais alto ou de um maior número dos dispositivos já existentes. Se uma tecnologia de unidade mais antiga e lenta for utilizada, talvez valha a pena atualizar para dispositivos de velocidade mais alta e barramentos SCSI mais rápidos. Entretanto, muitas vezes, será preferível adicionar dispositivos e, quando necessário, bibliotecas. Dessa maneira, será possível executar as operações de armazenamento em paralelo usando vários dispositivos de uma vez.

### Considerações sobre caminhos de dados alternativos

Se não for possível atualizar a rede ou expandir o tempo disponível para os backups, será possível, quase sempre, reduzir o tamanho do conjunto de dados que precisa ser tratado durante uma ocorrência específica do backup. Para fazer isso, siga um destes procedimentos:

- Segmente a rede.
- Segmente os dados para que o backup seja feito em uma série de operações sucessivas.
- Restrinja o escopo dos backups para que sejam armazenados somente os dados que sofreram alguma alteração deste o último armazenamento.

#### Segmentar a rede

Em muitos casos, é possível usar melhor a largura de banda da rede existente colocando os servidores do Arcserve Backup em sub-redes diferentes.

- Quando não há sub-redes, todos os dados de backup precisam percorrer uma única rede para chegarem aos servidores do Arcserve Backup. Na verdade, cada segmento de dados trafega sequencialmente até cada nó da rede.
- Ao segmentar a rede, criam-se duas ou mais redes de velocidades idênticas, sendo que cada uma trata de uma fração dos dados de backup. Os dados trafegam em paralelo.

No exemplo, se fizéssemos o backup de 500 GB em duas sub-redes, em vez de um Terabyte na rede inteira, a velocidade da operação seria duas vezes maior. Cada sub-rede poderia transferir seus 500 GB a 36 GB por hora durante um tempo total de 14 horas (versus 28 horas). Na janela de backup de cinco horas, poderíamos transferir 360 GB, o que, embora não seja suficiente, ainda é bem melhor do que os 180 GB alcançados em uma rede não segmentada.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Segmentar dados
- Escopo do backup

#### Segmentar dados

Nada o obriga a tratar todos os dados da empresa como uma única unidade. Em geral, faz mais sentido *segmentar* os dados em lotes relacionados logicamente antes de tentar fazer o backup. Isso reduz o tempo necessário para uma operação de armazenamento, melhora a utilização dos períodos curtos de backup e é mais eficiente em redes lentas. Ainda é possível fazer o backup de todos os dados. A única diferença é que ele é executado em uma série de operações mais curtas, distribuídas em vários dias.

É possível, por exemplo, fazer o backup de 20% do volume de um Terabyte de dados a cada noite, de segunda a sábado. Ao longo de toda a semana, com essa abordagem, seria feito o backup do volume completo de um Terabyte na rede 100Base-T, sem exceder o período de cinco horas diárias destinado à operação. Além disso, os elementos compactos de backup agilizam e facilitam a localização e a restauração dos dados, uma vez que reduzem o escopo das pesquisas.

A desvantagem dessa abordagem é que não é feito o backup de todos os dados diariamente. Como a maioria das organizações não pode se dar ao luxo de não fazer backups completos diários, essa abordagem talvez não seja adequada.

É possível segmentar os dados para fins de backup das seguintes maneiras:

- Função de negócios (como contabilidade, engenharia, gerenciamento de pessoal, vendas e distribuição).
- Localização geográfica (como laboratório de desenvolvimento da Califórnia, centro de distribuição de St. Louis, escritório de Nova York, escritório de Miami, escritório de Tóquio e centro de distribuição de Paris)
- Local de rede (como NA005, NA002, NA003, JP001 e EU001).

No entanto, o esquema de segmentação deve agrupar os dados em origens de backup relativamente contíguas, para que a velocidade ganha não seja perdida com longas pesquisas e maior tráfego de rede.
#### Escopo do backup

Após segmentar os dados, pode-se reduzir ainda mais a taxa de transferência necessária diminuindo o escopo de alguns backups. Em geral, uma porcentagem relativamente pequena dos dados é alterada diariamente. Embora essas alterações precisem ser salvas, geralmente é desnecessário um backup completo.

#### Exemplo: escopo do backup

Se você tentar fazer o backup de todos os dados diariamente e apenas 10% dos dados for alterado em um dia, gastará 90% do seu tempo limitado de backup armazenando dados que já têm backup. Se for incluído ainda o consumo de mídia e o desgaste dos dispositivos de backup, o custo dessa abordagem poderá ser muito alto.

Considere fazer um backup completo semanal, após 50% ou mais dos dados terem sido alterados. Depois, seria possível usar o período de backup mais longo, nos fins de semana, para a operação de armazenamento mais demorada. Somente as alterações seriam gravadas em backup diariamente. Essa abordagem permite que não se exceda a curta janela de backup noturno, além de economizar mídia.

Arcserve BackupO oferece opções para resolver esse problema com os seguintes tipos de backup.

- Backups completos -- Armazena todos os dados, independentemente da data da última alteração.
- Backups diferenciais -- Armazena os arquivos que foram alterados desde o último backup completo.
- Backups incrementais -- Armazena arquivos que foram alterados desde o último backup completo ou incremental.
- Backups completos sintéticos -- Para a r16.5 ou agentes clientes do Windows mais recentes, sintetiza uma sessão de backup completo e todas as sessões incrementais anteriores em uma sessão completa, sem a necessidade de sessões incrementais anteriores.

Obter a combinação ideal de operações de backup completo e parcial é uma questão de equilíbrio. O procedimento ideal seria fazer um único backup de cada versão de todos os segmentos de dados, além de minimizar a duplicação desnecessária que consome mídia e tempo. Portanto, lembre-se do seguinte:

 Os backups completos armazenam todos os dados de uma vez. Eles produzem uma imagem completa e coerente do estado dos dados no momento do backup. Além disso, os dados são armazenados como um único objeto de armazenamento que pode ser facilmente gerenciado. Como resultado, as estratégias que se baseiam exclusivamente em backups completos costumam ser ineficientes, pois a porcentagem relativa de novos dados no conjunto geral é normalmente pequena. Esses backups salvam muitos arquivos dos quais já foi feito um backup adequado em uma operação de armazenamento anterior.

Contudo, em situações excepcionais, em que grande parte dos dados da empresa é alterada de forma significativa em curtos períodos, um plano baseado exclusivamente em backups completos poderá ser a melhor opção. Como, nesse caso, a maioria dos dados é nova em qualquer momento, talvez o backup completo esteja menos sujeito à duplicação desnecessária do que uma combinação de operações de armazenamento completo e parcial.

Os backups incrementais e diferenciais evitam o congestionamento da rede e o consumo excessivo de mídia. Eles são mais adequados às restrições existentes de hardware e largura de banda. Além disso, adaptam-se melhor ao horário de trabalho dos usuários. Eles também são mais rápidos do que os backups completos. Se várias dessas operações entre backups completos forem executadas, muitos arquivos ainda serão salvos mais de uma vez, pois o backup diferencial salva todos os arquivos que foram alterados desde o último backup completo. Essa redundância indica que é possível restaurar os dados rapidamente, pois todos os dados necessários para uma restauração completa estão armazenados em, no máximo, dois conjuntos (o backup completo e o último backup incremental).

Os backups incrementais e diferenciais são econômicos somente quando o volume de alterações é pequeno comparado ao do conjunto de dados como um todo. Nesse caso, é possível armazenar as alterações em um pequeno número de mídias que são regravadas frequentemente.

Os backups completos sintéticos também permitem evitar o congestionamento da rede e o consumo excessivo da mídia apenas para a r16.5 ou Agentes clientes do Windows mais recentes. Os backups sintéticos são mais rápidos do que os backups completos. Depois de executar o primeiro backup completo real (pai), programe os backups completos sintéticos e incrementais, conforme necessário. O backup completo sintético usa o primeiro backup completo e todas as sessões incrementais seguintes e sintetiza-os em uma sessão integral sintética. Se for necessário restaurar arquivos, somente o backup completo sintético é necessário desde que a última sessão completa e todas as sessões incrementais estejam combinadas. Essa redundância indica que é possível restaurar rapidamente, pois todos os dados necessários para uma recuperação completa estão armazenados em um conjunto de dados (o último backup completo sintético).

# **Operações de armazenamento paralelo (vários flu-**xos)

Se as taxas de transferência dos dispositivos limitarem as operações, e se a largura de banda de rede necessária estiver disponível, será possível configurar as operações para usar todos os dispositivos disponíveis ao mesmo tempo. Distribuindo os dados em fluxos paralelos, essa abordagem reduz significativamente o tempo necessário para as operações de backup. No entanto, consome mais largura de banda. A recuperação após uma perda catastrófica pode ser mais rápida, desde que todos os dispositivos disponíveis colaborem para restaurar todos ou a maior parte dos dados do backup de uma só vez. Arcserve BackupO possui o recurso de criar automaticamente vários fluxos com base na disponibilidade de dispositivos de fita.

#### Requisitos de capacidade de armazenamento

Até agora, abordamos os fatores que afetam a velocidade das operações de backup e restauração. No entanto, é preciso também considerar o volume de armazenamento de dados online necessário.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Requisitos de armazenamento de dados de recuperação online
- Requisitos de armazenamento de dados de backup
- Requisitos de armazenamento de dados do Painel global
- Capacidade e recursos de armazenamento
- Planos e pressuposições do teste

## Requisitos de armazenamento de dados de recuperação online

É importante calcular o volume de dados de recuperação que precisa ser armazenado online, nas bibliotecas robotizadas. Os dados usados principalmente para fins de arquivamento ou para recuperação após uma catástrofe, podem ser armazenados offline em um repositório ou em uma proteção. É pouco provável que seja necessário recuperá-los rapidamente. Contudo, os dados de backup recentes geralmente precisam estar disponíveis em uma biblioteca robotizada, para que os usuários possam localizar facilmente e recuperar com rapidez as cópias intactas mais recentes dos arquivos com maior probabilidade de perda.

#### Para calcular a quantidade de dados de recuperação que devem ser armazenados online

- 1. Estime o tamanho de um backup completo típico.
- 2. Adicione o tamanho estimado do backup incremental típico.
- Multiplique pelo número de conjuntos de backup que a empresa deseja ter para disponibilidade imediata ("1" para o mais recente, "2" para os dois mais recentes e assim por diante). Esse é o volume de dados de recuperação que deve ser mantido online:

dados\_de\_recuperação = (tamanho\_médio\_completo + tamanho\_médio\_incremental) × número\_de\_backups\_mantido

#### Requisitos de armazenamento de dados de backup

É necessário reservar espaço de armazenamento online para as operações de backup agendadas.

#### Para calcular a quantidade de espaço necessário

- 1. Estime o tamanho de um backup completo típico.
- 2. Adicione o crescimento percentual médio do conjunto de dados durante o ciclo de backup completo típico.
- 3. Adicione o tamanho estimado do backup incremental típico.
- 4. Adicione o crescimento percentual médio do conjunto de dados durante o ciclo de backup incremental típico.

## Requisitos de armazenamento de dados do Painel global

Em um ambiente de Painel global, os dados coletados do painel (dados do Arcserve Backup e dados relacionados a SRM) de cada Servidor principal de filial são sincronizados com o Servidor principal central configurado, onde estão armazenados no banco de dados central do Arcserve Backup (ASDB). Como resultado, ao selecionar o Servidor principal central, a principal consideração deve ser o tamanho do banco de dados. Certifique-se de que o Servidor principal central selecionado é capaz de armazenar os dados recebidos do painel de todos os Servidores principais de filial registrados.

**Observação:**Arcserve Backup para um Servidor principal de filial não é necessário hardware ou software adicional além dos requisitos mínimos para qualquer servidor principal ou independente do

Para calcular o espaço necessário aproximado para o ASDB central no seu ambiente de Painel global, considere o seguinte:

- Como cada local de filial transfere os dados para o ASDB central diariamente, estima-se que o tamanho do ASDB sofra um acréscimo de cerca de 4 MB a cada 100 nós (levando-se em conta 4 volumes em cada nó) todos os dias (ou 1MB a cada 100 sessões por dia).
- A quantidade de sessões é calculada multiplicando-se o número de nós pela média de volumes contidos em um nó. O intervalo de dias de retenção do banco de dados é determinado pela configuração do Arcserve Backup da filial.
- É possível calcular o espaço em disco necessário aproximado no local central multiplicando-se o crescimento diário estimado do ASDB (1 MB a cada 100 sessões) pelo intervalo de dias de retenção do banco de dados.

#### Por exemplo:

Se você tiver 10 locais de filiais, cada um com 10 nós e cada nó contendo 4 volumes, o tamanho do ASDB central será acrescido de 4 MB por dia. Se o registro do banco de dados for mantido por 180 dias, o ASDB central precisará ter 720 MB.

- 10 locais de filiais x 10 nós x 4 volumes = 400 sessões
- 400 sessões = aumento de 4 MB do espaço do banco de dados por dia (1 MB a cada 100 sessões)
- Aumento diário de 4 MB x 180 dias de retenção do banco de dados = 720
  MB de espaço total necessário do banco de dados para o ASDB central

**Observação:** qualquer remoção do banco de dados executada em um ASDB de filial será refletida no ASDB central na próxima vez que a sincronização de dados for executada.

#### Capacidade e recursos de armazenamento

Para saber se a capacidade de armazenamento atual atende aos requisitos necessários, considere os seguintes critérios:

- Os tipos de bibliotecas disponíveis
- A quantidade de cada tipo disponível
- Os tipos de mídias usados por cada biblioteca

Uma vez identificados os tipos e o número de bibliotecas que estarão disponíveis, é possível calcular a capacidade de cada uma usando a seguinte fórmula:

capacidade\_total = número\_de\_slots\_disponíveis × capacidade\_dos\_elementos\_de\_ mídia

Nessa fórmula, o número\_de\_slots\_disponíveis é a quantidade de slots disponíveis na biblioteca robotizada e a capacidade\_dos\_elementos\_de\_mídia é a capacidade dos elementos de mídia usados pelas unidades instaladas.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Capacidade de mídia
- Fatores que afetam os cálculos da capacidade de armazenamento

#### Capacidade de mídia

A capacidade bruta da mídia varia de acordo com o tipo de unidade, o tipo de mídia e o grau de compactação de dados utilizado. Para obter a capacidade de dados real, é necessário deduzir o seguinte valor da capacidade bruta:

Deduza ~10% de sobrecarga.

Esse cálculo considera a sobrecarga do cabeçalho de mídia do Arcserve Backup e de seus vários mecanismos. Observe que a sobrecarga poderá ser maior no caso do backup de um grande número de arquivos muito pequenos.

#### Exemplo: capacidades de mídia

Por exemplo, ao tentar fazer o backup de um Terabyte em dez elementos de mídia que armazenam 100 GB cada (após deduzir a sobrecarga), o uso de mídia precisará ser 100% eficiente em cada operação de backup. Como isso é improvável, será necessário usar onze elementos de mídia. Por outro lado, é possível fazer o backup de um Terabyte em seis cartuchos que armazenam 200 GB cada (após deduzir a sobrecarga), pois há uma folga de 200 GB (20%).

As margens especificadas acima são importantes. Ao não reservar espaço para a sobrecarga e para as variações no uso de mídia, é possível que haja falta de mídia durante a operação de backup e, consequentemente, não será feito o backup completo no tempo adequado.

# Fatores que afetam os cálculos da capacidade de armazenamento

A duração dos elementos de mídia é geralmente especificada em termos do tempo de uso ou do número de utilizações, ou do número de elementos que passaram pela mídia. É importante considerar a duração da mídia ao calcular o número de mídias necessárias. Consulte as recomendações do fabricante.

Os critérios restritivos de seleção de mídia e o amplo armazenamento fora da instalação podem fazer com que a necessidade de mídia seja bem maior do que os valores mínimos calculados anteriormente.

Finalmente, o tamanho total dos dados que precisam ser salvos em backup costuma aumentar ao longo do tempo. A quantidade de dados aumenta mais rapidamente em algumas empresas do que em outras, mas a quantidade total quase sempre aumenta. Os cálculos anteriores pressupõem um volume mais ou menos constante de dados. Portanto, ao estimar o volume de dados para backup (1 terabyte nos exemplos), deixe sempre uma margem de crescimento. Em seguida, verifique periodicamente se há armazenamento extra, suficiente para acomodar as necessidades futuras.

#### Planos e pressuposições do teste

Após fazer as estimativas e todos os cálculos necessários, bem como formular um plano adequado para a empresa, um teste deve ser feito. Estabeleça uma configuração de teste piloto usando um ambiente de menor porte e execute os testes.

Usando os logs do Arcserve Backup, é possível ver se suas estimativas foram adequadas. Use o log de backup para:

- Determinar se a quantidade de dados de backup foi estimada corretamente, verificando o tamanho do backup completo gerado pelo plano.
- Verificar se a porcentagem média de alterações de dados estimada está correta observando o tamanho dos backups incrementais.
- Certificar-se de que todos os dados desejados são armazenados.
- Verificar se a tática de segmentação dos dados e da rede funcionou como desejado.

#### **Eventos catastróficos**

Até agora, nos concentramos na principal ameaça aos dados — as perdas frequentes ocasionadas por falhas de equipamento ou erros do operador — e nos processos comuns a todos os esforços de backup e recuperação. No entanto, é necessário levar em consideração algumas outras questões ao planejar a recuperação da empresa após uma grande catástrofe.

Uma catástrofe é um desastre natural ou causado pelo homem, como incêndios ou inundações, que resulta na perda de vários hosts, de um centro de dados ou de uma rede inteira, incluindo o hardware e as mídias de backup armazenados localmente. Para tratar esse tipo de emergência extrema, é necessário fornecer um armazenamento seguro fora da instalação para algumas das mídias de backup, e manter atualizados os dados armazenados desse local.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Avaliação do risco
- Considerações do repositório fora da empresa
- Considerações de arquivamento da recuperação de falhas
- Testes de recuperação de falhas

### Avaliação do risco

Antes de continuar, decida os tipos de catástrofes para as quais devemos nos preparar, considerando a importância dos dados, os custos envolvidos na proteção, o tamanho do risco e as diretivas corporativas aplicáveis às instalações.

Considere as seguintes questões:

- Qual a probabilidade de ocorrer uma catástrofe de grande escala na empresa que afete toda a região ou a área metropolitana? Esses tipos de catástrofes incluem terremotos, grandes inundações ou atos de guerra.
- Qual a probabilidade de que ocorram catástrofes menores, como incêndios, inundações localizadas ou vandalismo?
- Qual o volume de dados que seria perdido em uma grande catástrofe? E em uma pequena catástrofe?
- Qual seria o impacto da perda na empresa, em cada um desses casos?
- Quanto a empresa pode gastar para se proteger contra cada um dos riscos identificados?

#### Considerações do repositório fora da empresa

No gerenciamento de armazenamento, a seleção de um repositório ou de uma *pro-teção* localizada fora da empresa é o resultado da combinação de uma série de fatores.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Consideração de segurança de proteção
- Consideração de acesso à proteção
- Considerações dos custos da proteção

#### Consideração de segurança de proteção

A proteção deve estar isolada o suficiente da instalação principal para que os dados sejam protegidos contra os tipos de catástrofes para os quais se está preparado.

Exemplo: considerações de segurança de armazenamento

- se os terremotos forem a maior ameaça, a proteção deverá estar localizada em um edifício à prova de terremotos, a uma certa distância da instalação principal ou, até mesmo, em outra cidade ou em uma zona sísmica diferente.
- Se houver riscos de incêndios ou de inundações locais, uma sala de armazenamento no andar superior de um edifício próximo poderá ser suficiente.

#### Consideração de acesso à proteção

As medidas que isolam o repositório de dados da instalação principal também tornam mais difícil (e mais caro) manter os dados do repositório remoto atualizados. Para que sejam úteis, esses dados precisam estar relativamente atualizados, o que significa que o acesso deve ser relativamente fácil. Embora uma proteção em uma cidade distante possa proteger os dados contra as piores catástrofes, poderá ser impraticável enviar as mídias para esse local diariamente.

### Considerações dos custos da proteção

Em geral, quanto mais segura for a proteção, maior será o custo de sua utilização. As instalações de armazenamento mais seguras têm um custo mais alto. Além disso, o tempo necessário para enviar e receber as mídias dessas instalações é geralmente maior. Quanto maior for o número de mídias armazenadas remotamente, mais aquisições serão necessárias para a instalação principal.

# Considerações de arquivamento da recuperação de falhas

Como, por definição, as catástrofes atingem tanto a infraestrutura como as mídias de backup, é necessário partir do pressuposto de que será necessário reconstruir os sistemas totalmente antes de iniciar a recuperação dos dados real. Por esse motivo, mantenha sempre os seguintes elementos fora da empresa:

- Elementos de mídia que contenham sistemas operacionais inicializáveis para os servidores do Arcserve Backup.
- Um backup completo e atual dos sistemas de arquivos, dos bancos de dados e dos servidores de email suportados pelo Arcserve Backup.

É possível incluir mídias de distribuição do Arcserve Backup e um arquivo de texto que liste os parâmetros de configuração de hardware.

#### Testes de recuperação de falhas

Para ter certeza de que os dados estarão disponíveis após uma catástrofe, é necessário testar periodicamente os dados arquivados. As rotinas frequentes de backup de arquivos são testadas toda vez que um usuário não consegue restaurar um arquivo excluído. Logo os problemas são conhecidos e, em geral, os resultados não acarretam em um custo muito alto. Contudo, por definição, as catástrofes são raras e envolvem um custo elevado. Depois que o centro de dados for destruído por um incêndio, será tarde demais para descobrir que a rotina de backup não funciona. Portanto, é importante testar regularmente esses processos não usados com frequência.

Sempre que instalar um novo software ou hardware, ou alterar os procedimentos existentes, conclua os seguintes testes:

- Faça o backup em mídia como faria para o armazenamento fora da empresa e para a recuperação de falhas.
- Verifique se a operação de backup armazenou com êxito todos os dados especificados.
- Simule uma operação de recuperação pós-catástrofe usando as mídias de backup do teste.

É necessário também executar operações simuladas curtas de backup e restauração sempre que possível. Os testes de rotina permitem usar e avaliar os processos de armazenamento de forma contínua.

#### Cálculos de exemplo

Os exemplos abaixo ilustram algumas situações representativas que precisam ser tratadas no plano de backup e de recuperação.

**Observação:** pressupõe-se que o servidor de backup tem capacidade de CPU e de memória suficientes, e que a velocidade do disco rígido do cliente ou do servidor é adequada.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- <u>Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma LAN Ethernet</u> <u>100Base-T sem sub-redes</u>
- <u>Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em duas sub-redes Ethernet 100Base-T</u>
- <u>Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma rede Ethernet de Gigabit</u>
- Taxa de transferência de um servidor sem clientes
- Taxa de transferência de um servidor com a opção SAN
- <u>Capacidade de armazenamento de dois conjuntos de dados de recuperação,</u> <u>um backup completo e um incremental</u>

# Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma LAN Ethernet 100Base-T sem sub-redes

Nessa configuração, os dados não podem trafegar pela rede com velocidade superior a 36 GB por hora, independentemente do número de servidores e bibliotecas disponíveis. Para um Terabyte de dados, a operação de backup deverá levar 28 horas.



# Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em duas sub-redes Ethernet 100Base-T

Nessa configuração, é possível transferir o dobro dos dados com a taxa de 36 GB por hora da 100Base-T. Para o backup de um Terabyte de dados, cada sub-rede precisa processar somente 500 GB, portanto, a operação leva 14 horas. Há alguma perda de desempenho, pois a rede não pode manter o fluxo de dados nas unidades de mídia de cada biblioteca em sua velocidade ideal combinada de 36 GB por hora.



# Taxa de transferência dos clientes e dos servidores em uma rede Ethernet de Gigabit

Nessa configuração, os dados são transferidos a uma taxa de 315 GB por hora. Para um Terabyte de dados, a operação de backup deverá levar três horas.



#### Taxa de transferência de um servidor sem clientes

Nesse caso, as unidades de 216 GB por hora são o fator limitante, pressupondo-se que nem o sistema de disco nem o servidor são o gargalo. O sistema levaria 5 horas para fazer o backup de 1 Terabyte.



Capítulo 2: Planejamento de ambientes de armazenamento 61

# Taxa de transferência de um servidor com a opção SAN

Nessa configuração, os backups locais de cada servidor na SAN podem alcançar uma taxa de transferência de dados de 432 GB por hora.



# Capacidade de armazenamento de dois conjuntos de dados de recuperação, um backup completo e um incremental

Parta dos seguintes pressupostos:

- É necessário fazer um backup completo de 1 Terabyte de dados do usuário por semana.
- É necessário fazer backups incrementais diários.
- Cerca de 10% dos dados são alterados diariamente.
- Os dados dos dois últimos ciclos de backup estão disponíveis, online, para recuperação rápida.
- Unidades de fita LTO estão sendo usadas, com uma taxa de compactação de 2:1, em uma biblioteca com 20 slots.
- Todas as mídias são usadas da maneira mais eficiente possível.

Em primeiro lugar, calcule a capacidade necessária para armazenar a saída das operações de backup atuais. Os elementos de mídia LTO têm uma capacidade bruta de 200 GB com compactação igual a 2:1. Com a dedução de 10% de sobrecarga, a capacidade real estará mais próxima de 180 GB. Portanto, o backup completo de 1 Terabyte requer:

1 Terabyte ÷ 180 GB/elemento de mídia = 6 elementos de mídia

Com a equação acima, também é possível calcular as margens de segurança da seguinte maneira:

(6 X 180 - 1000) / 1000 = 8%

Como seis fitas (1 Terabyte) fornecem uma margem de 8% de segurança, não é necessário adicionar fitas extras. Nesse exemplo, são necessárias somente 6 fitas LTO para armazenar o backup completo. Com base na taxa de alteração estimada, o total para os backups incrementais será o seguinte:

1 Terabyte × 10% alterados / incremental × 5 incrementais = 500 GB alterados

Portanto, será necessário, no mínimo, do seguinte:

500 GB ÷ 180 GB / elemento de mídia = 3 elementos de mídia

Como três fitas (500 GB) fornecem uma margem de segurança de 9%, não é necessário adicionar fitas extras. São necessárias somente três fitas para armazenar um único conjunto de dados de backup incremental. Em seguida, calcule o espaço de armazenamento necessário para a recuperação de dados online. Como é necessário manter os dois últimos conjuntos de backup na biblioteca, são necessárias 9 fitas para o conjunto mais antigo de dados de recuperação, e 9 para o mais recente. Para armazenar os dados de recuperação, são necessárias 18 fitas.

Portanto, o requisito de armazenamento total é o seguinte:

9 fitas para o backup atual + 18 fitas para a recuperação = 27 fitas

Em seguida, calcule a capacidade da biblioteca deduzindo os slots de limpeza:

20 slots/biblioteca - 1 slot de limpeza = 19 slots disponíveis

Portanto, há um déficit de 27 - 19 = 8 slots e um destes procedimentos deve ser seguido:

- Adicionar uma biblioteca.
- Compactar os dados armazenados.
- Armazenar somente um conjunto de dados de recuperação online.

# **Capítulo 3: Planejamento de instalações do Arcserve** Backup

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Plataformas suportadas	
Dispositivos suportados	67
Quantidade de espaço em disco necessário para instalar o Arcserve Backup	70
Métodos de instalação	71
Tipos de instalações de servidor do Arcserve Backup	73
Conta de usuário caroot	78
Requisitos de banco de dados	
Considerações sobre o Painel global	90
Considerações sobre a atualização	92
Requisitos de licença do produto	
Como o processo de instalação afeta os sistemas operacionais	

#### **Plataformas suportadas**

O componente do Arcserve Backup para servidor Windows permite proteger os agentes em execução nas seguintes plataformas:

- Windows
- UNIX
- Linux
- Mac OS X

Para obter a lista mais atualizada dos sistemas operacionais suportados, veja a matriz de compatibilidade.

### **Dispositivos suportados**

Para garantir que os dispositivos de hardware sejam compatíveis e que o Arcserve Backup possa se comunicar com o sistema, obtenha a Lista de dispositivos certificados mais recente no <u>link</u>.

#### Instalações de bibliotecas de fitas

O produto base do Arcserve Backup inclui o suporte para bibliotecas de fitas de unidade única. Se estiver usando uma biblioteca de fita com mais de uma unidade, será necessária a opção para bibliotecas de fitas instalada separadamente, e deverá licenciá-la em cada servidor principal do Arcserve Backup ou servidor autônomo do Arcserve Backup com uma biblioteca com várias unidades anexada.

O Arcserve Backup configura automaticamente as bibliotecas na primeira vez em que o Mecanismo de fitas for iniciado.

Para executar operações de RAID de fitas em seu ambiente, é necessário licenciar a opção para bibliotecas de fitas. Depois de licenciar a opção, você poderá configurar seus dispositivos de RAID de fitas executando a Configuração de dispositivos em um servidor principal ou integrante com dispositivos de RAID de fitas conectados localmente. Para obter mais informações, consulte o <u>Guia da Opção para</u> <u>Biblioteca de Fitas</u>.

#### Instalações de SAN (Storage Area Network)

O produto base do Arcserve Backup inclui o suporte a operações SAN (Storage Area Network).

Se a sua SAN contiver um servidor principal e um ou mais servidores integrantes que compartilham uma biblioteca, será necessária uma opção SAN (Storage Area Network) instalada separadamente. Instale a opção e emita sua licença no servidor principal.

# Quantidade de espaço em disco necessário para instalar o Arcserve Backup

É possível instalar o Arcserve Backup para Windows em sistemas operacionais Windows x64 e x86. A quantidade de espaço livre em disco necessário varia de acordo com a versão do Windows que está instalada no servidor de backup e o tipo de servidor do Arcserve Backup que for instalado.

As informações a seguir descrevem a quantidade de espaço livre em disco necessária para instalar o produto base do Arcserve Backup para Windows, o agente cliente para Windows do Arcserve Backup e o Utilitário de diagnóstico do Arcserve Backup.

- Sistemas Windows x64
  - Servidor principal e independente -- 1 GB a 2,13 GB de espaço livre em disco.
  - Servidor integrante -- 0,71 GB (727 MB) a 1,97 GB de espaço livre em disco.
- Sistemas Windows x86
  - Servidor principal e independente -- 0.77 GB (788 MB) a 1,34 GB de espaço livre em disco.
  - Servidor integrante -- 0,67 GB (690 MB) a 0,91 GB (932 MB) de espaço livre em disco.

**Observação:** adicione 1,4 GB às quantidades acima se desejar instalar arquivos de instalação da Implantação de agente no servidor de backup.

#### Métodos de instalação

É possível instalar o Arcserve Backup usando os seguintes métodos:

 Assistente de instalação — O assistente de instalação é um aplicativo interativo que permite instalar o Arcserve Backup em sistemas locais e remotos.

O assistente de instalação permite especificar as seguintes opções de instalação:

#### Tipo de instalação ou de atualização

Permite instalar o Arcserve Backup em sistemas locais, sistemas remotos, ambientes de agrupamento e criar um arquivo de resposta que pode ser usado para executar uma instalação autônoma.

Ao executar instalações remotas, o assistente de instalação permite instalar o Arcserve Backup em um ou mais sistemas remotos simultaneamente. Com as instalações remotas, os sistemas remotos de destino podem consistir em diferentes tipos de servidor do Arcserve Backup, diferentes agentes e opções do Arcserve Backup, ou ambos.

**Observação:** se estiver fazendo atualização de uma release anterior para um Servidor principal do Arcserve, selecione a opção Instalação/atualização local. O Arcserve Backup não oferece suporte à atualização de uma release anterior para um Servidor principal do Arcserve em um sistema remoto.

#### Arcserve Tipo do servidor

Permite especificar o tipo de servidor da Arcserve que deseja instalar. Para obter mais informações, consulte <u>Tipos de instalações do servidor</u> <u>do Arcserve Backup</u>.

#### **Arcserve Backup Produtos**

Permite especificar os agentes, as opções e outros componentes do Arcserve Backup que você deseja instalar no sistema de destino.

#### Arcserve Banco de dados

Permite especificar e configurar o aplicativo que será usado para o banco de dados do Arcserve Backup. Você pode instalar o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition ou o Microsoft SQL Server.

O Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express é um aplicativo de banco de dados gratuito que é fornecido com o Arcserve Backup. O Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition deve ser instalado no servidor do Arcserve Backup. Para obter mais informações, consulte <u>Considerações</u> <u>sobre o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition</u>.

O Microsoft SQL Server é um aplicativo de banco de dados altamente escalonável que pode ser instalado no servidor do Arcserve Backup ou em qualquer outro sistema em seu ambiente.

 Instalação silenciosa — O processo de instalação silenciosa elimina a necessidade de interação do usuário, sendo facilitada pelo uso de um arquivo de resposta.

**Importante:** o Arcserve Backup não oferece suporte à atualização de uma release anterior para um Servidor principal do Arcserve usando um arquivo de resposta.

Para obter informações sobre a instalação silenciosa, consulte <u>Criar um</u> arquivo de resposta de instalação silenciosa.
## Tipos de instalações de servidor do Arcserve Backup

O Arcserve Backup oferece suporte aos seguintes tipos de instalações:

#### Expresso

Permite simplificar o processo de instalação ao instalar os produtos e componentes do Arcserve Backup necessários para proteger o ambiente de backup. A Instalação expressa elimina algumas páginas de configuração, permitindo que você ignore a configuração do Banco de dados Arcserve e instale o Microsoft SQL Express (configuração padrão da Microsoft) como o banco de dados para Arcserve. A Instalação expressa é aplicável somente a um novo local de instalação. Se o computador local já tiver os produtos do Arcserve Backup de uma release anterior, a opção Expressa não estará disponível.

**Observação:** a Instalação expressa oferece suporte apenas a computadores não agrupados.

Durante uma Instalação expressa, os seguintes produtos e componentes são instalados por padrão (no entanto, é possível cancelar a seleção de componentes desnecessários durante o Assistente de instalação):

@Pro-	Local de instalação padrão	Local de instalação padrão
duto/componente	(x86)	(x64)
Servidor autônomo	C:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup
Gerenciador (console)	C:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup
Opção para bibliotecas de fitas	C:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup
Módulo corporativo	C:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup
Painel global	c:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup\GlobalDashboard	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup\G- lobalDashboard
Opção de recuperação de falhas	C:\Arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup	c:\Arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup
Agente cliente para Win- dows	c:\Arquivos de pro- gramas\CA\Agente cliente para Windows do ARCserve Backup	c:\Arquivos de pro- gramas\CA\Agente cliente para Windows do ARCserve Backup
Agent for Open Files para Windows, incluindo o ser- vidor e o console do BAOF	c:\arquivos de pro- gramas\CA\ARCserve Backup Agent for Open Files	c:\arquivos de programas (x86)\CA\ARCserve Backup Agent for Open Files
Arquivos de instalação da	C:\Arquivos de pro-	c:\Arquivos de programas

	gramas\CA\ARCserve	(x86)\CA\ARCserve
Implantação de agente	Backup\Packa-	Backup\Packa-
	ges\AgentDeploy	ges\AgentDeploy
	C:\Arquivos de pro-	C:\Arquivos de pro-
Agentes de aplicativos	gramas\CA\Agent para Micro-	gramas\CA\Agent para Micro-
detectados pela instalação	soft Exchange CA ARCserve	soft Exchange CA ARCserve
no seu ambiente (por exem	Backup	Backup
plo, agente para Microsoft	C:\Arquivos de pro-	C:\Arquivos de pro-
Exchange ou agente para	gramas\CA\Agente para Micro-	gramas\CA\Agente para Micro-
Microsoft SQL Server)	soft SQL Server do CA	soft SQL Server do CA
	ARCserve Backup	ARCserve Backup
	C:\Arquivos de pro-	c:\Arquivos de programas
Utilitário de diagnóstico	gramas\CA\Diagnóstico do	(x86)\CA\ARCserve Backup
	ARCserve Backup	Diagnostic

#### Personalizado

Permite especificar componentes, agentes e opções individuais que você deseja instalar.

#### Arcserve Console do gerenciador

Consiste em uma interface gráfica do usuário que permite gerenciar as operações executadas em qualquer servidor autônomo, principal e integrante do Arcserve em seu ambiente.

#### Arcserve Servidor autônomo

Consiste em um único servidor que permite executar, gerenciar e monitorar tarefas que são executadas localmente no servidor.



#### Arcserve Servidor principal

Consiste em um único servidor centralizado em um domínio do Arcserve Backup que permite enviar, gerenciar e monitorar tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

Com um servidor principal, você pode gerenciar dispositivos e licenças associados a servidores integrantes, criar relatórios, notificações de alerta e exibir dados do Log de atividade de todos os servidores em um domínio.

Você pode conectar dispositivos de armazenamento, como bibliotecas de fitas, aos servidores principais. É possível implantar o banco de dados do Arcserve Backup no servidor principal ou em um sistema remoto.

Para ativar os recursos de gerenciamento centralizado, instale e licencie a opção de gerenciamento central.

**Observação:** para obter informações sobre o uso dos servidores principais para gerenciar as atividades diárias, consulte o Gerenciamento central.

#### Arcserve Servidor integrante

Consiste em um servidor em um domínio do Arcserve Backup que recebe instruções sobre tarefas e dispositivos do servidor principal. Os servidores integrantes enviam informações sobre as tarefas em andamento, o histórico da tarefa e os dados do Log de atividade para o servidor principal, de forma que as informações possam ser armazenadas no banco de dados do Arcserve Backup.

Você pode conectar dispositivos de armazenamento, como bibliotecas de fitas, aos servidores integrantes.

Para ativar os recursos de gerenciamento centralizado, designe o servidor como um servidor integrante e o adicione ao domínio gerenciado pelo servidor principal.



**Observação:** para obter informações sobre o uso dos servidores integrantes para gerenciar as atividades diárias consulte o Gerenciamento central.

#### Outro

Essa opção permite personalizar a instalação de servidores, agentes e opções do Arcserve Backup.

## Arcserve Backup Opções de servidor

A tabela a seguir descreve as opções do Arcserve Backup que podem ser instaladas em cada tipo de servidor do Arcserve Backup.

Opção	Servidor autônomo	Servidor principal	Servidor inte- grante
Opção de gerenciamento central		Disponível	
Opção para bibliotecas de fitas	Disponível	Disponível	
Opção SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento)		Disponível	
Módulo corporativo	Disponível	Disponível	Disponível
Opção de recuperação de falhas	Disponível	Disponível	Disponível
Painel global	Disponível	Disponível	Disponível
Opção NAS NDMP	Disponível	Disponível	

**Observação:** para instalar ou desinstalar as opções baseadas no servidor do Arcserve Backup após a instalação do Arcserve Backup, use o Gerenciador do Administrador de servidores. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Administração do*.

## Conta de usuário caroot

Arcserve Backup O usa seu próprio mecanismo de autenticação para fins de gerenciamento. Ele cria um usuário padrão chamado 'caroot' quando o Arcserve Backup é instalado. Você pode efetuar logon no Console do gerenciador do Arcserve Backup usando caroot.

A conta de usuário padrão caroot possui privilégios de raiz para todas as funções do Arcserve Backup. Uma senha pode ser definida para o perfil de usuário caroot durante a configuração do software ou após a configuração com o Gerenciador de perfil de usuário. O Gerenciador do perfil de usuário também permite criar perfis adicionais.

A senha caroot pode consistir em qualquer combinação de caracteres alfanuméricos e especiais, mas não pode exceder 15 bytes. Uma senha com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

**Observação:** os nomes de usuário do Arcserve Backup controlam o acesso somente às funções do Arcserve Backup e não devem ser confundidos com o nome de logon e a senha obrigatórios do sistema operacional.

## Requisitos de banco de dados

Para gerenciar seu ambiente de armazenamento, o Arcserve Backup requer um dos seguintes aplicativos de banco de dados:

- Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition
- Microsoft SQL Server

Se estiver fazendo upgrade para esta release do Arcserve Backup, você poderá migrar os dados de um banco de dados anterior do Arcserve para o Microsoft SQL Server Express Edition ou o Microsoft SQL Server.

**Observação:** para obter uma lista completa de produtos da Arcserve dos quais é possível fazer a atualização, consulte <u>Atualizações suportadas</u>.

# **Considerações sobre o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition**

O Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition é uma versão gratuita e simplificada do Microsoft SQL Server e é fornecida com o Arcserve Backup. Verifique as seguintes informações se estiver considerando o uso do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition como suporte ao banco de dados do Arcserve Backup:

- Certifique-se de que a conta do sistema do Arcserve possua privilégios administrativos nos bancos de dados do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition.
- O Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte a operações remotas. Você deve instalar o banco de dados do Arcserve localmente para o servidor do Arcserve Backup.
- A Microsoft não recomenda a execução do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition como conta do sistema local, conta de serviço local ou conta de serviço de rede nos sistemas Windows Server que funcionam como controladores de domínio. Ao instalar o Arcserve Backup em um sistema que funciona como controlador de domínio, a Instalação configura o banco de dados do Arcserve Backup (ARCSERVE\_DB) para se comunicar usando uma conta de sistema local, e todos os outros serviços para se comunicar usando uma conta de serviço de rede. Para garantir que o banco de dados do Arcserve Backup possa se comunicar em sistemas Windows Server que funcionam como controlador de domínio, é preciso alterar a conta do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition para uma conta de usuário do domínio Windows depois de instalar o Arcserve Backup.

**Observação:** para obter informações sobre como alterar a conta do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition para uma conta de usuário de domínio do Windows, consulte a documentação do Microsoft SQL Server.

- Para funcionar corretamente, o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition requer que o .NET Framework 4.5.1 esteja instalado no sistema. O Microsoft .NET Framework 4.5.1 é fornecido com o Arcserve Backup na mídia de instalação do Arcserve Backup.
- Se determinar que o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não atende às necessidades de seu ambiente do Arcserve Backup, você poderá usar o Assistente para configuração de servidores para converter o banco de dados do Arcserve Backup para o Microsoft SQL Server e, em seguida, migrar os dados existentes para o novo banco de dados após a conclusão da conversão. É

possível converter o banco de dados a qualquer momento após a instalação ou a atualização do Arcserve Backup.

**Observação:** para obter informações sobre como fazer a atualização do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition para o Microsoft SQL Server, consulte o <u>Guia de Administração</u>.

- O Arcserve Backup não oferece suporte à migração de dados de um banco de dados do Microsoft SQL Server para um banco de dados do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express. Portanto, se estiver executando atualmente o Microsoft SQL Server em seu ambiente, você deverá implantar o Microsoft SQL Server para o banco de dados do Arcserve Backup.
- Para o Painel global, não é possível configurar o banco de dados do Arcserve Backup para o Servidor principal central com o Microsoft SQL Server Express instalado. O Microsoft SQL Server 2005 ou posterior deve estar instalado no Servidor principal central.
- É possível fazer download e instalar as últimas atualizações, patches de segurança e service packs aplicáveis à versão do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition sendo executada em seu ambiente. A <u>Matriz de compatibilidade</u> no site de suporte da Arcserve pode ajudar a determinar as atualizações aplicáveis à implementação.

**Importante:** verifique sempre a Matriz de compatibilidade no site de suporte da Arcserve antes de aplicar os service packs do Microsoft SQL Server Express Edition à implementação do Arcserve Backup. Após determinar os service packs compatíveis, aplique as atualizações e patches de segurança de acordo com as recomendações da Microsoft.

- Considere os seguintes cenários de atualização:
  - A atualização para o Arcserve Backup 18.0 a partir do Arcserve Backup r16.5 SP1 (GA e todos os service packs) ou versões anteriores atualizará a instância padrão do banco de dados Arcserve para o SQL Server 2014 SP2 Express Edition
  - A atualização para o Arcserve Backup 18.0 a partir do Arcserve Backup r17.0/r17.5 não atualizará a instância padrão do banco de dados do Arcserve Backup. A instância padrão do banco de dados do Arcserve Backup é o SQL Server 2014 SP1 Express Edition. É possível atualizar essa instância manualmente antes ou após a atualização do servidor do Arcserve Backup usando o link.
  - O Microsoft SQL Server Express Edition está sendo usado como host do banco de dados do Arcserve Backup. O nome da instância do banco de

dados do Arcserve Backup é ARCSERVE\_DB (padrão). Esse cenário também inclui situações em que uma release anterior do Arcserve Backup **não** pode ser instalada no sistema de destino, no entanto, o Microsoft SQL Server Express Edition está instalado no sistema de destino e está sendo usada uma instância chamada ARCSERVE\_DB para outros aplicativos.

 O Microsoft SQL Server Express Edition está sendo usado como host do banco de dados do Arcserve Backup. O nome da instância do banco de dados do Arcserve Backup não é ARCSERVE\_DB.

Ao atualizar para esta release, a Instalação procura a instância de banco de dados padrão do Arcserve Backup. Se a Instalação detectar uma instância chamada ARCSERVE\_DB, ela atualizará a instância para o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, e o Arcserve Backup continuará usando a instância e os dados da release anterior. No entanto, se a Instalação não detectar uma instância chamada ARCSERVE\_DB, ela criará uma nova instância com esse nome. Se a Instalação criar uma nova instância de banco de dados, as informações da release anterior do Arcserve Backup não serão mantidas na nova instância.

**Observação**: a atualização do r17.0/r17.5 (todos os service packs) não atualiza o Microsoft SQL Server para o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition.

# **Considerações sobre o banco de dados do Microsoft SQL Server**

Verifique as seguintes informações se estiver considerando o uso do Microsoft SQL Server para o banco de dados do Arcserve Backup:

- Se estiver atualizando para esta release e, atualmente, executar o Microsoft
  SQL Server para o banco de dados do Arcserve Backup, você deve continuar a usar o Microsoft SQL Server para o banco de dados do Arcserve Backup.
- Por padrão, o Arcserve Backup cria o ASDB (banco de dados do Arcserve Backup) usando um modelo de recuperação simples. Para uma operação correta, você deve manter esse modelo.
- O Microsoft SQL Server oferece suporte à comunicação local e remota. Esse recurso permite configurar o banco de dados do Arcserve Backup para executar local ou remotamente no seu servidor do Arcserve Backup.

**Observação:** para obter mais informações, consulte <u>Considerações sobre o</u> <u>banco de dados remoto</u>.

- Por padrão, o Arcserve Backup armazena informações sobre diretórios e arquivos copiados para backup no banco de dados do catálogo. Esse comportamento causa um aumento do tamanho do banco de dados do catálogo com mais rapidez do que o banco de dados do Arcserve Backup. Com base nesse comportamento e nas necessidades de sua organização, você deve planejar uma quantidade suficiente de espaço disponível no disco para permitir o crescimento do banco de dados.
- Para o Painel global, o servidor principal central, o banco de dados do Arcserve Backup (ASDB) deve ter o Microsoft SQL Server 2008 ou posterior instalado (não oferece suporte ao Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, Microsoft SQL Server 2014 Express Edition ou Microsoft SQL Server 2000 como seu banco de dados).

**Observação:** para um servidor principal de filial, nenhum hardware ou software adicional será necessário além dos requisitos mínimos de qualquer servidor principal do Arcserve Backup.

 Para instalar o Arcserve Backup com suporte do Microsoft SQL Server corretamente, é necessária uma conta administrativa, como a conta sa, que tem o direito de criar dispositivos. Você deve usar a conta *sa* quando for solicitada a conta de sistema do banco de dados (SQL) do Arcserve Backup durante a instalação do Arcserve Backup com suporte do Microsoft SQL.

- Defina o modo de segurança do banco de dados como segurança do SQL no SQL Enterprise Manager. Isso se aplica no uso da segurança do SQL como modo de autenticação e quando os sistemas dos quais deseja fazer backup residem dentro ou fora do domínio do Windows.
- Se você especificar o Microsoft SQL Server 2008 ou Microsoft SQL Server 2014 como o banco de dados do Arcserve Backup durante a instalação, é possível usar a autenticação do Windows ou autenticação do SQL Server para comunicar com o banco de dados do Microsoft SQL.
- Se a conta do Microsoft SQL Server for alterada, faça as alterações correspondentes usando o Assistente de configuração de servidores.
- O Mecanismo de banco de dados do Arcserve Backup monitora periodicamente o status do banco de dados do Microsoft SQL Server. Se o Microsoft SQL Server não responder em tempo hábil, o Mecanismo de banco de dados assumirá que o Microsoft SQL Server não está disponível e será encerrado (luz vermelha). Para evitar essa situação, é possível definir a chave de registro com um valor adequadamente maior para aumentar o tempo de espera do mecanismo de bancos de dados do Arcserve Backup, da seguinte maneira:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\Arcserve Backup\Base\Database\MSSQL\SQLLoginTimeout

- O Arcserve Backup não oferece suporte a instalações locais do Microsoft SQL Server em servidores do Arcserve Backup em ambientes NEC CLUSTERPRO. Em ambientes NEC CLUSTERPRO, é necessário instalar a sessão do banco de dados do Arcserve Backup em um sistema remoto.
- Se a unidade ODBC for configurável, o "ASNT" da fonte de dados do sistema no DSN do sistema, no administrador da fonte de dados do ODBC, deve ter a configuração do cliente definida para utilizar a comunicação TCP/IP.

## Considerações sobre o banco de dados remoto

O uso de um banco de dados remoto fornece um método simples e transparente de compartilhar um único banco de dados como se ele residisse localmente. Quando você usa essa configuração, não é necessário haver um banco de dados no computador local porque todas as informações são salvas no banco de dados remoto. Essa configuração se ajusta melhor sob as seguintes condições:

- Não há espaço suficiente localmente para o banco de dados.
- Não há requisito organizacional e você quer aproveitar a facilidade de gerenciamento proporcionada pela existência de um único local para o banco de dados.
- Você deseja ter um servidor separado que não seja um servidor do Arcserve Backup para ser dedicado, como um computador do Microsoft SQL Server.
- Para proteger as sessões do SQL Server em um ambiente que reconhece agrupamentos, você deve instalar manualmente o agente para Microsoft SQL Server em todos os nós de agrupamento.

**Observação:** para obter mais informações sobre backup e restauração de bancos de dados do Microsoft SQL Server, consulte o <u>Guia do Agente para Micro-</u> <u>soft SQL Server</u>.

- Use o Assistente para configuração de servidores para configurar a comunicação ODBC entre um banco de dados remoto do Arcserve e o servidor principal ou autônomo do Arcserve. Esse assistente permite que você configure uma comunicação eficiente entre servidores, especialmente quando você possui mais de um servidor do Arcserve Backup no ambiente.
- Para assegurar que o Arcserve Backup possa se comunicar com o sistema que está hospedando a sessões de banco de dados do Arcserve, você deve ativar a comunicação TCP/IP entre a sessões de banco de dados do SQL Server e o servidor do Arcserve.

**Observação:** para obter mais informações, consulte Como ativar a comunicação TCP/IP em bancos de dados do Microsoft SQL Server.

**Importante:** O Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação de bancos de dados remotos.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos e a modificação da tarefa de proteção do banco de dados, consulte o <u>Guia de</u> <u>Administração</u>.

# Como ativar a comunicação TCP/IP em bancos de dados do Microsoft SQL Server

Se estiver hospedando a instância de banco de dados da Arcserve usando o Microsoft SQL Server 2008 ou posterior e se o banco de dados do Arcserve Backup for residir em um sistema remoto, o assistente de instalação poderá não conseguir comunicar com o banco de dados no sistema remoto.

Para assegurar que o assistente de instalação possa comunicar com o sistema remoto, você deve ativar a comunicação TCP/IP entre o servidor do Arcserve Backup e o servidor que hospedará o banco de dados do Arcserve Backup antes de instalar o Arcserve Backup.

Para ativar a comunicação TCP/IP em sistemas Microsoft SQL Server 2008 e posterior, execute o SQL Server Configuration Manager e ative a comunicação TCP/IP para a instância do SQL Server. Para aplicar a comunicação TCP/IP, reinicie todos os serviços do Microsoft SQL Server.

**Observação:** Para o Microsoft SQL Server 2008, é preciso usar o driver SQL Server Native Client 10.0.

## Agente para banco de dados Arcserve

O agente do Arcserve Backup para banco de dados Arcserve é uma forma do agente do Arcserve Backup para Microsoft SQL Server. Ele é instalado automaticamente ao se instalar o Arcserve Backup ou manualmente usando um utilitário especial, depois que a localização do banco de dados do Arcserve Backup é alterada ou nos vários nós de um agrupamento.

Esse utilitário, denominado SQLAgentRmtInst.exe, é colocado na subpasta Packages do diretório inicial do Arcserve Backup, em uma pasta chamada ASDBSQLAgent, ao instalar o Arcserve Backup. Se precisar instalar o agente em um computador que não seja um servidor do Arcserve Backup, é preciso copiar a pasta ASDBSQLAgent no sistema em que estiver instalando o agente e, em seguida, executar o utilitário SQLAgentRmtInst.exe nesse computador.

O agente para banco de dados Arcserve permite fazer backup e restaurar o próprio banco de dados do Arcserve Backup, além dos bancos de dados do sistema e dos Elementos de recuperação de falhas da sessão do Microsoft SQL Server que contém o banco de dados do Arcserve Backup. Quando instalado com o agente para Microsoft SQL Server, ele permite que o agente para Microsoft SQL Server reconheça a presença de um banco de dados do Arcserve Backup e funcione com o Arcserve Backup para fornecer os mecanismos de recuperação especiais disponíveis para o banco de dados do Arcserve Backup.

Ao atualizar uma release anterior do Arcserve Backup, é necessário atualizar o Agente para banco de dados Arcserve. Esse comportamento serve para garantir que a versão atual do banco de dados do Arcserve Backup seja protegida pela versão atual do agente. Como resultado, não é possível desmarcar a caixa de seleção ao lado do Agente para Microsoft SQL Server na árvore de seleção de produtos, na caixa de diálogo Componentes.

🖃 🖬 🖉 Arcserve Backup	
🖻 🛛 🖉 🏈 Server	
🖻 🛛 🖉 🏈 Stand-alone Server	You cannot clear the
Base	checkmark from
🗖 🗖 Tape Library Option	these selections
🔤 🖉 Enterprise Module	these selections.
🗖 🗖 🧟 Disaster Recovery Option	
🗖 🔤 NDMP NAS Option	
🛛 🗖 🕼 Global Dashboard	
Client Agent for Windows	
Agent for Virtual Machines	
🗄 🗖 📣 Agent for Open Files for Windows 🦯	
Agent Deployment Setup Files	
Agent for Microsoft SQL Server	
Agent for Microsoft SharePoint Server	
- 🗖 📣 Agent for Microsoft Exchange Server	
🗖 🗼 Agent for Oracle	
- I Agent for IBM Informix	

É possível usar o utilitário autônomo que instala o Agente para banco de dados Arcserve em qualquer uma das situações a seguir:

- Quando o banco de dados do Arcserve Backup é movido
- Para reinstalar o agente, caso ele tenha sido desinstalado acidentalmente
- Para instalar o agente em nós adicionais de um agrupamento
- Para instalar o agente em um computador remoto, se o instalador do Arcserve Backup não fizer isso diretamente.

## Logs de andamento de instalações

Após instalar o Arcserve Backup e seus agentes e opções, o Arcserve Backup cria os logs de andamento da instalação que podem ser consultados em caso de falha na instalação interativa, silenciosa ou autônoma. Os logs de andamento da instalação podem ser úteis à equipe de Atendimento ao cliente da Arcserve, caso seja necessário entrar em contato sobre um problema de instalação.

- Instalações interativas Se houver falha na instalação do produto base do Arcserve Backup ou de algum agente ou opção, acesse o log de andamento da instalação na caixa de diálogo Resumo da instalação. Para abrir o log de andamento da instalação, clique duas vezes no ícone de erro próximo ao aplicativo, na caixa de diálogo Resumo da instalação.
- Instalações silenciosa e autônoma Você pode acessar os logs de andamento da instalação no seguinte diretório:

<unidade do sistema>:\WINDOWS\Temp\CA\_\*.tmp

Para cada sessão de instalação, o Arcserve Backup cria um diretório CA\_\*.tmp exclusivo (onde \* representa um número aleatório). Neste diretório se encontra um diretório rotulado *MACHINENAME* e um arquivo de texto rotulado ProdWiz.log. *MACHINENAME* é o nome do computador onde o Arcserve Backup foi instalado.

- ProdWiz.log log de instalação principal.
- Diretório MACHINENAMEArcserve Backup inclui arquivos de log criados quando o e agentes e opções foram instalados.

Por exemplo, ARCSERVE.log é o arquivo de log criado quando você instalou o produto base do Arcserve Backup. Se a Opção para bibliotecas de fitas tiver sido instalada, é possível acessar o log de andamento da instalação chamado OPTTLO.LOG, no diretório *MACHINENAME*.

## Considerações sobre o Painel global

O produto base do Arcserve Backup inclui suporte a operações de Painel global.

A configuração do Painel global pode ser realizada durante ou após a instalação do Arcserve Backup. No entanto, antes de configurar o Painel global, considere o seguinte:

Qual servidor em seu ambiente do Painel global será configurado como o servidor principal central?

Pode haver apenas um servidor principal central em um ambiente do Painel global.

- Ao selecionar o servidor principal central, a principal consideração deve ser o tamanho do banco de dados. Certifique-se de que o servidor principal central é capaz de armazenar os dados de painel recebidos de todos os servidores principais de filiais registrados.
- O desempenho do servidor também deve ser considerado ao selecionar o servidor principal central para ajudar a garantir a interface de dados rápida, eficiente e confiável, interface entre o servidor principal central e todos os servidores principais de filiais.
- O tipo de banco de dados também deve ser considerado ao selecionar o servidor principal central.

Para o painel global, o servidor principal central oferece suporte apenas ao Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017. Ele não oferece suporte às edições Microsoft SQL 2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017 Express e ao Microsoft SQL Server 2000 e 2005.

Quais servidores em seu ambiente do Painel global serão configurados como servidores principais de filial?

Em cada local do servidor, o servidor principal de filial deve ser um servidor principal/independente no domínio do Arcserve Backup (não um servidor membro de domínio).

- Durante o processo de configuração, o mecanismo do banco de dados do Arcserve Backup será encerrado por alguns minutos. Planeje a instalação em um horário conveniente e oportuno quando não houver nenhuma tarefa do Arcserve Backup programada.
- Em um domínio do Painel global, caso o servidor principal de filial esteja sendo rebaixado para um servidor membro ou o servidor principal que será configurado como servidor principal central esteja sendo alterado, talvez você

queira continuar a usar as informações coletadas do servidor principal anterior. O Painel global permite exportar (e salvar) essas informações do servidor principal antigo e importá-las no novo servidor principal.

#### Requisitos de licença:

- Para ativar os recursos do Painel global, é preciso ter uma licença válida para o Painel global do Arcserve Backup no Servidor principal central, com contagem de várias licenças para incluir todos os Servidores principais de filial registrados. (Os Servidores Principais de Filial não precisam ter instalada a licença do Painel global.)
- Cada servidor principal de filial registrado irá ocupar uma contagem de licença do Painel global. Se a contagem de filial registrada exceder o limite máximo da licença, os novos locais de filial não serão autorizados a se registrarem em tal servidor principal central.
- Uma verificação de status de licença será executada para cada um dos seguintes cenários
  - Ao registrar um local de filial
  - Ao registrar novamente um local de filial
  - Ao executar a sincronização completa de dados
  - Ao executar a sincronização incremental
- Se a verificação da licença falhar, será necessário obter licenças adicionais ou realocar as licenças existentes para ativar a sincronização de dados com o servidor principal central. (O status de cada licença de local de filial é exibido na caixa de diálogo Gerenciador central).

**Observação:** a exclusão de um servidor de filial do Gerenciador central liberará a contagem de licença ocupada por tal filial e irá permitir reatribuir tal contagem de licença para outro servidor de filial.

## Considerações sobre a atualização

As seções a seguir incluem informações que devem ser verificadas antes de atualizar o Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Atualizações suportadas
- <u>Compatibilidade com versões anteriores</u>
- Atualizações do Painel global
- Migração de dados de uma release anterior

## Atualizações suportadas

Se estiver usando atualmente uma das seguintes releases do Arcserve Backup, será possível atualizar para esta release a partir dos seguintes produtos:

- Arcserve Backup r17.5 para Windows -- Inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.
- Arcserve Backup r17.0 para Windows -- Inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.
- Arcserve Backup r16.5 para Windows -- Inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.

**Importante:** Se você deseja atualizar releases anteriores do Arcserve Backup, é necessário desinstalar a release anterior e, em seguida, instalar esta release do Arcserve Backup. No entanto, se desejar manter as informações do banco de dados da implementação anterior, atualize a implementação anterior do Arcserve Backup r16.5 SP1, r17, r17.5 para r17.5 SP1 e, em seguida, atualize para a release 18.0.

## Compatibilidade com versões anteriores

Esta release do componente de servidor do Arcserve Backup suporta as seguintes compatibilidades com versões anteriores:

- Agentes -- com o componente do servidor do Arcserve Backup 18.0, é possível gerenciar agentes das seguintes releases:
  - Arcserve Backup r17.5 para Windows -- inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.
  - Arcserve Backup r17 para Windows -- inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.
  - Arcserve Backup r16.5 -- inclui a release GA e os service packs mais recentes.

#### Esteja ciente do seguinte:

- Ao fazer backup dos computadores do agente, a versão do componente do servidor do Arcserve Backup deve ser igual ou superior à release do agente do qual se deseja fazer backup. Não é possível usar agentes dessa release do Arcserve Backup com qualquer release anterior do componente do servidor do Arcserve Backup.
- Para melhor desempenho, atualize todos os agentes e opções do Arcserve Backup instalados no seu ambiente de backup para esta release.
- Todos os produtos do Arcserve Backup instalados em um computador devem ser da mesma release.

**Exemplo:** o componente de servidor do Arcserve Backup, o agente para Microsoft SQL Server e o agente para Máquinas virtuais estão instalados em um computador. Ao atualizar o componente de servidor do Arcserve Backup para esta release, também deve ser atualizado para esta release o agente para Microsoft SQL Server e o agente para Máquinas virtuais.

- Domínios do Arcserve Backup -- todos os servidores do Arcserve Backup em um domínio precisam estar executando a mesma versão do componente do servidor do Arcserve Backup. Os servidores do Arcserve Backup com versões diferentes do componente do servidor do Arcserve Backup devem residir em domínios diferentes do Arcserve Backup.
- Scripts da tarefa -- é possível restaurar dados de fitas de backup e carregar scripts de tarefas criados em todas as versões anteriores do Arcserve Backup e do Enterprise Backup.

## Atualizações do Painel global

Ao atualizar de uma release anterior do Painel global, e se a configuração consistir em um servidor principal central e pelo menos um servidor principal de filial registrado, a prática recomendada é atualizar o servidor principal central antes de atualizar os servidores principais de filial.

### Migração de dados de uma release anterior

Ao atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior, você pode manter a maioria das configurações atuais e migrar as informações armazenadas no banco de dados anterior do Arcserve Backup para o novo banco de dados do Arcserve Backup.

Após a conclusão da atualização, o Arcserve Backup migra os seguintes tipos de dados para o novo banco de dados do Arcserve Backup:

 Autenticação -- o processo de atualização migra todos os dados da conta (como nomes de usuário, senhas, etc.) do sistema do Arcserve Backup do banco de dados anterior para o novo banco de dados.

**Observação:** em atualizações de servidores integrantes, o Arcserve Backup não migra contas de usuário e senhas, se já existirem no domínio do qual o servidor integrante faz parte.

 Tarefas -- o processo de atualização migra todos os scripts de tarefas, como tarefas de rotação, rotações do GFS e tarefas personalizadas do banco de dados anterior para o novo banco de dados.

**Observação:** o processo de atualização não migra as configurações das tarefas de remoção do banco de dados da instalação anterior. Para obter informações sobre como especificar as configurações das tarefas de limpeza do banco de dados, consulte o *Guia de Administração*.

- Dados do banco de dados principal -- o processo de atualização migra todos os dados principais do banco de dados anterior para o novo banco de dados. Os dados principais podem consistir em informações sobre tarefas, mídia, sessões, dispositivos, pools de mídias, nomes de caminhos de arquivos, nomes de arquivos etc.
- Dados de log -- o processo de atualização migra os dados do Log de atividade do banco de dados anterior para o novo banco de dados.
- Dados da sessão -- o processo de atualização permite migrar os dados da sessão do banco de dados anterior para o novo banco de dados.

**Observação:** o processo de migração de dados da sessão pode levar muito tempo. Contudo, você poderá executar restaurações em nível de arquivo e em nível de sessão imediatamente após a conclusão do processo de atualização e de migração.

 Dados do catálogo -- o processo de atualização permite migrar os dados do banco de dados do catálogo do banco de dados anterior para o novo banco de dados. **Observação:** o processo de migração de dados de catálogo pode levar muito tempo. Não é exibida uma caixa de diálogo de andamento.

## Requisitos de licença do produto

Para obter mais informações sobre licenciamento de produtos da Arcserve, consulte a <u>Ajuda do usuário de licenciamento da Arcserve</u>.

# Como o processo de instalação afeta os sistemas operacionais

O processo de instalação do Arcserve Backup atualiza vários componentes do sistema operacional Windows, usando um mecanismo de instalação denominado Microsoft Installer Package (MSI). Os componentes incluídos no MSI permitem ao Arcserve Backup executar ações personalizadas para instalação, atualização e desinstalação do Arcserve Backup. A tabela a seguir descreve as ações personalizadas e os componentes afetados:

**Observação:** todos os pacotes MSI do Arcserve Backup chamam os componentes relacionados nesta tabela quando você instala e desinstala o Arcserve Backup.

Componente	Descrição
	Permite ao processo de instalação incluir verificação de con-
CallAllowIIIstall	dições relativas à instalação atual do Arcserve Backup.
	Permite ao processo de instalação ler e gravar propriedades do
CallPreInstall	MSI. Por exemplo, ler o caminho de instalação do Arcserve
	Backup no MSI.
	Permite ao processo de instalação executar várias tarefas rela-
CallPostInstall	tivas à instalação. Por exemplo, registrar o Arcserve Backup no
	Registro do Windows.
	Permite ao processo de desinstalação incluir verificação de con-
CallAllowOffinistall	dições relativas à instalação atual do Arcserve Backup.
	Permite ao processo de desinstalação executar várias tarefas
CallPreUninstall	relativas à desinstalação. Por exemplo, cancelar o registro do
	Arcserve Backup no Registro do Windows.

#### Diretórios atualizados

O processo de instalação instala e atualiza arquivos Arcserve Backup nos seguintes diretórios, por padrão:

#### Arcserve Backup (produto base)

- C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup (sistemas operacionais x86)
- C:\Arquivos de programas(x86)\CA\Arcserve Backup (sistemas operacionais x64)
- C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\Arcserve Backup
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

#### Agente cliente para Windows

- C:\Arquivos de Programas\CA\Agente cliente para Windows do Arcserve Backup
- C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\Arcserve Backup
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente cliente para Windows para sistemas x64

- C:\Arquivos de programas (x86)\CA\Arcserve Backup Agent for Open Files
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\Arcserve Backup

#### Agente para máquinas virtuais

- C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup Client Agent for Windows
- C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\Arcserve Backup

#### Agente para máquinas virtuais para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup Client Agent for Windows
- C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup

#### Agent for Open Files para Windows

- C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup Agent for Open Files\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agent for Open Files para Windows para sistemas x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup Agent for Open Files\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Arquivos de instalação da Implantação de agente

• C:\Arquivos de programas\CA\Arcserve Backup\

#### Agente para Microsoft SQL Server

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft SQL Server\
- C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\Arcserve Backup
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Microsoft SQL Server para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft SQL Server\
- C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\Arcserve Backup
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Microsoft SharePoint Server

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft SharePoint Server
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Microsoft SharePoint Server para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft SharePoint Server
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Microsoft Exchange Server

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft Exchange Server
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Microsoft Exchange Server para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Microsoft Exchange Server
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Oracle

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Oracle\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Oracle para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Oracle\
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Lotus Domino

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Lotus Domino\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Agente para Sybase

- C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Sybase
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

#### Agente para IBM Informix

- C:\Arquivos de programas\CA\C:\Arquivos de programas\CA\Agente do Arcserve Backup para Informix
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

#### Utilitário de diagnóstico

- C:\Arquivos de programas\CA\Diagnóstico do Arcserve Backup\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI

#### Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle

- C:\Arquivos de programas\CA\Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle do Arcserve Backup\
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

#### Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle para sistemas com base em x64

- C:\Arquivos de programas\CA\Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle do Arcserve Backup\
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\ArcservePKI
- C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

O Arcserve Backup instala os seguintes produtos Arcserve Backup na mesma pasta de diretório do produto base do Arcserve Backup:

- Módulo corporativo
- Opção de recuperação de falhas
- Opção NAS NDMP

É possível instalar o Arcserve Backup no diretório de instalação padrão ou instalar o Arcserve Backup em um diretório alternativo. O processo de instalação copia vários arquivos de sistema para o seguinte diretório:

C:\Windows\system

O Arcserve Backup copia arquivos de configuração para o seguinte diretório:

C:\Documents and Settings\<nome de usuário>

**Observação:** para exibir a lista de arquivos não atribuídos do Arcserve Backup, consulte Arquivos não atribuídos do Arcserve Backup.

#### Chaves do Registro do Windows atualizadas

O processo de instalação atualiza estas chaves do Registro do Windows:

Chaves padrão do Registro:

HKLM\SOFTWARE\ComputerAssociates

 O processo de instalação cria novas chaves de registro e modifica várias outras chaves de registro, de acordo a configuração atual do sistema.

#### Aplicativos instalados

O processo de instalação inclui estes aplicativos em seu computador:

- Arcserve Licenciamento
- ArcservePKI (criptografia)
- Microsoft Visual C++ 2010 redistribuível
- Se estiver instalando o servidor do Arcserve Backup, o processo de instalação também instala os seguintes aplicativos:
  - Microsoft .NET Framework 4.5.1
  - Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0.
  - Microsoft XML 6.0
- Se estiver instalando o Microsoft SQL Express Edition como o banco de dados do Arcserve Backup, os seguintes aplicativos também serão instalados:
  - Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition
  - Instalador do Microsoft Windows 4.5 Redistribuível
- Se estiver instalando o agente do Arcserve Backup para Oracle (x86/x64) ou a Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle (x86/x64), os seguintes aplicativos também serão instalados:

- Microsoft XML 6.0
- Java Runtime Environment (JRE) 1.8.0.

#### Servidores de movimentador de dados, agentes Oracle e agentes do SAP

O processo de instalação instala os seguintes aplicativos no computador ao instalar o movimentador de dados do UNIX e do Linux em um servidor UNIX e Linux, o agente para Oracle (UNIX e Linux) e o agente para SAP R3 para Oracle (UNIX e Linux):

 Para Sun e HPUX, o Arcserve Backup instala o Java Runtime Environment (JRE) no seguinte diretório do computador:

/opt/Arcserve/SharedComponents/jre

 Para sistemas operacionais AIX, o Arcserve Backup instala o IBM Java Runtime Environment (IBM JRE) e do Sun para os seguintes diretórios do computador:

/opt/Arcserve/SharedComponents/jre /opt/Arcserve/SharedComponents/jre.sun

 Para sistemas operacionais Linux, o Arcserve Backup instala o Java Runtime Environment (JRE) no seguinte diretório do computador:

/opt/Arcserve/SharedComponents/jre

## Arquivos binários não assinados

O Arcserve Backup instala arquivos binários desenvolvidos por terceiros e o Arcserve Backup que não está conectado. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários:

Nome do arquivo binário	Origem
ansiatl.dll	Microsoft
ATL80.dll	Microsoft
CALicense.msi	Licença da Arcserve
Cazipxp.exe	Licença da Arcserve
ccme_base.dll	EMC (RSA)
ccme_ecc.dll	EMC (RSA)
ccme_eccaccel.dll	EMC (RSA)
ccme_eccnistaccel.dll	EMC (RSA)
cdcdrom.sys	Microsoft
cdrom.sys	Microsoft
CFX2032.dll	ChartFX
COMPRESS.EXE	Microsoft
cryptocme2.dll	EMC (RSA)
dbghelp.dll	Microsoft
GX1142R.dll	Classworks
icudt34.dll	IBM
icuin34.dll	IBM
icuio34.dll	IBM
icule34.dll	IBM
iculx34.dll	IBM
icutest.dll	IBM
icutu34.dll	IBM
icuuc34.dll	IBM
libeay32.dll	OpenSSL
libetpki_openssl_crypto.dll	EMC (RSA)
LogSet_rwtest13 vm22_20121025_163425.cab	Microsoft
mfc80.dll	Microsoft
mfc80CHS.dll	Microsoft
mfc80CHT.dll	Microsoft
mfc80DEU.dll	Microsoft
mfc80ENU.dll	Microsoft
mfc80ESP.dll	Microsoft
mfc80FRA.dll	Microsoft

mfc80ITA.dll	Microsoft
mfc80JPN.dll	Microsoft
mfc80KOR.dll	Microsoft
mfc80u.dll	Microsoft
mfcm80.dll	Microsoft
mfcm80u.dll	Microsoft
msdia 80. dll	Microsoft
msi.dll	Microsoft
msstkprp.dll	Microsoft
msvcm80.dll	Microsoft
msvcp80.dll	Microsoft
msvcr71.dll	Microsoft
msvcr80.dll	Microsoft
Msvcrt40.dll	Microsoft
roboex32.dll	Blue Sky Software Corporation
sqlite3.dll	Software SQLite
ssleay32.dll	Arcserve Backup
System.EnterpriseServices.Wrapper.dll	Microsoft
tpcdrom.sys	Microsoft
txf_wrapper.dll	Arcserve RHA
unzip.exe	Info-ZIP
vcomp.dll	Microsoft
Vim25Service2005.dll	Arcserve Backup
Vim25Service2005.XmlSerializers.dll	VMware
VimService2005.dll	Arcserve Backup
VimService2005.XmlSerializers.dll	VMware
xalan_messages_1_10.dll	Apache Software Foundation
xalan-c_1_10.dll	Apache Software Foundation
xerces-c_2_7.dll	Apache Software Foundation
xsec_1_2_0.dll	Apache Software Foundation
zlib1.dll	Biblioteca de compactação zlib
7za.exe	7-zip
ccme_asym.dll	EMC (RSA)
ccme_ecc_accel_fips.dll	EMC (RSA)
ccme_error_info.dll	EMC (RSA)
cryptocme.dll	EMC (RSA)
Data1.cab	Arcserve Backup
tcnative-1.dll	Apache Software Foundation
tomcat7.exe	Apache Software Foundation
alerthelp.cab	Arcserve Backup

# Arquivos executáveis com sistema operacional suportado ausente

O Arcserve Backup instala arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos da Arcserve e o Arcserve Backup que contêm executáveis com manifesto de que o sistema operacional suportado está ausente. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários:

Nome do arquivo binário	Origem
tomcat7.exe	Apache Software Foundation
adrlogviewer.exe	Arcserve Backup
adrmain.exe	Arcserve Backup
drcreate.exe	Arcserve Backup
drscansession.exe	Arcserve Backup
drw.exe	Arcserve Backup
PEDRMain.exe	Arcserve Backup
PEDRStart.exe	Arcserve Backup
tapetest.exe	Arcserve Backup
UnivAgent.exe	Arcserve Backup
adrlogviewer.exe	Arcserve Backup
SetupSQL.exe	Arcserve Backup
UpgradeUtil.exe	Arcserve Backup
BAOFConfigMigration.exe	Arcserve Backup
CHGTEST.EXE	Arcserve Backup
cstmsgbox.exe	Arcserve Backup
Ofant.exe	Arcserve Backup
ofawin.exe	Arcserve Backup
CADiagInfo.exe	Arcserve Backup
CADiagSupport.exe	Arcserve Backup
CADiagWiz.exe	Arcserve Backup
ABFuncWrapper.exe	Arcserve Backup
acscfg.exe	Arcserve Backup
ashell.exe	Arcserve Backup
ASMsgCenter.exe	Arcserve Backup
ATLCFG.exe	Arcserve Backup
bab.exe	Arcserve Backup
CA.ARCserve.Communication	Arcserve Backup
Foundation.WindowsService.exe	
ca_auth.exe	Arcserve Backup

ca_backup.exe	Arcserve Backup
ca_dbmgr.exe	Arcserve Backup
ca_devmgr.exe	Arcserve Backup
ca_jobsecmgr.exe	Arcserve Backup
ca_loadasm.exe	Arcserve Backup
ca_log.exe	Arcserve Backup
ca_merge.exe	Arcserve Backup
ca_mmo.exe	Arcserve Backup
ca_qmgr.exe	Arcserve Backup
ca_recoverdb.exe	Arcserve Backup
ca_restore.exe	Arcserve Backup
ca_scan.exe	Arcserve Backup
CAAdvReports.exe	Arcserve Backup
caauthd.exe	Arcserve Backup
caclurst.exe	Arcserve Backup
cadiscovd.exe	Arcserve Backup
cadvwiz.exe	Arcserve Backup
caserved.exe	Arcserve Backup
casischk.exe	Arcserve Backup
caVER.exe	Arcserve Backup
CCIConfigSettings.exe	Arcserve Backup
cdbmergelog.exe	Arcserve Backup
chgtest.exe	Arcserve Backup
CloudAccountConfiguration.exe	Arcserve Backup
CstMsgBox.exe	Arcserve Backup
DBENG.exe	Arcserve Backup
dbgtool.exe	Arcserve Backup
DBtosql.exe	Arcserve Backup
dbtosql_exp.exe	Arcserve Backup
Dumpdb.exe	Arcserve Backup
DvConfig.exe	Arcserve Backup
ELOConfig.exe	Arcserve Backup
exptosql.exe	Arcserve Backup
GFSPRED.EXE	Arcserve Backup
GroupConfig.exe	Arcserve Backup
imagefix.exe	Arcserve Backup
IMGW2K.exe	Arcserve Backup
ImportNodeInfo.exe	Arcserve Backup
jobeng.exe	Arcserve Backup
---------------------	-----------------
JobWindow.exe	Arcserve Backup
JobWinUtil.exe	Arcserve Backup
jobwizard.exe	Arcserve Backup
LDBServer.exe	Arcserve Backup
LQserver.exe	Arcserve Backup
Mediasvr.exe	Arcserve Backup
Mergecat.exe	Arcserve Backup
MMOADMIN.exe	Arcserve Backup
msgeng.exe	Arcserve Backup
pfc.exe	Arcserve Backup
raidtest.exe	Arcserve Backup
rpcinfo.exe	Arcserve Backup
ServerMigration.exe	Arcserve Backup
SetupSQL.exe	Arcserve Backup
simulate.exe	Arcserve Backup
sqlclean.exe	Arcserve Backup
sqlclean_exp.exe	Arcserve Backup
Sqltosql.exe	Arcserve Backup
Svrless.exe	Arcserve Backup
tapecomp.exe	Arcserve Backup
tapecopy.exe	Arcserve Backup
tapetest.exe	Arcserve Backup
Aladmin.exe	Arcserve Backup
alert.exe	Arcserve Backup
InstallAlert.exe	Arcserve Backup
Catirpc.exe	Arcserve Backup
casdscsvc.exe	Arcserve Backup
CentralMgr.exe	Arcserve Backup
ASWANSync.exe	Arcserve Backup
admin.exe	Arcserve Backup
AgPkiMon.exe	Arcserve Backup
caagstart.exe	Arcserve Backup
ConfigBAF.exe	Arcserve Backup
dirwatcher.exe	Arcserve Backup

# Executáveis com manifesto de que não têm suporte para o sistema operacional mais recente

O Arcserve Backup instala arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos da Arcserve e o Arcserve Backup que contêm executáveis com manifesto de que não suportam o sistema operacional mais recente. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários:

Nome do arquivo binário	Origem
SDOInst.exe	Arcserve Backup
AgentDeploy.exe	Arcserve Backup
SetupFW.exe	Arcserve Backup
bdelobj_BAB.exe	Arcserve Backup
ASDBInst.exe	Arcserve Backup
DeleteOPT_W2K.exe	Arcserve Backup
SetupSQL_exp.exe	Arcserve Backup
UpdateCFG.exe	Arcserve Backup
BConfig.exe	Arcserve Backup
DBAconfig.exe	Arcserve Backup
liccheck.exe	Arcserve Backup
OraUpgrade.exe	Arcserve Backup
SPSO12Upgrade.exe	Arcserve Backup
UpdateCFG.exe	Arcserve Backup
ArcDrvInstall.exe	Arcserve Backup
checkia64.exe	Arcserve Backup
AgIfProb.exe	Arcserve Backup
ARCserveCfg.exe	Arcserve Backup
AsRecoverDB.exe	Arcserve Backup
AuthSetup.exe	Arcserve Backup
babha.exe	Arcserve Backup
BConfig.exe	Arcserve Backup
cabatch.exe	Arcserve Backup
carunjob.exe	Arcserve Backup
HDVSSCOM.exe	Arcserve Backup
DeployDummy.exe	Arcserve Backup
EMConfig.exe	Arcserve Backup
MergeIngres2Sql.exe	Arcserve Backup
SDOInst.exe	Arcserve Backup

AgentDeploy.exe	Arcserve Backup
DBAconfig.exe	Arcserve Backup
dsconfig.exe	Arcserve Backup
HelpLink.exe	Arcserve Backup
SetupFW.exe	Arcserve Backup
Uninstall.exe	Arcserve Backup
DBAconfig.exe	Arcserve Backup
CadRestore.exe	Arcserve Backup

# Arquivos binários contendo informações incorretas sobre a versão do arquivo

O Arcserve Backup instala os arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos Arcserve e o Arcserve Backup que contém informações incorretas sobre a versão do arquivo. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários:

Nome do arquivo binário	Origem
ABFuncWrapperTypeLib.dll	Arcserve Backup
casmgmtsvc.exe	Tanuki Software
cryptocme2.dll	EMC (RSA)
decora-d3d.dll	Java Runtime Environment
decora-sse.dll	Java Runtime Environment
fxplugins.dll	Java Runtime Environment
glass.dll	Java Runtime Environment
glib-lite.dll	Java Runtime Environment
gstreamer-lite.dll	Java Runtime Environment
gvmomi.dll	VMware
icutest.dll	IBM
icutu34.dll	IBM
javafx-font.dll	Java Runtime Environment
javafx-iio.dll	Java Runtime Environment
jfxmedia.dll	Java Runtime Environment
jfxwebkit.dll	Java Runtime Environment
libcurl.dll	VMware
libeay32.dll	OpenSSL
libetpki_openssl_crypto.dll	EMC (RSA)
liblber.dll	VMware
libldap.dll	VMware
libldap_r.dll	VMware
libxml2.dll	Java Runtime Environment
libxslt.dll	Java Runtime Environment
MSClusterLib.dll	Microsoft
mxvfdwyr.dll	Microsoft
prism-d3d.dll	Java Runtime Environment
sqlite3.dll	Software SQLite
TroubleTicketUtil.exe	Arcserve Alerta
unzip.exe	Info-ZIP
Vim25Service2005.dll	Arcserve Backup

Vim25Service2005.XmlSerializers.dll	VMware	
VimService2005.dll	Arcserve Backup	
VimService2005.XmlSerializers.dll	VMware	
WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe	Microsoft	
WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe	Microsoft	
wrapper.dll	Tanuki Software	
xalan_messages_1_10.dll	Apache Software Foundation	
zlib1.dll	Biblioteca de compactação zlib	

# Arquivos binários que não estão em conformidade com os requisitos de segurança do Windows

O Arcserve Backup instala os arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos Arcserve e o Arcserve Backup que não estão em conformidade com os requisitos de segurança do Windows. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários:

Nome do arquivo binário	Origem
Acslsrdc.dll	Arcserve Backup
AGUIEXC.dll	Arcserve Backup
Albuild.dll	Arcserve Alerta
AlertPackage.exe	Arcserve Alerta
ARCserve.dll	Arcserve Backup
ARCserveMgr.exe	Arcserve Backup
Asbrdcst.dll	Arcserve Backup
Ascore	Arcserve Backup
ASDBEXP.dll	Arcserve Backup
asdbsql_exp.dll	Arcserve Backup
asdcen.dll	Arcserve Backup
ASETUPRES.dll	Arcserve Backup
Asm_db.dll	Arcserve Backup
asm_dt.dll	Arcserve Backup
Asm_mm.dll	Arcserve Backup
ASREMSVC.EXE	Arcserve Backup
Asvctl.dll	Arcserve Backup
asycfilt.dll	Microsoft
BaseLicInst.exe	Licença da Arcserve
bdaemon2.exe	Arcserve Backup
bdelobj.exe	Arcserve Backup
brand.dll	Arcserve Backup
CAPatchManager.dll	Arcserve Backup
careports.exe	Arcserve Backup
casmgmtsvc.exe	Tanuki Software
ccme_base.dll	EMC (RSA)
ccme_ecc.dll	EMC (RSA)
ccme_eccaccel.dll	EMC (RSA)
cdcdrom.sys	Microsoft

Cdict32.dll	Microsoft
CFX2032.dll	ChartFX
cheyprod.dll	Arcserve Backup
comcat.dll	Microsoft
CommandBase.dll	Arcserve Backup
COMPRESS.EXE	Microsoft
Configencr.exe	Arcserve Backup
cryptintf.dll	Arcserve Backup
cryptocme2.dll	EMC (RSA)
CryptoWrapperDll.dll	Arcserve Backup
cstool.dll	Arcserve Backup
Ctl3d32.dll	Microsoft
Dbaxchg2.dll	Arcserve Backup
DeleteMe.exe	Arcserve Backup
demo32.exe	Flexera Software
diskLibPlugin.dll	VMware
dotnetfx35.exe	Microsoft
e55userupd.dll	Arcserve Backup
etpki_setup.exe	ArcserveETPKI
EtpkiCrypt.dll	Arcserve Backup
exchenum.dll	Arcserve Backup
fcrinst.dll	Arcserve Backup
fsminst.dll	Arcserve Backup
glib-2.0.dll	VMware
gobject-2.0.dll	VMware
gthread-2.0.dll	VMware
gvmomi.dll	VMware
GX1142R.dll	Classworks
HBMINST.DLL	Arcserve Backup
iconv.dll	VMware
icudt34.dll	IBM
icuin34.dll	IBM
icuio34.dll	IBM
icule34.dll	IBM
iculx34.dll	IBM
icutest.dll	IBM
icutu34.dll	IBM
icuuc34.dll	IBM
Interop.COMAdmin.dll	Microsoft

intl.dll	VMware
libcaopenssl_crypto.dll	ArcserveETPKI
libcaopenssl_ssl.dll	ArcserveETPKI
libcapki.dll	ArcserveETPKI
libcapki_ipthread.dll	ArcserveETPKI
libcapki_thread.dll	ArcserveETPKI
libcurl.dll	VMware
libeay32.dll	OpenSSL
libetpki_openssl_crypto.dll	EMC (RSA)
liblber.dll	VMware
libldap.dll	VMware
libldap_r.dll	VMware
libxml2.dll	VMware
licreg.dll	Licença da Arcserve
licregres.dll	Licença da Arcserve
MalwareAPI.dll	Arcserve Backup
MAPISis.dll	Arcserve Backup
MasterSetup.exe	Arcserve Backup
MasterSetup_Main.exe	Arcserve Backup
mfc42.dll	Microsoft
mfc42u.dll	Microsoft
Mfc71u	Microsoft
mfc80.dll	Microsoft
mfc80u.dll	Microsoft
mfcm80.dll	Microsoft
mfcm80u.dll	Microsoft
mscomct2.ocx	Microsoft
MSetupRes.dll	Arcserve Backup
MSetupResEx.dll	Arcserve Backup
msi.dll	Microsoft
msstkprp.dll	Microsoft
msvcirt.dll	Microsoft
msvcm80.dll	Microsoft
msvcp60.dll	Microsoft
msvcp71.dll	Microsoft
msvcp80.dll	Microsoft
msvcr71.dll	Microsoft
msvcr80.dll	Microsoft
msvcrt.dll	Microsoft

MSVCRT40.DLL	Microsoft
msxml3.dll	Microsoft
msxml3a.dll	Microsoft
msxml3r.dll	Microsoft
msxml4.dll	Microsoft
msxml4a.dll	Microsoft
msxml4r.dll	Microsoft
NotesUI.dll	Arcserve Alerta
ofawin.dll	Arcserve Backup
oleaut32.dll	Microsoft
olepro32.dll	Microsoft
PatchManagerLog.dll	Arcserve Backup
PatchManagerService.exe	Arcserve Backup
PatchManagerUI.exe	Arcserve Backup
PMGUI.dll	Arcserve Backup
psapi.dll	Microsoft
roboex32.dll	Blue Sky Software Corporation
setup.exe	Arcserve Backup
SetupCLS.dll	Arcserve Backup
setupdd.351	Microsoft
setupdd.40	Microsoft
setupddf.351	Microsoft
setupddf.40	Microsoft
Signatures_Plugin.dll	Arcserve Backup
silent.exe	Licença da Arcserve
sps15adp.dll	Arcserve Backup
SQLEXPR.EXE	Microsoft
sqlite3.dll	Software SQLite
ssleay32.dll	VMware
stdole2.tlb	Microsoft
sysimgbase.dll	VMware
tpcdrom.sys	Microsoft
types.dll	VMware
unzip.exe	Info-ZIP
UpgradePatchManager.dll	Arcserve Backup
vcredist_x64.exe	Microsoft
vcredist_x86.exe	Microsoft
vixDiskLib.dll	VMware
vixDiskLibVim.dll	VMware

vixMntapi.dll	VMware
vmacore.dll	VMware
vmomi.dll	VMware
VMware-mount.exe	VMware
VMware-vdiskmanager.exe	VMware
VService.exe	Arcserve Backup
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe	Microsoft
wrapper.dll	Tanuki Software
ws_backup.dll	Arcserve RHA
xalan_messages_1_10.dll	Apache Software Foundation
xalan-c_1_10.dll	Apache Software Foundation
xerces-c_2_7.dll	Apache Software Foundation
xoctl.dll	Arcserve RHA
xsec_1_2_0.dll	Apache Software Foundation
zlib1.dll	Biblioteca de compactação zlib
COMPRESS.EXE3	Microsoft
COMPRESS.EXE1	Microsoft
psapi.dll	Microsoft
cryptocme2.dll	EMC (RSA)
ccme_ecc_accel_fips.dll	EMC (RSA)
asbumngr.dll	Arcserve Backup
ccme_asym.dll	EMC (RSA)
ccme_ecc_accel_fips.dll	EMC (RSA)
ccme_error_info.dll	EMC (RSA)
cryptocme.dll	EMC (RSA)
Data1.cab	Arcserve Backup
tomcat7.exe	Apache Software Foundation

# Arquivos binários que não são completamente desinstalados

O Arcserve Backup instala os arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos Arcserve e o Arcserve Backup que não podem ser instalados completamente. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários.

Nome do arquivo binário	Origem
C:\Arquivos de programas (x86)\Arc-	Arcserve
serve\SharedComponents\ArcservePKI\Windows\x86\32\uninstaller.exe	Backup
C:\Arquivos de programas (x86)\Arc-	Arcserve
serve\SharedComponents\ArcservePKI\Windows\amd64\64\uninstaller.exe	Backup
C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC\-	Licença da
lic98.dat	Arcserve
C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC\-	Licença da
lic98.log	Arcserve
C:\Arquivos de programas (x86)\Arcserve\SharedComponents\CA_LIC\lic98-	Licença da
port	Arcserve
C:\Windows\Downloaded Installations\{3D52BE33-2E8C-4A39-BECF-	Licença da
878DD4D58252}\CALicense.msi	Arcserve
	Java Run-
C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\Jre	time Envi-
	ronment
C:\\$Mft	Microsoft
C:\inetpub\temp\appPools\APC47F.tmp	Microsoft
C:\msdia80.dll	Microsoft
C:\Arquivos de programas(x86)\Common Files\microsoft shared\	Microsoft
C:\Arquivos de programas(x86)\Microsoft SQL Server\	Microsoft
C:\Arquivos de programas(x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\	Microsoft
C:\Arquivos de programas(x86)\Microsoft.NET\	Microsoft
C:\Arquivos de programas\Microsoft Logo\Software Certification Toolkit\Data\	Microsoft
C:\Arquivos de programas\Microsoft SQL Server\	Microsoft
C:\Usuários\Administrador\	Microsoft
C:\Windows\AppCompat\Programs\RecentFileCache.bcf	Microsoft
C:\Windows\assembly\NativeImages_v2.0.50727_32\	Microsoft
C:\Windows\bootstat.dat	Microsoft
C:\Windows\debug\PASSWD.LOG	Microsoft
C:\Windows\Downloaded Installations\{3D52BE33-2E8C-4A39-BECF- 878DD4D58252}\1041.MST	Microsoft

C:\Windows\inf\	Microsoft
C:\Windows\Microsoft.NET\	Microsoft
C:\Windows\ODBC.INI	Microsoft
C:\Windows\PFRO.log	Microsoft
C:\Windows\rescache\rc0002\ResCache.hit	Microsoft
C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\	Microsoft
C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStore\	Microsoft
C:\Windows\System32\	Microsoft
C:\Windows\SysWOW64\	Microsoft
C:\Windows\Tarefas\	Microsoft
C:\Windows\WindowsUpdate.log	Microsoft
C:\Windows\winsxs\	Microsoft

# Arquivos binários que não contêm um manifesto incorporado

O Arcserve Backup instala arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos da Arcserve e o Arcserve Backup que contêm um manifesto incorporado e não contêm um manifesto de texto. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários.

Nome do arquivo binário	Origem
ASDBCom.exe	Arcserve Backup
ca_vcbpopulatedb.exe	Arcserve Backup
DBBAFAgentWrapper.exe	Arcserve Backup
VCBUI.exe	Arcserve Backup
BaseLicInst.exe	Licença da Arcserve
UpdateData.exe	Licença da Arcserve
unzip.exe	Info-ZIP
java.exe	Java Runtime Environment
javac.exe	Java Runtime Environment
javacpl.exe	Java Runtime Environment
java-rmi.exe	Java Runtime Environment
javaw.exe	Java Runtime Environment
javaws.exe	Java Runtime Environment
jucheck.exe	Java Runtime Environment
keytool.exe	Java Runtime Environment
kinit.exe	Java Runtime Environment
klist.exe	Java Runtime Environment
ktab.exe	Java Runtime Environment
orbd.exe	Java Runtime Environment
pack200.exe	Java Runtime Environment
policytool.exe	Java Runtime Environment
rmid.exe	Java Runtime Environment
rmiregistry.exe	Java Runtime Environment
servertool.exe	Java Runtime Environment
tnameserv.exe	Java Runtime Environment
unpack200.exe	Java Runtime Environment
COMPRESS.EXE	Microsoft
DTSWizard.ni.exe	Microsoft
SQLEXPR.EXE	Microsoft
SQLPS.ni.exe	Microsoft
vcredist_x64.exe	Microsoft

vcredist_x86.exe	Microsoft
WindowsInstaller-KB893803-v2-x86.exe	Microsoft
WindowsServer2003-KB942288-v4-x64.exe	Microsoft
WindowsServer2003-KB942288-v4-x86.exe	Microsoft
WindowsXP-KB942288-v3-x86.exe	Microsoft
casmgmtsvc.exe	Tanuki Software
BAB_060706_SETUP_ALPHA.EXE	Sistema da memória virtual
BAB_060706_SETUP_VAX.EXE	Sistema da memória virtual

O Arcserve Backup instala arquivos binários desenvolvidos por terceiros, outros produtos da Arcserve e o Arcserve Backup que contêm um manifesto de texto e não contêm um manifesto incorporado. A tabela abaixo descreve tais arquivos binários.

Nome do arquivo binário	Origem
setuprd.exe	Arcserve Backup
Cazipxp.exe	Licença da Arcserve
BAOFCatRegistration.exe	Arcserve Backup
imagefix.exe	Arcserve Backup
IMGW2K.exe	Arcserve Backup
drscansession.exe	Arcserve Backup
drw.exe	Arcserve Backup
tapeeng.exe	Arcserve Backup
SQLAgentRmtInst.exe	Arcserve Backup
BConfig.exe	Arcserve Backup
DRNetConfig.exe	Arcserve Backup
makermt.exe	Arcserve Backup
DRSessions.exe	Arcserve Backup
partview.exe	Arcserve Backup
DRNetConfig.exe	Arcserve Backup
DRSessions.exe	Arcserve Backup
makermt.exe	Arcserve Backup
partview.exe	Arcserve Backup
UnivAgent.exe	Arcserve Backup

## Identificação de pacote do MSI Installer do Arcserve Backup

Os pacotes do Windows MSI Installer devem conter uma tabela de propriedades e uma tabela de atualizações. Vários instaladores do MSI do Arcserve Backup não contêm uma tabela de atualizações. A lista a seguir identifica os pacotes do instalador do Arcserve Backup afetados:

- ARCserve.msi
- BaofNtNw.msi
- BrightStorSAK.msi
- CADiag.msi
- DBAExch.msi
- DBAExch12.msi
- DBAIFX.msi
- DBANotes.msi
- DBASQL.msi
- DBASYB.msi
- EBSAgent.msi
- msxml.msi
- NASAgent.msi
- NTAgent.msi
- OPTDRO.msi
- OPTEO.msi
- OPTIO.msi
- OPTSBO.msi
- PM.msi
- RMANAgent.msi
- SAPAgent.msi
- SP2K7Agent.msi
- CADS.msi
- SetupCommon.msi

- UniAgent.msi
- msxml6\_x64.msi
- AgentDeploy.msi
- CentralDashboard.msi
- VMAgent.msi

# **Capítulo 4: Instalando e atualizando o Arcserve Backup**

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como concluir as tarefas de pré-requisito	126
Instalar o Arcserve Backup	130
Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior	137
Criar um arquivo de resposta de instalação silenciosa	144
Atualizar os agentes do Arcserve Backup silenciosamente para a release atual	150
Implantar agentes em computadores remotos do servidor principal	153
Tarefas pós-instalação	165

## Como concluir as tarefas de pré-requisito

Antes de instalar ou atualizar o Arcserve Backup, execute as seguintes tarefas:

#### Requisitos de instalação e do sistema

Verifique as <u>Notas da Versão do Arcserve Backup</u> que contêm os requisitos de sistema operacional, os pré-requisitos de hardware e software, as alterações de última hora e os problemas conhecidos do Arcserve Backup.

#### Servidores de instalação

Compile uma lista dos servidores em que você está instalando o Arcserve Backup e identifique o seguinte:

- Os nomes dos domínios do Arcserve Backup.
- Os nomes dos servidores em que o Arcserve Backup está sendo instalado.

**Observação:** os nomes de servidores do Arcserve Backup e os nomes de domínios Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

• Determine o tipo de servidores do Arcserve Backup que está sendo instalado.

**Observação:** para obter mais informações, consulte <u>Tipos de instalações do ser</u>vidor do Arcserve Backup.

 Se estiver instalando o Arcserve Backup, agentes e opções em sistemas remotos, deverá especificar os nomes de host dos sistemas de destino. O Arcserve Backup não oferece suporte à especificação de endereços IP, ao executar uma instalação ou atualização remota.

#### Arcserve Backup Banco de dados

Determine o aplicativo de banco de dados que será usado para a instalação do Arcserve Backup. Para obter mais informações, consulte Requisitos de banco de dados.

#### Privilégios administrativos

Verifique se você possui privilégios administrativos ou a autoridade adequada para instalar software nos servidores em que está instalando o Arcserve Backup.

## Atualizações

Se estiver atualizando da instalação atual do Arcserve Backup para esta release, verifique as informações sobre atualizações, compatibilidade com versões anteriores e migração de dados em <u>Considerações sobre atualizações</u>.

#### Instalações do servidor principal

É necessário instalar e licenciar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup para instalar um servidor principal.

**Observação:** para instalar um domínio do Arcserve Backup que consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes, é necessário instalar o servidor principal antes de instalar os servidores membros. Depois de instalar o servidor principal, permita que os servidores integrantes se juntem ao domínio criado na instalação do servidor principal.

#### Instalações do servidor integrante

É necessário especificar credenciais de autenticação do Arcserve Backup para permitir que os servidores integrantes se vinculem ao domínio do servidor principal (por exemplo, *caroot* e a senha do Arcserve Backup especificados ao instalar o servidor principal). O processo de permitir que um servidor integrante ingresse em um domínio do Arcserve Backup oferece suporte ao uso da autenticação do Windows.

#### Instalações do Painel global

Antes de instalar o Painel global, verifique os seguintes pré-requisitos:

#### Requisitos de licença

Para ativar os recursos do Painel global, é preciso ter uma licença válida para o Painel global do Arcserve Backup no Servidor principal central, com contagem de várias licenças para incluir todos os Servidores principais de filial registrados. (Os Servidores Principais de Filial não precisam ter instalada a licença do Painel global.)

#### Servidor principal central

– Arcserve Backup (servidor principal ou autônomo) instalado.

**Observação:** você pode instalar o painel global em servidores integrantes, no entanto, servidores integrantes não podem funcionar como servidores principais central.

- O banco de dados do Arcserve Backup deve ter o Microsoft SQL Server 2008 ou posterior instalado (não há suporte ao Microsoft SQL Express ou Microsoft SQL Server 2000 para uso como banco de dados).
- Capacidade suficiente do banco de dados do Arcserve Backup para o ambiente do painel global. Para obter mais informações sobre a capacidade estimada do banco de dados para o Servidor principal central, consulte <u>Requisitos de armazenamento de dados do Painel global</u>.

#### Servidores principais de filial

- Arcserve Backup (servidor principal ou autônomo) instalado.
- O banco de dados do Arcserve Backup deve ter o Microsoft SQL Server 2008 ou posterior instalado.

#### Console do painel global

Servidor principal, autônomo ou componente do Console do gerenciador do Arcserve Backup instalado.

**Observação**: é possível instalar o Console do painel global em servidores integrantes, no entanto, servidores integrantes não podem funcionar como Servidores principais de filial.

#### Configuração de portas

Para garantir que os servidores principais e integrantes consigam se comunicar em um ambiente seguro, todas as portas de comunicação devem ser deixadas abertas durante a instalação do Arcserve Backup. Para obter mais informações, consulte <u>Portas de comunicação entre o servidor principal e o servidor integrante</u>.

#### Instalações de agrupamento

Ao instalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta os seguintes aplicativos de agrupamento:

- MSCS (Microsoft Cluster Server)
- Servidor NEC Cluster (CLUSTERPRO/ExpressCluster)

Antes de iniciar o assistente de instalação, verifique se esses aplicativos de agrupamento estão instalados, configurados corretamente e em execução.

**Observação:** o Arcserve Backup não oferece suporte a instalações remotas em um ambiente de agrupamento.

#### Dispositivos de armazenamento

Conecte seus dispositivos de armazenamento aos sistemas designados como servidores principais e servidores integrantes do Arcserve Backup e à SAN. O Arcserve Backup detecta e configura as bibliotecas que estão conectadas diretamente aos servidores do Arcserve Backup e à SAN na primeira vez em que o Mecanismo de fitas é iniciado. Não é necessário executar um assistente nem outro aplicativo externo para permitir que o Arcserve Backup detecte e configure as bibliotecas suportadas. Para todos os outros tipos de dispositivos (por exemplo, dispositivos NAS, bibliotecas RAID de fitas do Arcserve e bibliotecas virtuais do Arcserve), é necessário configurar os dispositivos manualmente depois de instalar o Arcserve Backup usando Configuração de dispositivos.

**Observação:** para obter mais informações, consulte o *Guia de Administração*.

Se estiver usando um dispositivo SCSI ou Fibre, verifique se o servidor do Arcserve Backup tem um controlador ou adaptador SCSI/Fibre suportado pelo Windows e pelo Arcserve Backup. O Arcserve Backup pode suportar a maioria dos controladores SCSI instalados.

**Observação:** para assegurar que os dispositivos de hardware sejam compatíveis e que o Arcserve Backup possa se comunicar com o sistema, você pode obter a Lista de dispositivos certificados mais recentes em www.arcserve.com.

#### Instalações de SAN (Storage Area Network)

Em um ambiente de SAN com vários servidores, é necessário designar um servidor que esteja conectado à biblioteca compartilhada para atuar como servidor principal antes de instalar e licenciar o componente do servidor do Arcserve Backup e a Opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal do domínio. Em seguida, é necessário designar todos os outros servidores conectados à biblioteca compartilhada para funcionarem como servidores integrantes. Os servidores integrantes devem residir no mesmo domínio do Arcserve Backup que o servidor principal. Quando concluir, o servidor principal detectará automaticamente a infraestrutura da SAN; a configuração manual não é necessária.

**Observação:** se estiver atualizando de uma release anterior, será necessário instalar o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funciona como principal da SAN e o servidor integrante do Arcserve Backup nos sistemas que estão funcionando como servidores distribuídos da SAN.

#### Comunicação DNS

Verifique se a comunicação DNS (Domain Name System - Sistema de nomes de domínio) está configurada para otimizar a comunicação entre o Console do gerenciador do Arcserve Backup e os sistemas remotos em seu ambiente. Por exemplo, você deve configurar o DNS para executar pesquisas inversas de forma eficiente. Para obter mais informações sobre a configuração da comunicação DNS, consulte o site de Ajuda e suporte da Microsoft.

#### Agentes compatíveis com várias plataformas

Para instalar ou atualizar de um agente compatível com várias plataformas, é necessário ter a mídia de instalação do Arcserve Backup disponível ao executar o assistente de instalação.

## **Instalar o Arcserve Backup**

Você pode instalar o Arcserve Backup em computadores remotos ou locais e em computadores que executam o Windows Server Core usando o assistente de instalação.

### Para instalar o Arcserve Backup

1. Insira a mídia de instalação do Arcserve Backup na unidade óptica do computador.

**Observação:** se o Navegador de instalação do Arcserve Backup não for exibido, execute Setup.exe a partir do diretório raiz da mídia de instalação.

Na coluna direita do Navegador de instalação do produto, clique em Instalar o Arcserve Backup para Windows.

A caixa de diálogo Componentes de pré-requisito é exibida.

2. Clique em Instalar para instalar os Componentes exigidos.

Esteja ciente da caixa de diálogo Componentes exigidos que será exibida somente se o programa de instalação não detectar os Componentes exigidos do Arcserve Backup instalados no computador de destino.

**Observação:** se estiver sendo instalando o Arcserve Backup no nó ativo em um ambiente que reconhece agrupamento, os recursos de agrupamento são transferidos do nó ativo para o nó passivo enquanto o nó ativo é reiniciado. Após o nó ativo ser reiniciado, transfira os recursos de agrupamento de volta para o nó ativo original.

- Na caixa de diálogo Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença e clique em Avançar.
- 4. Siga as instruções na tela e preencha todas as informações necessárias nas caixas de diálogo subsequentes.

A lista a seguir descreve informações específicas das caixas de diálogo relacionadas à instalação do Arcserve Backup.

## Caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização

Ao selecionar a opção de instalação remota, você pode instalar o Arcserve Backup em vários sistemas.

Com as instalações remotas, os sistemas remotos de destino podem consistir em diferentes tipos de servidor do Arcserve, diferentes agentes e opções do Arcserve Backup, ou ambos. **Observação:** o programa de instalação para computadores de agrupamentos não oferece suporte à instalação remota do produto base do Arcserve Backup ou dos agentes do Arcserve Backup. Essa limitação de instalação remota para agentes do Arcserve Backup (por exemplo, agente para Microsoft SQL Server e agente para Microsoft Exchange Server) só se aplica se for usado um host virtual. A instalação remota de agentes do Arcserve Backup que usam os hosts de agrupamentos físicos é suportada.

#### Caixa de diálogo Tipo de instalação

Permite especificar o tipo de componente do Arcserve Backup que deseja instalar ao selecionar a Instalação expressa ou personalizada.

**Observação:** ao fazer a atualização de uma release anterior, o assistente de instalação detecta sua configuração atual do Arcserve e seleciona o tipo de instalação/atualização apropriado para a nova instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Tipos de instalações do servidor do Arcserve Backup</u> e <u>Opções do servidor do Arcserve Backup</u>.

	Arcserve Backup Setup
Installation Type	Orcserve <sup>®</sup> Backup
Ucense Agreement Methods  Configuration Components Components Accounts  Database Settings Agent Setting Messages  Setup Summay  Installation Report  Installation Report  Messafues	Section installes an Accerve Stand-alone server you can nur, manage, and monitor jobs running locaby.
	< Back Next > Cancel

#### Caixa de diálogo Componentes

Permite especificar os componentes do Arcserve Backup que deseja instalar no sistema de destino.

Observe as seguintes considerações:

- Para instalar um servidor principal, é preciso instalar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal.
- Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve

Backup na rede. Portanto, é necessário concluir pelo menos uma instalação do servidor principal antes de executar as instalações do servidor integrante.

- Ao clicar no objeto do Arcserve Backup ou no objeto Servidor na caixa de diálogo Selecionar produtos, o assistente de instalação especifica os componentes de instalação padrão do servidor autônomo, independentemente do tipo de instalação especificado na caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização. Para assegurar que você esteja instalando os componentes corretos, expanda o objeto Servidor, expanda o objeto do tipo de servidor do Arcserve Backup que deseja instalar e marque as caixas de seleção correspondentes aos componentes que deseja instalar.
- A Implantação de agente é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar ou fazer o upgrade de agentes do Arcserve Backup em vários sistemas remotos, depois de instalar o Arcserve Backup. Para oferecer suporte a esse recurso, a Instalação deve copiar os arquivos de origem de instalação no servidor do Arcserve Backup. Para copiar o conteúdo da mídia de instalação no servidor do Arcserve Backup, é necessário selecionar Implantação de agente na caixa de diálogo Componentes. Ao selecionar Implantação do agente, o tempo necessário para instalar ou atualizar o Arcserve Backup aumenta significativamente.
- Se estiver executada uma instalação remota ou uma instalação silenciosa, não instale o agente cliente para Windows do Arcserve Backup no mesmo diretório do produto base do Arcserve Backup.
- O painel global pode ser instalado em servidores principais, autônomos e integrantes. No entanto, não é possível configurar servidores integrantes para funcionar como servidor principal central e servidor principal de filial. Para obter mais informações sobre servidores principais central e servidores principais de filial, consulte o *Guia do Usuário do Painel*.
- Em computadores com o Windows Server Core, é possível instalar apenas os seguintes produtos do Arcserve Backup:
  - Servidor integrante e opções suportadas
  - Agent for Open Files
  - Agente para máquinas virtuais
  - Agente cliente para Windows
  - Opção de recuperação de falhas

O diagrama a seguir ilustra o caminho de instalação padrão do agente cliente para Windows com a Implantação de agente especificada:



#### Caixa de diálogo Contas

Permite que você configure as contas do Arcserve Backup e oferece uma opção para **Instalar o serviço web do Arcserve Backup**.

Se a instalação detectar um aplicativo que reconhece agrupamentos em execução no ambiente e você desejar instalar o Arcserve Backup no ambiente que reconhece agrupamentos, marque a opção Instalação do ambiente de agrupamento e especifique o caminho do disco compartilhado no qual deseja instalar o Arcserve Backup.

**Observação:** os nomes de servidores do Arcserve Backup e os nomes de domínios Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

Accounts       CONCRETY       Concrety            • License Agreement           • Methods             • Configuration           • Instalation Type           • Specify a Microsoft Windows Domain:             • Components           • Accounts           Ø Microsoft Windows User Name:           Administrative account             • Database Settings         Agent Setting         Messages         Setup Summay         Instalation Progress         Instalation Progress         Instalation Report           Ø Acceave Backup Domain:           BARRE02 QA99             Vew Readure           Veto Service Backup Veb Service           Ø Barreeve Backup Veb Service		Arcserve Backup Setu	p
✓ License Agreement           ✓ Target Host [BARRE02 QA39].             ✓ Methods           ✓ Specify a Vendows administrative account             ✓ Instalation Type           Ø Microsoft Windows Domain:             ✓ Components           Ø Microsoft Windows Domain:             Ø Accounts           Ø Microsoft Windows User Name:             Ø Adbase Settings           Ø Accente Backup domain account             Ø Accents           Ø Accente Backup Domain:             Ø Accente Backup Domain:           Ø Accente Backup Domain:             Ø Accente Backup Domain:           Ø BARRE02 QA99             Instalation Progress           Password             Instalation Report           Ø Instal Accente Backup Web Service             Ø Instal Accente Backup Web Service           Ø Instal Accente Backup Web Service             Product Information           Ø Otto             Vew Readure           Ø Otto	Accounts		Orcserve <sup>®</sup> Backup
Product Information         For Install Accessive Backup Web Service           Web Service Settings         Port           View Readme         8020	<ul> <li>License Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Progress</li> <li>Installation Report</li> </ul>	Target Host (BARRE02-QA99)  Specify a Windows administrative account  Microsoft Windows Domain:  Microsoft Windows User Name:  Password:  Specify a Arcserve Backup domain account  Arcserve Backup Domain:  Arcserve Backup Server:  User Name:  Password: Confirm Password:  Remember password	BASTREOZOASS       Administrator       EARRE02QASS       BARRE02QASS       BARRE02QASS       Caroot
	Product Information View Readme	Install Arcserve Backup Web Service Web Service Settings Port	8020

O serviço web do Arcserve Backup funciona como uma ponte entre a tarefa de Arquivamento em fita UDP e o Arcserve Backup. Por padrão, **Instalar o serviço web do Arcserve Backup** é ativado quando você instala o Arcserve Backup. O número de porta padrão das **Configurações do serviço web** é 8020. É possível modificar ou alterar o número da porta.

Desmarque a caixa de seleção **Instalar o serviço web do Arcserve Backup** para desativar o serviço web do Arcserve Backup.

É possível ativar/modificar a opção Instalar serviço web do Arcserve Backup após a instalação do Arcserve Backup.

**Observação:** especifique o mesmo número de porta quando instalar o serviço web do Arcserve Backup em todos os servidores do domínio do Arcserve Backup. O Arcserve UDP usa o número da porta para conectar-se aos servidores, ao servidor principal do Arcserve Backup e ao servidor integrante no domínio do Arcserve Backup.

#### Siga estas etapas:

- 1. Vá para o caminho de instalação base do Arcserve Backup na linha de comando.
- 2. No prompt de comando, digite o seguinte comando:

#### Bconfig -c

A caixa de diálogo Contas do <Arcserve Backup> é aberta.

3. Configure ou atualize o serviço web.

#### Caixa de diálogo Configurações do banco de dados

Permite configurar o banco de dados do Arcserve Backup.

Depois de ser especificado um aplicativo de banco de dados (banco de dados padrão do Arcserve Backup ou o Microsoft SQL Server), preencha os campos necessários nessa caixa de diálogo e clique em Avançar.

**Observação:** se você protege dados que contenham caracteres Unicode de idiomas da Ásia Oriental (por exemplo, JIS2004), deverá ativar o agrupamento SQL para garantir que o Arcserve Backup poderá pesquisar e classificar os dados. Para fazer isso, clique em Agrupamento da Ásia Oriental e selecione um idioma na lista suspensa.

Database Settings	Orcserve <sup>®</sup> Backup
License Agreement     Methods     Configuration     Installation Type     Components	골Target Host (RMDMISLVMPUBS02) Choose a database type: 전문Cserve Detault Database 모
<ul> <li>Accounts</li> <li>Database Settings Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Complete</li> </ul>	Specify the instalation path for ARCserve default database  Default installation path: C1(Program Files()Microsoft SQL Server  Details installation path: C1(Program Files()Microsoft SQL Server()MISSQL10,ARCSERVE_DB()MIS
Product Information View Readme	Installation Path for Catalog Files: C:\Program Files\CA\ARCserve 8ackup\CATALOG.DB\
	< Book Centrel

#### Caixa de diálogo Mensagens

Depois de examinar as mensagens na caixa de diálogo Mensagens, tente resolver os problemas imediatamente.

O gráfico a seguir ilustra a caixa de diálogo Mensagens de aviso importante:

Messages	Orcserve <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>License Agreemenk</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Report</li> </ul>	
Product Information	Pint
View Readme	
	< Back Next > Cancel

Caixa de diálogo Resumo da instalação

Para modificar os componentes que deseja instalar, clique em Voltar sempre que for necessário retornar à caixa de diálogo que contém as opções de instalação que deseja alterar.

#### Caixa de diálogo Relatório de Instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

O diagrama a seguir ilustra a caixa de diálogo Relatório de instalação. O agente para Microsoft SQL Server requer configuração.

Installation Report	CITCSETVe° Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> </ul> </li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Progress</li> <li>Installation Report</li> </ul>	Setup has installed the following components:
	Next > Cancel

**Observação:** pode ser necessário reiniciar o servidor depois de instalar o Arcserve Backup. Isso depende de todas as configurações de arquivos, serviços e do Registro terem sido atualizadas no nível do sistema operacional.

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na men-sagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

 Clique em Concluir na caixa de diálogo Resumo da instalação para concluir a instalação.

# Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior

Você pode atualizar o Arcserve Backup em computadores remotos ou locais e em computadores que executam o Windows Server Core usando o assistente de instalação. Atualizar uma instalação significa reinstalar recursos ou componentes de uma compilação ou release superior sem desinstalar a release mais antiga. O processo de atualização permite manter a maioria de suas configurações atuais e migrar as informações armazenadas no banco de dados anterior do para o novo banco de dados do Arcserve Backup.

Se estiver usando atualmente uma das seguintes releases do Arcserve Backup, será possível atualizar para esta release a partir dos seguintes produtos:

- Arcserve Backup r17.0 para Windows -- Inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.
- Arcserve Backup r16.5 para Windows -- Inclui a release de Disponibilidade geral (GA - General Availability) e todos os service packs mais recentes.

**Importante:** Se você deseja atualizar releases anteriores do Arcserve Backup, é necessário desinstalar a release anterior e, em seguida, instalar esta release do Arcserve Backup. No entanto, se desejar manter as informações do banco de dados da implementação anterior, atualize a implementação anterior para o Arcserve Backup r16.5 e, em seguida, atualize para a release r17.5 SP1.

Para obter mais informações sobre a atualização para esta release, consulte <u>Con</u>siderações sobre atualização.

## Para atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior

1. Insira a mídia de instalação do Arcserve Backup na unidade óptica do computador.

**Observação:** se o Navegador de instalação do Arcserve Backup não for exibido, execute Setup.exe a partir do diretório raiz da mídia de instalação.

 Na coluna direita do Navegador de instalação do produto, clique em Instalar o Arcserve Backup para Windows.

A caixa de diálogo Componentes de pré-requisito é exibida.

3. Clique em Avançar para instalar os Componentes de pré-requisito.

**Observação:** a caixa de diálogo Componentes de pré-requisito será exibida somente se o programa de instalação não detectar os componentes de pré-requisito do Arcserve Backup instalados no computador de destino.

- 4. Na caixa de diálogo do Contrato de licença, aceite os termos do contrato e preencha os campos da caixa de diálogo Informações do cliente.
- Siga os avisos das caixas de diálogo subsequentes e preencha todas as informações necessárias.

A lista a seguir descreve informações específicas das caixas de diálogo relacionadas à atualização do Arcserve Backup de uma release anterior.

#### Caixa de diálogo Métodos

- Atualização de uma release anterior para um servidor principal do Arcserve em um sistema remoto.
- Atualização silenciosa de uma release anterior para um servidor principal do Arcserve em um sistema usando um arquivo de resposta.

Para todos os outros tipos de atualização, selecione a opção correspondente à tarefa que deseja executar.



#### Caixa de diálogo Componentes

Permite especificar os componentes do Arcserve Backup que deseja instalar no sistema de destino.

Observe as seguintes considerações:

- Para instalar um servidor principal, é preciso instalar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal.
- Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup

na rede. Portanto, é necessário concluir pelo menos uma instalação do servidor principal antes de executar as instalações do servidor integrante.

- Ao clicar no objeto do Arcserve Backup ou no objeto Servidor na caixa de diálogo Selecionar produtos, o assistente de instalação especifica os componentes de instalação padrão do servidor autônomo, independentemente do tipo de instalação especificado na caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização. Para assegurar que você esteja instalando os componentes corretos, expanda o objeto Servidor, expanda o objeto do tipo de servidor do Arcserve Backup que deseja instalar e marque as caixas de seleção correspondentes aos componentes que deseja instalar.
- A Implantação de agente é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar ou fazer o upgrade de agentes do Arcserve Backup em vários sistemas remotos, depois de instalar o Arcserve Backup. Para oferecer suporte a esse recurso, a Instalação deve copiar os arquivos de origem de instalação no servidor do Arcserve Backup. Para copiar o conteúdo da mídia de instalação no servidor do Arcserve Backup, é necessário selecionar Implantação de agente na caixa de diálogo Componentes. Ao selecionar Implantação do agente, o tempo necessário para instalar ou atualizar o Arcserve Backup aumenta significativamente.
- Se estiver executada uma instalação remota ou uma instalação silenciosa, não instale o agente cliente para Windows do Arcserve Backup no mesmo diretório do produto base do Arcserve Backup.
- O painel global pode ser instalado em servidores principais, autônomos e integrantes. No entanto, não é possível configurar servidores integrantes para funcionar como servidor principal central e servidor principal de filial. Para obter mais informações sobre servidores principais central e servidores principais de filial, consulte o *Guia do Usuário do Painel*.
- Em computadores com o Windows Server Core, é possível instalar apenas os seguintes produtos do Arcserve Backup:
  - Servidor integrante e opções suportadas
  - Agent for Open Files
  - Agente para máquinas virtuais
  - Agente cliente para Windows
  - Opção de recuperação de falhas

O diagrama a seguir ilustra o caminho de instalação padrão do agente cliente para Windows com a Implantação de agente especificada:

Components		OrCSErVe Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>License Køy</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Complete</li> </ul> </li> </ul>	Target Host: [BMDMISLVMPUBS02]  Components:  Components: Compone	Description:
Product Information View Beadme	This product requires 1348MB on your hard drive. Install Path: C:\Program Files\CA\ARCserve B-	Disk Information           ackup\         Change Folder
		< <u>B</u> ack Next> Cancel

#### Caixa de diálogo Contas

Se a instalação detectar um aplicativo que reconhece agrupamentos em execução no seu ambiente e você desejar instalar o Arcserve Backup no ambiente que reconhece agrupamentos, marque a opção Instalação do ambiente de agrupamento e especifique o caminho no qual deseja instalar o Arcserve Backup.

**Observação:** os nomes de servidores do Arcserve Backup e os nomes de domínios Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o



total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

#### Caixa de diálogo Configurações do banco de dados

Permite configurar o banco de dados do Arcserve Backup.

Depois de especificar um aplicativo do banco de dados (Microsoft SQL Server ou Microsoft SQL Server 20014 SP2 Express Edition), preencha os campos obrigatórios dessa caixa de diálogo.

### **Observações:**

- A atualização do r16.5 (todos os service packs) atualizará o banco de dados padrão para o SQL Server 2014 SP2 Express Edition. A atualização do Arcserve Backup r17.0/r17.5 SP1 não atualiza o banco de dados padrão para o SQL Server 2014 SP2 Express Edition.
- Se você protege dados que contêm caracteres Unicode de idiomas da Ásia Oriental (por exemplo, JIS2004), ative o agrupamento SQL para assegurar que o Arcserve Backup poderá pesquisar e classificar os dados.
   Para fazer isso, clique em Agrupamento da Ásia Oriental e selecione um idioma na lista suspensa.

Database Settings	OrCSer∨e <sup>®</sup> Backup
License Agreement     Methods     Configuration     Installation Type     Components	Target Host (RMDMISLVMPUBS02) Choose a database type:
<ul> <li>Accounts</li> <li>Database Settings Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Complete</li> </ul>	Specify the installation path for ARCserve default database     Default installation path: C1(Program Files(Microsoft SQL Server     Select a custom path     Data file path for ARCserve default database     Default installation path: C1(Program Files(Microsoft SQL     Server(V)SSQL 10.4A(CSERVE_DB(MISSQL)DATA     Select a custom path     Server(V)SSQL 10.4A(CSERVE_DB(MISSQL)DATA     Server(V)SQL 10.4A(CSERVE_DB(MISSQL)DATA
Product Information View Readme	Installation Path for Catalog Files: C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB\
	< <u>Bock</u> Dented

#### Caixa de diálogo Mensagens

Depois de examinar as mensagens na caixa de diálogo Mensagens de aviso importante, tente resolver os problemas imediatamente.

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Para modificar os componentes que deseja instalar, clique em Voltar sempre que for necessário retornar à caixa de diálogo que contém as opções de instalação que deseja alterar.

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

### Caixa de diálogo Verificação da licença

Para informar as chaves de licença, localizar os componentes, os agentes e as opções que estão sendo instalados, selecione a opção Usar chave de licença e informe a chave de licença do componente.

Clique em Continuar para fechar a Caixa de diálogo Verificação da licença.

Clique em Concluir na caixa de diálogo Resumo da instalação para abrir a caixa de diálogo de migração do servidor do Arcserve Backup.

#### Caixa de diálogo Migração de dados de servidores do Arcserve Backup

Especifique os dados que deseja migrar. Para obter mais informações sobre a migração de dados, consulte Migração de dados de um release anterior.

6. Clique em OK na caixa de diálogo Migração de dados de servidores do Arcserve Backup para concluir a atualização.

Lembre-se das seguintes limitações e considerações:

- O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup foi concluído antes da atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída.
- Talvez seja necessário reiniciar o servidor após a conclusão do processo de upgrade. Isso depende de todas as configurações de arquivos, serviços e do Registro terem sido atualizadas no nível do sistema operacional.
- Para garantir que todos os serviços do Arcserve Backup sejam iniciados corretamente em um ambiente que reconhece agrupamentos, é necessário executar os scripts cstop e cstart no servidor do Arcserve Backup antes de abrir o Console do gerenciador do Arcserve Backup.

## Criar um arquivo de resposta de instalação silenciosa

Durante uma instalação interativa, vários componentes do Arcserve Backup necessitam que você insira informações de configuração (por exemplo, o diretório de instalação, o nome do usuário e a senha). Durante uma instalação silenciosa (instalação não interativa) essa informação é lida de um arquivo de respostas criado anteriormente. O nome do arquivo de respostas padrão é setup.icf, mas pode ser renomeado para atender às suas necessidades.

## Para criar um arquivo de resposta de instalação silenciosa

- 1. Insira a mídia de instalação do Arcserve Backup na unidade óptica do computador.
- 2. Procure o diretório \Install.
- 3. Clique duas vezes em MasterSetup.exe para iniciar a MasterSetup, e clique em Avançar na caixa de diálogo Bem-vindo ao Arcserve Backup.
- 4. Na caixa de diálogo do Contrato de licença, aceite os termos do contrato e preencha os campos da caixa de diálogo Informações do cliente.
- 5. Siga os avisos das caixas de diálogo subsequentes e preencha todas as informações necessárias.

A lista a seguir descreve informações específicas das caixas de diálogo relacionadas à criação de um arquivo de resposta.

## Caixa de diálogo Métodos
É necessário selecionar Criar um arquivo de resposta para criar o arquivo de resposta.



#### Caixa de diálogo Componentes

Permite especificar os componentes do Arcserve Backup que deseja instalar no sistema de destino.

Observe as seguintes considerações:

- Para instalar um servidor principal, é preciso instalar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal.
- Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup na rede. Portanto, é necessário concluir pelo menos uma instalação do servidor principal antes de executar as instalações do servidor integrante.
- Ao clicar no objeto do Arcserve Backup ou no objeto Servidor na caixa de diálogo Selecionar produtos, o assistente de instalação especifica os componentes de instalação padrão do servidor autônomo, independentemente do tipo de instalação especificado na caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização. Para assegurar que você esteja instalando os componentes corretos, expanda o objeto Servidor, expanda o objeto do tipo de servidor do Arcserve Backup que deseja instalar e marque as caixas de seleção correspondentes aos componentes que deseja instalar.

- A Implantação de agente é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar ou fazer o upgrade de agentes do Arcserve Backup em vários sistemas remotos, depois de instalar o Arcserve Backup. Para oferecer suporte a esse recurso, a Instalação deve copiar os arquivos de origem de instalação no servidor do Arcserve Backup. Para copiar o conteúdo da mídia de instalação no servidor do Arcserve Backup, é necessário selecionar Implantação de agente na caixa de diálogo Componentes. Ao selecionar Implantação do agente, o tempo necessário para instalar ou atualizar o Arcserve Backup aumenta significativamente.
- Se estiver executada uma instalação remota ou uma instalação silenciosa, não instale o agente cliente para Windows do Arcserve Backup no mesmo diretório do produto base do Arcserve Backup.
- O painel global pode ser instalado em servidores principais, autônomos e integrantes. No entanto, não é possível configurar servidores integrantes para funcionar como servidor principal central e servidor principal de filial. Para obter mais informações sobre servidores principais central e servidores principais de filial, consulte o *Guia do Usuário do Painel*.
- Em computadores com o Windows Server Core, é possível instalar apenas os seguintes produtos do Arcserve Backup:
  - Servidor integrante e opções suportadas
  - Agent for Open Files
  - Agente para máquinas virtuais
  - Agente cliente para Windows
  - Opção de recuperação de falhas

O diagrama a seguir ilustra o caminho de instalação padrão do agente cliente para Windows com a Implantação de agente especificada:

Components	(	Orcserve <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>License Key</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Complete</li> </ul>	Target Host [RMDMISLVMPUBS02] Component:	Description:
Product Information View Readme	This product requires 1349MB on your hard drive. Install Path: C:\Program Files\CA\ARCserve Ba	Disk Information ackup\ Change Eolder
		< Back Next > Cancel

#### Caixa de diálogo Contas

Os nomes de domínio do Arcserve Backup e de servidor do Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

Accounts		Orcser∨e <sup>°</sup> Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>License Key</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Complete</li> </ul> </li> </ul>	Target Host [RMDM02]  Specify a Windows administrative account  Microsoft Windows Domain: Microsoft Windows User Name: Password:  Specify ARCserve Backup domain account  ARCserve Backup Domain: ARCserve Backup Server: User Name: Password: Confirm Password Remember password	[       WINDOWS NAME>         [Administrator       []         [Administrator       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []         []       []
Product Information View Readme		
		< <u>₿ack</u> <u>N</u> ext > Cencel

**Observação:** se você não mantiver o nome do domínio da instalação anterior, o Arcserve Backup alterará a senha anterior de caroot para

uma senha em branco. Você pode alterar a senha em branco após a conclusão da instalação.

A senha caroot pode consistir em qualquer combinação de caracteres alfanuméricos e especiais, mas não pode exceder 15 bytes. Uma senha com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

#### Caixa de diálogo Configurações do banco de dados

Se você protege dados que contêm caracteres Unicode de idiomas da Ásia Oriental (por exemplo, JIS2004), ative o agrupamento SQL para assegurar que poderá pesquisar e classificar os dados. Para fazer isso, clique em Opções de suporte a idiomas, na caixa de diálogo Sessão do SQL Server Express, e siga as instruções na tela para concluir a configuração. (Se estiver hospedando o banco de dados do Arcserve Backup com o Microsoft SQL Server, clique em Opções de suporte a idiomas, na caixa de diálogo Selecionar o caminho de instalação do banco de dados.)

Database Settings	CITCSETVe <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>✓ License Agreement</li> <li>✓ Methods</li> <li>✓ Configuration</li> <li>✓ Instalation Type</li> <li>✓ Components</li> <li>✓ Accounts</li> <li>→ Database Settings Messages</li> <li>Sotup Summary</li> <li>Complete</li> <li>✓ Select a custom path</li> <li>Select a custom path</li> <li>Complete</li> </ul>	Target Host (RMDMISLVMPUBS02)  Choose a database type:  Specify the installation path for ARCserve default database  C Default installation path: C:UProgram Files(Microsoft SQL Server
	Select a custom path     Data file path for ARCserve default database     ClProgram Files[Microsoft SQL     Select a custom path     Select a custom path     SQL Language Collation Setting     C Default collation     Clanuese_PRC     Set Asian collation
Product Information View Readme	Installation Path for Catalog Files: C:\Program Files\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB\
	<back dented<="" th=""></back>

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Para modificar os componentes que deseja instalar, clique em Voltar sempre que for necessário retornar à caixa de diálogo que contém as opções de instalação que deseja alterar.

Caixa de diálogo Verificação da licença

Para informar as chaves de licença, localizar os componentes, os agentes e as opções que estão sendo instalados, selecione a opção Usar chave de licença e informe a chave de licença do componente.

 Após gerar o arquivo de resposta, você poderá usá-lo com o MasterSetup.exe para instalar de maneira silenciosa os componentes do Arcserve Backup que você selecionou.

Por padrão, o Arcserve Backup salva o arquivo de resposta no diretório a seguir:

#### C:\Usuários\Administrador\Documentos\Setup.icf

É possível especificar locais diferentes clicando no botão de reticências na caixa de diálogo Resumo da instalação.

 Depois que o programa de instalação concluir o arquivo de resposta, clique em Concluir.

Para exibir todos os detalhes sobre os parâmetros necessários, abra a Linha de comando do Windows e execute o seguinte comando:

mastersetup /?

#### Exemplo: executar um arquivo de resposta

O exemplo a seguir descreve a sintaxe para executar um arquivo de resposta. O arquivo de resposta é intitulado setup.icf e está localizado em c:\temp.

mastersetup.exe /I:"c:\temp\setup.icf"

O arquivo setup.icf pode ser editado para alterar a configuração InstallScanEng de 1 para 0, indicando que o mecanismo de verificação não deve ser instalado.

**Observação:** talvez seja necessário reiniciar o sistema de destino após a conclusão da instalação. Para determinar se é necessário reiniciar o computador, verifique se existe uma mensagem de reinicialização em ProdWiz.log.

Para obter mais informações sobre o uso de um arquivo de resposta para instalar o Arcserve Backup, consulte <u>Atualização silenciosa de agentes do Arcserve Backup</u> para o release atual.

### Atualizar os agentes do Arcserve Backup silenciosamente para a release atual

Podem existir situações em que você deseja atualizar os agentes de diferentes releases do Arcserve instalados em um sistema para a release atual. O processo de identificação dos agentes, seus números de release e o processo de atualização propriamente dito podem levar muito tempo.

Para simplificar essa tarefa, você pode executar o MasterSetup silenciosamente a partir da linha de comando do Windows para fazer atualização de todos os agentes do Arcserve Backup instalados em um sistema para a release atual

Há vários métodos que podem ser usados para executar esta tarefa.

- Executar o MasterSetup diretamente da mídia de instalação. Especificar a sintaxe para fazer atualização de todos os agentes no sistema de destino (remoto).
- Compartilhar a unidade óptica na qual a mídia de instalação está montada na rede. Executar o comando a partir do sistema de destino (remoto) e especificar a sintaxe para fazer atualização de todos os agentes no sistema local.
- Criar um compartilhamento de rede e copiar todo o conteúdo da mídia de instalação no diretório compartilhado. Executar o comando a partir do sistema de destino (remoto) e especificar a sintaxe para fazer atualização de todos os agentes no sistema local.

Ao executar o MasterSetup a partir da linha de comando, não é possível fazer atualização do produto base do Arcserve Backup e das opções do Arcserve Backup.

O MasterSetup está instalado no seguinte diretório na mídia de instalação:

<unidade>\Install\mastersetup.exe

#### Para atualizar os agentes do Arcserve Backup para a release atual

- 1. Execute as etapas descritas em Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior.
- 2. Crie um arquivo de respostas usando as etapas descritas em <u>Criar um arquivo de</u> resposta de instalação silenciosa.
- Após a conclusão do processo de instalação e a criação de um arquivo de resposta, abra a linha de comando do Windows procure o diretório onde o MasterSetup está acessível.
- 4. Execute o MasterSetup usando a seguinte sintaxe:

MasterSetup [/?][/D][/H:<nome do host>][/U:<Nome de usuário>][/P:<Senha>][/I:<Caminho do Icf>][/AU][/O]

**Observação:** os colchetes [] indicam que o argumento contido entre eles é opcional. Os colchetes angulares < > indicam que o argumento contido entre eles é necessário.

#### /?

Exibe o uso deste comando.

#### /D

Exibe o status da instalação.

#### /Н

Especifica o nome do host do sistema de destino.

#### /U

Especifica o nome de usuário do sistema de destino.

#### /Р

Especifica a senha do nome de usuário no sistema de destino.

#### /I

Especifica a localização do arquivo de resposta.

#### /AU

Especifica a execução de uma atualização silenciosa.

**Observação:** este argumento permite a atualização de todos os agentes instalados no sistema local.

#### /0

Especifica a localização do arquivo de saída. Para usar esse argumento, é necessário especificar o argumento /AU.

Depois de concluir a execução, será feita a atualização de todos os agentes instalados nos sistemas especificados para esta release.

**Observação:** se o MasterSetup detectar que o produto base do Arcserve Backup está instalado no sistema de destino, o processo de atualização falhará.

#### Exemplo: sintaxe do MasterSetup

O exemplo a seguir descreve a sintaxe necessária para fazer a atualização de todos os agentes instalados em computer001 para esta release. O usuário é conectado a um servidor principal, o nome de usuário é administrator e a senha é test-001.

mastersetup /h:computer001 /u:administrator /p:test-001 /au

O exemplo a seguir descreve a sintaxe necessária para fazer a atualização de todos os agentes instalados no sistema local. O usuário deve estar conectado ao sistema de destino com uma conta de usuário que tenha privilégios administrativos.

mastersetup /au

### Implantar agentes em computadores remotos do servidor principal

O Arcserve Backup permite que Gerenciadores e Administradores de backup instalem e atualizem um conjunto de agentes do Arcserve Backup em computadores remotos simultaneamente usando o aplicativo Assistente de implantação de agente. O Assistente de implantação de agente verifica se você está executando a versão mais recente de um grupo selecionado de agentes do Arcserve Backup em seu ambiente de backup.

É possível implantar agentes em computadores remotos em servidores principais e autônomos.

O Assistente de implantação de agente permite implantar os seguintes produtos do Arcserve Backup:

- Arcserve BackupAgente para Microsoft Exchange Server
- Arcserve Backup Agent for Open Files
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico

**Observação:** se a implantação de agente detectar agentes instalados em computadores remotos que não sejam os produtos listados acima, o processo de implantação é encerrado. O diagrama a seguir ilustra como instalar e fazer upgrade de agentes em computadores remotos:



Usando a implantação de agente, é possível implantar agentes usando os métodos descritos na tabela a seguir:

Método de implan- tação	Mais informações	
Atualização automática	Implantar agentes em computadores remotos usando a atu-	
	alização automática	
Implantação per-	Implantar agentes em computadores remotos usando implan-	
sonalizada	tação personalizada	
Implantação em máquinas	Implantar agentes em Máquinas virtuais usando a Implantação	
virtuais	em máquinas virtuais	

### Considerações sobre a implantação remota

Revise o seguinte antes de usar a implantação de agente:

- A implantação de agente exige arquivos de instalação que podem ser instalados no servidor do Arcserve Backup. Isso elimina a necessidade de fornecer a mídia de instalação do Arcserve Backup ao executar a implantação de agente. A implantação de agente exige aproximadamente 1,3 GB de espaço no disco rígido e pode aumentar significativamente o tempo necessário para a instalação do Arcserve Backup. Para eliminar a necessidade de fornecer a mídia de instalação, selecione explicitamente Arquivos de instalação da implantação de agente ao instalar o Arcserve Backup.
- Você não deve usar a implantação de agente para instalar o agente para Microsoft Exchange Server nos servidores de Acesso para Cliente do Exchange e os servidores de Transporte de Hub.
- A implantação de agente exige que sejam especificados os nomes de host dos sistemas de destino. O Arcserve Backup não oferece suporte à especificação de endereços IP ao implantar agentes em sistemas remotos.
- A implantação de agente instala os agentes em seu caminho de instalação padrão. Por exemplo, a implantação de agente instala ou atualiza o agente cliente para Windows no caminho a seguir (sistemas x86):

C:\Arquivos de Programas\CA\Agente cliente para Windows do ARCserve Backup

- Você deve efetuar logon no computador com uma conta que tenha privilégios administrativos para implantar agentes nos computadores remotos.
- Verifique se o compartilhamento administrativo nos computadores remotos (por exemplo, C\$, Admin\$, etc.) está acessível a partir do servidor que envia os agentes.
- Verifique se a regra de exceção do firewall para o Serviço de arquivos e impressão nos computadores remotos está ativada. É necessário concluir essa tarefa em sistemas Windows Server 2008 porque, por padrão, a diretiva do firewall do Windows Server 2008 bloqueia a comunicação do Serviço de arquivos e impressão.
- Para evitar que o Firewall do Windows bloqueie a comunicação do Compartilhamento de arquivos e impressão, use a diretiva de grupo do nível de domínio para ativar uma exceção para a comunicação do Compartilhamento de arquivos e impressão em todos os servidores no ambiente de backup.

### Implantar agentes em computadores remotos usando a atualização automática

A implantação de agente do Arcserve Backup permite aos Gerenciadores e Administradores de backup instalarem e atualizarem os agentes do Arcserve Backup em computadores remotos. A atualização automática permite implantar agentes para detectarem computadores com agentes que precisam de uma atualização para esta release. Esse método ajuda a garantir que o número da release de todos os agentes em execução no ambiente do Arcserve Backup seja o mesmo que o produto base do Arcserve Backup.

**Observação:** ao utilizar a atualização automática, você não pode especificar o nome do host dos computadores remotos manualmente.

O método Atualização automática permite implantar os agentes e componentes:

- Arcserve BackupAgente para Microsoft Exchange Server
- Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server
- Arcserve BackupAgente para Microsoft SharePoint Server
- Arcserve Backup Agent for Open Files
- Arcserve Backup Agente para Oracle
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico

O método de atualização automática deve detectar um agente de uma release anterior instalada no computador de destino para atualizar o agente para esta release. Se um agente não for detectado, use o método de implantação personalizada para instalar os agentes no computador de destino.

**Observação:** antes de concluir a tarefa, consulte <u>Considerações sobre a implan-</u> tação remota.

#### Para implantar agentes em computadores remotos usando a Atualização automática

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- No menu Início rápido, selecione Administração e clique em Implantação de agente.

A implantação de agente do Arcserve Backup é iniciada e a caixa de diálogo Servidor de logon é aberta.

- Preencha os campos necessários na caixa de diálogo Servidor de logon e clique em Avançar.
- 4. Na caixa de diálogo de métodos, clique em Atualização automática e em Avançar.

A caixa de diálogo Componentes exibe uma lista dos computadores detectados pelo assistente de implantação de agente que executam agentes do Arcserve Backup de uma release anterior.

- 5. Clique em Avançar para preencher a caixa de diálogo Informações do host com os nomes de host, nomes de usuário e senhas para os computadores detectados.
- 6. Para modificar o nome de usuário e uma senha para um computador remoto, faça o seguinte:
  - a. Clique na caixa de seleção ao lado de um nome de host para selecioná-lo.
  - b. Clique no campo Nome de usuário próximo ao nome do host e digite o nome de usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>.
  - c. Clique no campo Senha e digite a senha.

**Observação:** quando o nome de usuário e a senha forem os mesmos para todos os computadores remotos, marque todas as caixas de seleção do computador. Em Para todos os hosts selecionados, digite o nome de usuário no campo Usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>, digite a senha no campo Senha e, em seguida, clique em Aplicar credenciais.

 Clique na opção Permitir que o serviço de registro remoto seja executado durante o processo de instalação remota. Essa opção permite que a Implantação de agente recupere informações sobre os computadores de destino e verifique se as credenciais especificadas estão corretas.

**Observação:** essa opção permite que o serviço de registro remoto seja executado somente durante o processo de instalação remota.

- 8. (Opcional) Para remover computadores da lista de hosts e credenciais, clique na caixa de seleção ao lado do host a ser removido e clique em Remover.
- 9. Clique em Avançar.

A implantação de agente valida as informações especificadas para todos os hosts especificados. Se não forem detectados erros de autenticação, o campo Status exibe Pendente. Se um erro de autenticação é detectado, clique em Com falha no campo Status para descobrir o motivo. É necessário corrigir todas as mensagens sobre falhas para continuar.

10. Quando o campo Status de todos os hosts remotos exibir "Verificado", clique em Avançar.

- 11. Na caixa de diálogo Resumo da instalação, verifique os componentes e os nomes de host especificados e clique em Avançar.
- 12. Na caixa de diálogo Status da instalação, clique em Instalar e em Avançar.

A implantação de agente instala ou atualiza os agentes do Arcserve Backup nos computadores especificados.

Após a conclusão de todas as atualizações, a caixa de diálogo Relatório de instalação será aberta.

13. Na caixa de diálogo Reiniciar, clique na caixa de seleção ao lado do computador remoto que deseja reiniciar agora e clique em Reiniciar.

Como opção, é possível clicar na caixa de seleção Todos para reiniciar todos os computadores remotos agora.

A implantação de agente reinicia todos os computadores.

**Observação:** para criar uma lista de computadores remotos que exigem uma reinicialização, clique em Exportar relatório de reinicialização.

14. Quando o campo Status de todos os computadores remotos exibir concluído, clique em Concluir.

# Implantar agentes em computadores remotos usando implantação personalizada

A implantação de agente do Arcserve Backup permite aos Gerenciadores e Administradores de backup instalarem e atualizarem os agentes do Arcserve Backup em computadores remotos. A implantação personalizada permite especificar os agentes que se deseja instalar e atualizar em computadores remotos. Os computadores desse tipo podem ou não ter uma versão anterior de um agente instalada. Esse método ajuda a assegurar que todos os agentes em execução no ambiente do Arcserve Backup tenham o mesmo número de release do produto base do Arcserve Backup.

Usando o método de implantação personalizada, é possível implantar os agentes e componentes a seguir:

- Arcserve BackupAgente para Microsoft Exchange Server
- Arcserve Backup Agent for Open Files
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico

**Observação:** antes de concluir a tarefa, consulte <u>Considerações sobre a implan</u>tação remota.

#### Para implantar agentes em computadores remotos usando a implantação personalizada

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, selecione Administração e clique em Implantação de agente.

A implantação de agente do Arcserve Backup é iniciada e a caixa de diálogo Servidor de logon é aberta.

- Preencha os campos necessários na caixa de diálogo Servidor de logon e clique em Avançar.
- 4. Na caixa de diálogo de Métodos, clique em Instalação personalizada e em Avançar.
- 5. Na caixa de diálogo de Componentes, selecione os agentes a serem instalados em todos os computadores remotos e clique em Avançar.
- 6. Na caixa de diálogo Informações do host, especifique os nomes de hosts remotos executando um dos seguintes procedimentos:

 Clique em Importar para importar uma lista de computadores remotos de um arquivo de texto.

**Observação:** os nomes de host devem ser separados pelo delimitador de nova linha. É possível importar vários arquivos de texto, entretanto, o número total de computadores remotos deve ser menor ou igual a 1000.

 Especifique o nome do host remoto no campo Nome do host e clique em Adicionar. Repita esta etapa conforme necessário até que todos os nomes de host necessários sejam exibidos na coluna Host.

**Observação:** é possível especificar até 1000 computadores remotos. Para implantar agentes para mais de 1000 computadores remotos, reinicie a implantação de agente e repita esta tarefa ou execute a implantação de agente a partir de um servidor alternativo do Arcserve Backup principal ou autônomo.

- Especifique o nome de usuário e a senha para cada host remoto fazendo o seguinte:
  - a. Clique na caixa de seleção ao lado de um nome de host para selecioná-lo.
  - b. Clique no campo Nome de usuário próximo ao nome do host e digite o nome de usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>.
  - c. Clique no campo Senha e digite a senha.

**Observação:** se o nome de usuário e a senha são os mesmo para *todos* os computadores remotos, marque todas as caixas de seleção. Em Para todos os hosts selecionados, digite o nome de usuário no campo Usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>, digite a senha no campo Senha e, em seguida, clique em Aplicar credenciais.

 Clique na opção Permitir que o serviço de registro remoto seja executado durante o processo de instalação remota. Essa opção permite que a Implantação de agente recupere informações sobre os computadores de destino e verifique se as credenciais especificadas estão corretas.

**Observação:** essa opção permite que o serviço de registro remoto seja executado somente durante o processo de instalação remota.

- 9. (Opcional) Para remover um host da lista de hosts e credenciais, clique na caixa de seleção ao lado do nome do host e clique em Remover.
- 10. Clique em Avançar.

A implantação de agente valida as informações para todos os hosts especificados. Se não forem detectados erros de autenticação, o campo Status exibe Pendente. Se um erro de autenticação é detectado, clique em Com falha no campo Status para descobrir o motivo. É necessário corrigir todas as mensagens sobre falhas para continuar.

- 11. Quando o campo Status de todos os hosts exibir Pendente ou Verificado, clique em Avançar.
- 12. Na caixa de diálogo Resumo da instalação, verifique os componentes e os nomes de host especificados e clique em Avançar.
- 13. Na caixa de diálogo Status da instalação, clique em Instalar.

A implantação de agente instala ou atualiza os agentes do Arcserve Backup nos hosts especificados.

Após a conclusão de todas as instalações e atualizações, a caixa de diálogo Relatório de instalação será aberta.

- 14. Siga um destes procedimentos:
  - Se houver computadores remotos que precisam ser reiniciados, clique em Avançar.

A caixa de diálogo Reiniciar é aberta para identificar os computadores remotos que precisam ser reiniciados e clique em Reiniciar.

Continue na próxima etapa.

- Se não houver nenhum computador remoto que precise ser reiniciado, clique em Concluir.
- 15. Na caixa de diálogo Reiniciar, clique na caixa de seleção ao lado do host remoto que deseja reiniciar agora.

Como opção, é possível clicar na caixa de seleção Todos para reiniciar todos os computadores remotos agora.

16. Clique em Reiniciar.

A implantação de agente reinicia todos os computadores remotos agora.

**Observação:** para criar uma lista de computadores remotos que exigem uma reinicialização, clique em Exportar relatório de reinicialização.

17. Quando o campo Status de todos os computadores remotos exibir concluído, clique em Concluir.

### Implantar agentes em Máquinas virtuais usando a Implantação em máquinas virtuais

Implantação de agente do Arcserve Backup permite aos Administradores e Gerenciadores de backup instalarem e atualizarem os agentes do Arcserve Backup em VMs (máquinas virtuais) locais ou remotas. As VMs de destino podem ou não ter uma versão anterior de um agente instalada. Esse método ajuda a garantir que os números da release de todos os agentes em execução nas VMs no ambiente do Arcserve Backup sejam iguais aos do produto base do Arcserve Backup.

Usando o método de implantação em máquinas virtuais, é possível implantar os agentes e componentes a seguir:

- Arcserve Backup Agent for Open Files
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico

Esteja ciente do seguinte:

- Para instalar ou fazer upgrade de um agente em uma VM, a VM deve estar ligada.
- A Implantação do agente instala ou faz upgrade de agentes em todas as VMs que residem no sistema do ESX/ESXi Server e no sistema host do Hyper-V.

**Observação:** antes de concluir a tarefa, consulte <u>Considerações sobre a implan</u>tação remota.

Para implantar agentes para máquinas virtuais usando a implantação em máquinas virtuais

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, selecione Administração e clique em Implantação do agente.

A implantação de agente do Arcserve Backup é iniciada e a caixa de diálogo Servidor de logon é aberta.

- Preencha os campos necessários na caixa de diálogo Servidor de logon e clique em Avançar.
- 4. Na caixa de diálogo Métodos, selecione Implantação em máquinas virtuais e clique em Avançar.

- 5. A partir da caixa de diálogo de Componentes, selecione os agentes a serem instalados em todos os computadores remotos e clique em Avançar.
- 6. Especifique os nomes dos computadores remotos que contêm as VMs na caixa de diálogo Informações do host executando um dos seguintes procedimentos:
  - Clique em Importar para importar uma lista de computadores remotos de um arquivo de texto.

**Observação:** os nomes de host devem ser separados pelo delimitador de nova linha. É possível importar vários arquivos de texto, entretanto, o número total de computadores remotos deve ser menor ou igual a 1000.

- Clique em Atualizar para importar as VMs existentes no banco de dados do Arcserve Backup.
- Especifique o nome do host remoto no campo Nome do host e clique em Adicionar. Repita esta etapa conforme necessário até que todos os nomes de host necessários sejam exibidos na coluna Host.

Depois que os nomes de host forem exibidos na coluna Host, continue com a próxima etapa.

**Observação:** é possível especificar até 1000 computadores remotos. Para implantar agentes para mais de 1000 computadores remotos, reinicie a implantação de agente e repita esta tarefa ou execute a implantação de agente a partir de um servidor alternativo do Arcserve Backup principal ou autônomo.

- Especifique o nome de usuário e a senha para cada host remoto fazendo o seguinte:
  - a. Clique na caixa de seleção ao lado de um nome de host para selecioná-lo.
  - b. Clique no campo Nome de usuário próximo ao nome do host e digite o nome de usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>.
  - c. Clique no campo Senha e digite a senha.

**Observação:** se o nome de usuário e a senha são os mesmo para *todos* os computadores remotos, marque todas as caixas de seleção. Em Para todos os hosts selecionados, digite o nome de usuário no campo Usuário no formato <*domínio*>\<*nome de usuário*>, digite a senha no campo Senha e, em seguida, clique em Aplicar credenciais.

 Clique na opção Permitir que o serviço de registro remoto seja executado durante o processo de instalação remota. Essa opção permite que a Implantação de agente recupere informações sobre os computadores de destino e verifique se as credenciais especificadas estão corretas. **Observação:** essa opção permite que o serviço de registro remoto seja executado somente durante o processo de instalação remota.

- 9. Para remover um host da lista de hosts e credenciais, clique na caixa de seleção ao lado do nome do host e clique em Remover.
- 10. Clique em Avançar.

A implantação de agente valida as informações para todos os hosts especificados. Se não forem detectados erros de autenticação, o campo Status exibe Pendente. Se um erro de autenticação é detectado, clique em Com falha no campo Status para descobrir o motivo. É necessário corrigir todas as mensagens sobre falhas para continuar.

- 11. Quando o campo Status de todos os hosts exibir Pendente ou Verificado, clique em Avançar.
- 12. Na caixa de diálogo Resumo da instalação, verifique os componentes e os nomes de host especificados e clique em Avançar.
- 13. Na caixa de diálogo Status da instalação, clique em Instalar.

A implantação de agente instala ou atualiza os agentes do Arcserve Backup nos hosts especificados.

Após a conclusão de todas as instalações e atualizações, a caixa de diálogo Relatório de instalação será aberta.

- 14. Siga um destes procedimentos:
  - Se houver computadores remotos que exigem uma reinicialização, clique em Avançar e, em seguida, clique em Reiniciar.
  - Se não houver nenhum computador remoto que precise ser reiniciado, clique em Concluir.
- 15. Na caixa de diálogo Reiniciar, clique na caixa de seleção ao lado do host remoto que deseja reiniciar agora e clique em Reiniciar.

Como opção, é possível clicar na caixa de seleção Todos para reiniciar todos os computadores remotos agora.

**Observação:** para criar uma lista de computadores remotos que exigem uma reinicialização, clique em Exportar relatório de reinicialização.

16. Quando o campo Status de todos os computadores remotos exibir concluído, clique em Concluir.

Os agentes do Arcserve Backup são implantados nas VMs.

### Tarefas pós-instalação

Depois de instalar ou atualizar o Arcserve Backup, verifique se as seguintes tarefas foram concluídas:

- Se você instalou agentes ou opções que necessitam de configuração, consulte o guia do agente ou da opção apropriado. É possível acessar a documentação do Arcserve Backup na mídia de instalação ou no menu Ajuda no Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- Para assegurar que todas as tarefas sejam iniciadas na programação, sincronize a hora do sistema entre o servidor principal e todos os seus servidores integrantes.

**Observação:** Arcserve Backupuse o Serviço de tempo do Windows para sincronizar a hora em todos os servidores do em seu domínio.

 Configure a Tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup. Para obter mais informações, consulte <u>Iniciar a Tarefa de proteção do banco de</u> dados do Arcserve Backup ou o *Guia de Administração*.

### Capítulo 5: Instalando e atualizando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Introdução às instalações que reconhecem agrupamentos	168
Considerações sobre a implantação	169
Planejar a implantação de alta disponibilidade do Arcserve Backup	171
Implantar o servidor do Arcserve Backup no MSCS	174
Implantar o servidor do Arcserve Backup no agrupamento NEC	199
Como verificar uma instalação e uma atualização que reconhece agrupamentos	

### Introdução às instalações que reconhecem agrupamentos

A instalação do Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos com recurso de tolerância a falhas de tarefas é suportado para as seguintes plataformas de agrupamento:

- Microsoft Cluster Server (MSCS) no Windows Server x86/x64
- CLUSTERPRO/ExpressCluster

### Considerações sobre a implantação

Antes de começar a implantar o Arcserve Backup em um ambiente de agrupamento, é necessário observar as seguintes considerações:

- Sistemas operacionais suportados -- para obter mais informações sobre sistemas operacionais suportados, consulte as <u>Notas da Versão do Arcserve</u> <u>Backup</u>.
- Considerações sobre recursos de agrupamento obrigatórios -- Da mesma forma que outros aplicativos que reconhecem agrupamentos, o servidor de alta disponibilidade do Arcserve Backup precisa se vincular a alguns recursos de agrupamento, incluindo um disco compartilhado e um nome virtual/endereço IP. Os recursos de agrupamento podem ser reunidos de forma a permitir que você instale o Arcserve Backup em um grupo existente e o vincule aos recursos de agrupamento existentes já estabelecidos para esse grupo ou que crie um grupo dedicado para a implantação do Arcserve Backup.
- Considerações especiais sobre instalação/configuração -- Para implantar o Arcserve Backup em todos os nós do agrupamento, é necessário instalar os mesmos componentes do Arcserve Backup em todos os nós e cada um desses componentes deve estar configurado da mesma maneira. As contas de sistema do Arcserve Backup devem ser idênticas para todos os servidores do Arcserve Backup instalados em cada nó do agrupamento.

Observação: o programa de instalação para computadores de agrupamentos não oferece suporte à instalação remota do produto base do Arcserve Backup ou dos agentes do Arcserve Backup. Essa limitação de instalação remota para agentes do Arcserve Backup (por exemplo, agente para Microsoft SQL Server e agente para Microsoft Exchange Server) só se aplica se for usado um host virtual. A instalação remota de agentes do Arcserve Backup que usam os hosts de agrupamentos físicos é suportada.

- Considerações sobre o mecanismo de gatilho de tolerância a falhas -- O Arcserve Backup tem seus próprios scripts e funções DLL (Dynamic Link Library Biblioteca de Link Dinâmico) de recursos de agrupamento para estender os recursos do serviço de agrupamento, de forma a monitorar e detectar falhas do Arcserve Backup. O nome da rede e o endereço IP de um servidor virtual permitem que o Arcserve Backup apareça como um único sistema e aproveite os recursos das ferramentas de gerenciamento de agrupamentos.
- Considerações sobre atualização -- Para garantir que todos os serviços do Arcserve Backup sejam iniciados corretamente, é necessário executar os scripts cstop e cstart depois de concluir o processo de atualização e antes de abrir o

Console do gerenciador do Arcserve Backup. É preciso executar essa tarefa ao atualizar a partir do r16.5 (inclui a release GA e todos os service packs mais recentes), r17 (inclui a release GA e todos os service packs mais recentes) e r17.5 (inclui a release GA e todos os service packs mais recentes) para esta release.

Os arquivos em lotes cstop e cstart são armazenados no diretório de instalação do Arcserve Backup no servidor do Arcserve Backup.

**Observação:** para obter mais informações sobre o uso de cstop e cstart, consulte o *Guia de Administração*.

### Planejar a implantação de alta disponibilidade do Arcserve Backup

Frequentemente, o HA (High Availability - Alta disponibilidade) está associado a sistemas tolerantes a falhas, o que significa que um sistema pode continuar operando mesmo com a falha de um componente ou um desligamento planejado. A falha de um único componente em um sistema tolerante a falhas não causará a interrupção do sistema, pois o componente alternativo assumirá a tarefa de forma transparente. Com o gerenciamento central do Arcserve Backup, a necessidade de alta disponibilidade se torna mais importante para o fornecimento de proteção de dados contínua, especialmente para o servidor principal, que tem uma função importante como centro de controle centralizado para o domínio do Arcserve Backup.

Antes de executar uma instalação que reconhece agrupamentos de um servidor do Arcserve Backup, você deve considerar o seguinte:

# Qual(is) servidor(es) do Arcserve Backup será(ão) implantados para reconhecer agrupamentos?

Geralmente, em um ambiente de gerenciamento central, o servidor principal do Arcserve Backup é considerado a melhor opção para proteção por agrupamento para obter o recurso HA. Contudo, os servidores integrantes em agrupamentos também são suportados.

**Observação:** o programa de instalação para computadores de agrupamentos não oferece suporte à instalação remota do produto base do Arcserve Backup ou dos agentes do Arcserve Backup. Essa limitação de instalação remota para agentes do Arcserve Backup (por exemplo, agente para Microsoft SQL Server e agente para Microsoft Exchange Server) só se aplica se for usado um host virtual. A instalação remota de agentes do Arcserve Backup que usam os hosts de agrupamentos físicos é suportada.

#### Quais nós do agrupamento serão implantados como um servidor HA do Arcserve Backup?

Um sistema de agrupamento pode incluir vários nós de agrupamento. Em um ambiente de agrupamento, é necessário que um nó seja configurado como o nó ativo e um ou mais nós sejam configurados como nós passivos. Geralmente, você teria uma solução "um ativo + um passivo"; entretanto, também é possível configurar uma solução "um ativo + vários passivos".

#### Onde o Arcserve Backup deve ser instalado?

Em um ambiente de produção, um sistema de agrupamento deve ser compartilhado por vários aplicativos que reconhecem agrupamentos. Cada um desses aplicativos deve ter seu próprio nome virtual e endereço IP, e um disco compartilhado dedicado. Você tem três opções de implantação do Arcserve Backup:

Instalar o Arcserve Backup em um grupo dedicado.

A prática recomendada é a criação de um grupo dedicado como recipiente para o nome virtual/endereço IP e o disco compartilhado, e a implantação do Arcserve Backup no novo grupo criado. A vantagem é que o risco da tolerância a falhas pode ser limitado ao nível de grupo e não a outros aplicativos. Por exemplo, uma tolerância a falhas do servidor do Arcserve Backup não impactará um servidor SQL.

 Instalar o Arcserve Backup em um grupo existente criado por outros aplicativos.

Outros aplicativos que reconhecem agrupamentos (como o agrupamento do SQL Server) criarão seus próprios grupos para gerenciar recursos especificados por aplicativos. É possível que o Arcserve Backup compartilhe esses grupos com aplicativos existentes por meio da instalação do Arcserve Backup no disco compartilhado no mesmo grupo.

#### Que tipo de banco de dados do Arcserve Backup deve ser usado?

O servidor principal do Arcserve Backup suporta o uso de uma instalação local do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition e de uma instalação local ou remota do Microsoft SQL Server como banco de dados back-end. Entretanto, um servidor principal que reconhece agrupamentos oferece suporte somente aos seguintes cenários:

Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition (SQLE)

Se você não adquirir um agrupamento do SQL Server e puder aceitar as limitações impostas pelo SQL Server 2014 Express, esta será a melhor opção.

**Observação:** em um ambiente de agrupamento do MSCS, se o banco de dados Arcserve for do SQLE, o resumo de banco de dados (no Gerenciador do banco de dados) do Arcserve Backup exibirá o nome físico do caminho de instalação em vez do nome virtual.

Agrupamento do Microsoft SQL Server local

Se houver um agrupamento do SQL Server em seu ambiente de produção, você poderá usá-lo como banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** o Arcserve Backup não suporta instalações locais do Microsoft SQL Server para o banco de dados do Arcserve Backup em ambientes NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

Microsoft SQL Server remoto

Você também pode selecionar um SQL Server remoto como banco de dados do Arcserve Backup, o que deve fornecer serviços estáveis contínuos de forma segura.

### Implantar o servidor do Arcserve Backup no MSCS

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Requisitos de hardware do MSCS
- Requisitos de software do MSCS
- Preparação de recursos de agrupamento do MSCS
- Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2008
- Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2
- Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do MSCS
- <u>Atualizar o Arcserve Backup r16 SP1, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente</u> de agrupamento do MSCS
- Desinstalar o Arcserve Backup de um agrupamento do MSCS
- Excluir recursos de agrupamento do Arcserve Backup

### **Requisitos de hardware do MSCS**

Para implantar o Arcserve Backup em um agrupamento do MSCS, o sistema deve atender aos seguintes requisitos de hardware:

- Todos os nós do agrupamento devem ter configurações de hardware idênticas (por exemplo, adaptadores SCSI [Interface de sistemas de computadores de pequeno porte], adaptadores de fibra, adaptadores RAID [Matriz redundante de discos independentes]), adaptadores de rede, unidades de disco).
- É necessário usar adaptadores SCSI/de fibra separados para os dispositivos de disco e fita.

**Observação:**verifique se o hardware de todos os nós é semelhante ou idêntico, para facilitar a configuração e eliminar possíveis problemas de compatibilidade.

### **Requisitos de software do MSCS**

Para implantar o Arcserve Backup em um agrupamento do MSCS, o sistema deve atender aos seguintes requisitos de software:

- Consulte a matriz de compatibilidade do software Arcserve Backup para conhecer os sistemas operacionais suportados para o componente do servidor do Arcserve Backup. O Arcserve Backup oferece suporte às configurações que reconhecem agrupamentos em todos os sistemas operacionais listados para o suporte ao servidor.
- Plataforma HA configurada para um agrupamento do MSCS

### Preparação de recursos de agrupamento do MSCS

Se estiver instalando o Arcserve Backup em um grupo dedicado, você precisa criar os recursos necessários no novo grupo dedicado, incluindo um endereço IP virtual, um nome virtual e um disco compartilhado.

**Observação:** o Gerenciador de agrupamentos de tolerância a falhas é um utilitário fornecido pela Microsoft e está instalado nos servidores que têm o MSCS instalado. O usuário executa a maior parte das tarefas de configuração e gerenciamento associadas a agrupamentos usando este utilitário.

Na seguinte tela de exemplo, um grupo denominado "Grupo do ARCserve" é criado para a instalação do Arcserve Backup com três recursos relacionados em um sistema Windows Server:

- Disco compartilhado S:
- Endereço IP virtual
- Nome virtual

Posteriormente, você pode selecionar instalar o Arcserve Backup em um caminho localizado no disco compartilhado S:

🔓 Cluster Administrator - [ASCLUSTER1 (ASCLUSTER1.cluster.com)]					
🗟 Eile View Window Help					
🖃 🍓 ASCLUSTER1	Name	State	Owner	Resource Type	Description
Groups ARCServe Group Cluster Group Cluster Group Cluster Configuration Cluster Configuration Cluster Configuration TEST-W2K3-1 TEST-W2K3-2 Cluster Groups Active Groups Active Resources Network Interfaces	() Disk S: () Virtual IP () Virtual Name	Online Online Online	TEST-W2K3-2 TEST-W2K3-2 TEST-W2K3-2	Physical Disk IP Address Network Name	

Se desejar compartilhar o mesmo grupo com um aplicativo existente, não será necessário criar novos recursos. Na mesma tela de exemplo, você pode instalar o Arcserve Backup no "Grupo de agrupamentos", vinculando-o ao endereço IP virtual e ao nome virtual do disco de quorum e de gerenciamento. **Observação:** grupo de agrupamentos é o nome do grupo de recursos padrão criado pelo MSCS durante a instalação, quando o agrupamento é criado. O Grupo de agrupamentos contém um recurso de disco de quorum, um endereço IP virtual e um nome virtual, sendo usado para fins de gerenciamento de agrupamentos. O disco que contém o recurso de quorum é chamado de disco de quorum e deve ser um integrante do Grupo de agrupamentos padrão.

### Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2008

Em sistemas Windows Server 2008, use o utilitário Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas para preparar recursos de agrupamento do MSCS.

**Observação:** o utilitário é chamado de Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas em sistemas Windows Server 2008. O utilitário é chamado de Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas em sistemas Windows Server 2008 R2. As etapas a seguir descrevem como preparar recursos de agrupamento em sistemas Windows Server 2008.

## Para preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2008

1. No menu Iniciar do Windows, abra o Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas.

A caixa de diálogo High Availability Wizard, Before You Begin é exibida.

2. Examine o conteúdo da caixa de diálogo Before You Begin e clique em Avançar.

A janela Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas é aberta.

3. Na árvore de diretórios, clique com o botão direito em Serviços e aplicativos e clique em Configurar um servidor ou aplicativo no menu pop-up.

A caixa de diálogo Selecionar serviço ou aplicativo é exibida.

4. Na lista de serviços e aplicativos, clique em Outro servidor e, em Avançar.

A caixa de diálogo Client Access Point é aberta.

- 5. Preencha os campos necessários da caixa de diálogo Client Access Point. Verifique se forneceu as seguintes informações:
  - Nome do serviço.
  - Endereços IP público e privado para o local do serviço
- 6. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Select Storage é aberta.

- 7. Especificar o volume que deseja atribuir a este serviço ou aplicativo.
- 8. Clique em Avançar e em Concluir.

O recurso do agrupamento está preparado.

### Preparar recursos de agrupamento do MSCS em sistemas Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2

Em sistemas Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2, use o utilitário Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas para preparar recursos de agrupamento do MSCS.

#### Siga estas etapas:

- 1. No menu Iniciar do Windows, abra o Gerenciamento de agrupamentos de tolerância a falhas.
- Clique com o botão direito do mouse em Funções e, em seguida, clique em Configure Role.

A caixa de diálogo High Availability Wizard, Before You Begin é exibida.

- 3. Examine o conteúdo da caixa de diálogo Before You Begin e clique em Avançar.
- 4. Clique na opção Select Role e clique em Other Server no menu pop-up da lista de funções.

A caixa de diálogo Client Access Point é aberta.

- 5. Preencha os campos necessários da caixa de diálogo Client Access Point. Verifique se forneceu as seguintes informações:
  - Nome da função de agrupamento
  - Endereços IP público e privado para o local da função de agrupamento
- 6. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Select Storage é aberta.

- 7. Especifique o volume que deseja atribuir à função de agrupamento.
- 8. Clique em Avançar e a mensagem "High availability was successfully configured for the role." será exibida.
- 9. Clique em Concluir.

O recurso do agrupamento está preparado.
### Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do MSCS

É possível instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do MSCS usando o Assistente de instalação.

# Para instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do MSCS

1. Insira a mídia de instalação do Arcserve Backup na unidade óptica do computador.

**Observação:** se o Navegador de instalação do Arcserve Backup não for exibido, execute Setup.exe a partir do diretório raiz da mídia de instalação.

 Na coluna direita do Navegador de instalação do produto, clique em Instalar o Arcserve Backup para Windows.

A caixa de diálogo Componentes de pré-requisito é exibida.

3. Clique em Instalar para instalar os Componentes exigidos.

Esteja ciente do seguinte:

A caixa de diálogo Componentes exigidos será exibida somente se o programa de instalação não detectar os Componentes exigidos do Arcserve Backup instalados no computador de destino.

**Observação:** se estiver sendo instalando o Arcserve Backup no nó ativo em um ambiente que reconhece agrupamento, os recursos de agrupamento são transferidos do nó ativo para o nó passivo enquanto o nó ativo é reiniciado. Após o nó ativo ser reiniciado, transfira os recursos de agrupamento de volta para o nó ativo original.

- 4. Na caixa de diálogo Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença e clique em Avançar.
- 5. Siga as instruções na tela e preencha todas as informações necessárias nas caixas de diálogo subsequentes.

A lista a seguir descreve informações específicas das caixas de diálogo relacionadas à instalação do Arcserve Backup.

### Caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização

Ao selecionar a opção de instalação remota, você pode instalar o Arcserve Backup em vários sistemas. Com as instalações remotas, os sistemas remotos de destino podem consistir em diferentes tipos de servidor do Arcserve, diferentes agentes e opções do Arcserve Backup, ou ambos.

**Observação:** o programa de instalação para computadores de agrupamentos não oferece suporte à instalação remota do produto base do Arcserve Backup ou dos agentes do Arcserve Backup. Essa limitação de instalação remota para agentes do Arcserve Backup (por exemplo, agente para Microsoft SQL Server e agente para Microsoft Exchange Server) só se aplica se for usado um host virtual. A instalação remota de agentes do Arcserve Backup que usam os hosts de agrupamentos físicos é suportada.

#### Caixa de diálogo Tipo de instalação

Permite especificar o tipo de componente do Arcserve Backup que deseja instalar ao selecionar a Instalação expressa ou personalizada.

**Observação:** ao fazer a atualização de uma release anterior, o assistente de instalação detecta sua configuração atual do Arcserve e seleciona o tipo de instalação/atualização apropriado para a nova instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Tipos de instalações do servidor do Arcserve Backup</u> e Opções do servidor do Arcserve Backup.

	Arcserve Backup Setup
Installation Type	Orcserve <sup>®</sup> Backup
Loonse Agreement     Methods     Configuration     Annotement     Components     Accounts     Database Settings     Agent Setting     Messages     Setup Summary     Installation Progress     Installation Report  Product Information	Specify an installation type
	< Back Next > Cancel

### Caixa de diálogo Componentes

Permite especificar os componentes do Arcserve Backup que deseja instalar no sistema de destino.

Observe as seguintes considerações:

- Para instalar um servidor principal, é preciso instalar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal.
- Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup na rede. Portanto, é necessário concluir pelo menos uma instalação do servidor principal antes de executar as instalações do servidor integrante.
- Ao clicar no objeto do Arcserve Backup ou no objeto Servidor na caixa de diálogo Selecionar produtos, o assistente de instalação especifica os componentes de instalação padrão do servidor autônomo, independentemente do tipo de instalação especificado na caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização. Para assegurar que você esteja instalando os componentes corretos, expanda o objeto Servidor, expanda o objeto do tipo de servidor do Arcserve Backup que deseja instalar e marque as caixas de seleção correspondentes aos componentes que deseja instalar.
- A Implantação de agente é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar ou fazer o upgrade de agentes do Arcserve Backup em vários sistemas remotos, depois de instalar o Arcserve Backup. Para oferecer suporte a esse recurso, a Instalação deve copiar os arquivos de origem de instalação no servidor do Arcserve Backup. Para copiar o conteúdo da mídia de instalação no servidor do Arcserve Backup, é necessário selecionar Implantação de agente na caixa de diálogo Componentes. Ao selecionar Implantação do agente, o tempo necessário para instalar ou atualizar o Arcserve Backup aumenta significativamente.
- Se estiver executada uma instalação remota ou uma instalação silenciosa, não instale o agente cliente para Windows do Arcserve Backup no mesmo diretório do produto base do Arcserve Backup.
- O painel global pode ser instalado em servidores principais, autônomos e integrantes. No entanto, não é possível configurar servidores integrantes para funcionar como servidor principal central e servidor principal de filial. Para obter mais informações sobre servidores principais central e servidores principais de filial, consulte o *Guia do Usuário do Painel*.
- Em computadores com o Windows Server Core, é possível instalar apenas os seguintes produtos do Arcserve Backup:
  - Servidor integrante e opções suportadas
  - Agent for Open Files
  - Agente para máquinas virtuais

- Agente cliente para Windows
- Opção de recuperação de falhas

O diagrama a seguir ilustra o caminho de instalação padrão do agente cliente para Windows com a Implantação de agente especificada:

	Arcserve Backup Setup	
Components	ar	CSer∨e° Backup
<ul> <li>Loonse Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components         <ul> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Report</li> </ul> </li> </ul>	Target Host: [YARPR01-WIN12] Components:  Components: C	Description: ↑   ↓
Product Information View Readme	This product requires 1348MB on your hard drive. Install Path: C\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backu	Disk Information
		< Back Next > Cancel

### Caixa de diálogo Contas

Permite que você configure as contas do Arcserve Backup e oferece uma opção para **Instalar o serviço web do Arcserve Backup**.

Se a instalação detectar um aplicativo que reconhece agrupamentos em execução no ambiente e você desejar instalar o Arcserve Backup no ambiente que reconhece agrupamentos, marque a opção Instalação do ambiente de agrupamento e especifique o caminho do disco compartilhado no qual deseja instalar o Arcserve Backup.

**Observação:** os nomes de servidores do Arcserve Backup e os nomes de domínios Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o

Accounts			
Accounts		Orcserve <sup>®</sup> Ba	ckup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Report</li> </ul> </li> </ul>	Target Host [BARRE02-QA99]  Specify a Windows administrative account  Microsoft Windows Domain: Microsoft Windows User Name: Password:  Specify a Arcserve Backup domain account  Arcserve Backup Domain: Arcserve Backup Server: User Name: Password Confirm Password Remember password	RAFREDRAMS       Administrator       BARRED2-QA99       BARRED2-QA99       Caroot	- - -
oduct Information	Install Arcserve Backup Web Service Web Service Settings Port	9020	

total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

O serviço web do Arcserve Backup funciona como uma ponte entre a tarefa de Arquivamento em fita UDP e o Arcserve Backup. Por padrão, **Instalar o serviço web do Arcserve Backup** é ativado quando você instala o Arcserve Backup. O número de porta padrão das **Configurações do serviço web** é 8020. É possível modificar ou alterar o número da porta.

Desmarque a caixa de seleção **Instalar o serviço web do Arcserve Backup** para desativar o serviço web do Arcserve Backup.

É possível ativar/modificar a opção **Instalar serviço web do Arcserve Backup** após a instalação do Arcserve Backup.

**Observação:** especifique o mesmo número de porta quando instalar o serviço web do Arcserve Backup em todos os servidores do domínio do Arcserve Backup. O Arcserve UDP usa o número da porta para conectar-se aos servidores, ao servidor principal do Arcserve Backup e ao servidor integrante no domínio do Arcserve Backup.

#### Siga estas etapas:

- 1. Vá para o caminho de instalação base do Arcserve Backup na linha de comando.
- 2. No prompt de comando, digite o seguinte comando:

Bconfig –c

A caixa de diálogo Contas do <Arcserve Backup> é aberta.

3. Configure ou atualize o serviço web.

#### Caixa de diálogo Configuração de agrupamento

A caixa de diálogo Configuração de agrupamento é exibida apenas se a Instalação detectar que você está instalando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos. É necessário preencher todos os campos dessa caixa de diálogo para continuar.

	Arcserve Backup Se	tup
Cluster Setting		<b>OrCSErVe</b> <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>Uccense Agreement</li> <li>Uccense Key</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Cluster Setting Agent Setting Messages</li> </ul> </li> <li>Setup Summary Installation Progress Installation Report</li> </ul>	Target Host:[SQLCLUST1] C Ouster Environment Installation (MSCS) Installation Path E  You are performing a Ouster-aware setup. Pleas shared disk: (note: this will also change catalog) MSCS Summary MSCS Cluster Setting Summary Virtual Node Name Virtual IP Address Installation Path	select the installation path of Arcserve Backup to a path on a path into shared disk)  SQL2014CLUST  10.60.17.109  E:\
		< <u>B</u> ack <u>N</u> ext > Cancel

Para instalações de agrupamento, lembre-se das seguintes considerações de instalação do banco de dados:

- O Arcserve Backup não oferece suporte a instalações locais do Microsoft SQL Server em servidores do Arcserve Backup em ambientes NEC CLUSTERPRO. Portanto, é necessário instalar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto.
- Você deve especificar a opção Tipo de servidor SQL remoto se a instância do banco de dados do Arcserve e a instalação do Arcserve Backup não residirem no mesmo agrupamento.

#### Caixa de diálogo Configurações do banco de dados

Permite configurar o banco de dados do Arcserve Backup.

Depois de ser especificado um aplicativo de banco de dados (banco de dados padrão do Arcserve ou o Microsoft SQL Server), preencha os campos necessários nessa caixa de diálogo e clique em Avançar.

**Observação:** se você protege dados que contenham caracteres Unicode de idiomas da Ásia Oriental (por exemplo, JIS2004), deverá ativar o agrupamento SQL para garantir que o Arcserve Backup poderá pesquisar e classificar os dados. Para fazer isso, clique em Agrupamento da Ásia Oriental e selecione um idioma na lista suspensa.

	Arcserve Backup Setup
Database Settings	Orcserve <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>License Key</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Cluster Setting</li> <li>Agert Setting</li> <li>Messages</li> </ul>	Choose a database type:
Setup Summary Installation Progress Installation Report Product Information View Readme	SQL Language Collation Setting © Default collation C East Asian collation Installation Path for Catalog Files: ENdata/CATALOG.DB/

### Caixa de diálogo Mensagens

Depois de examinar as mensagens na caixa de diálogo Mensagens, tente resolver os problemas imediatamente.



A caixa de diálogo a seguir ilustra a caixa de diálogo Mensagens:

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Para modificar os componentes que deseja instalar, clique em Voltar sempre que for necessário retornar à caixa de diálogo que contém as opções de instalação que deseja alterar.

### Caixa de diálogo Relatório de Instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação. O diagrama a seguir ilustra a caixa de diálogo Relatório de instalação. O agente para Microsoft SQL Server requer configuração.

Installation Report	Orcserve <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> </ul> </li> <li>Setup Summary</li> <li>Installation Progress</li> <li>Installation Report</li> </ul>	Setup has installed the following components:
	Next > Cancel

**Observação:** pode ser necessário reiniciar o servidor depois de instalar o Arcserve Backup. Isso depende de todas as configurações de arquivos, serviços e do Registro terem sido atualizadas no nível do sistema operacional.

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

#### Caixa de diálogo Verificação da licença

Para informar as chaves de licença, localizar os componentes, os agentes e as opções que estão sendo instalados, selecione a opção Usar chave de licença e informe a chave de licença do componente.

- 6. Clique em Continuar para fechar a Caixa de diálogo Verificação da licença.
- Clique em Concluir na caixa de diálogo Resumo da instalação para concluir a instalação.

- 8. Instale o Arcserve Backup no nó passivo.
- 9. Configure os recursos de agrupamento nos nós ativo e passivo.

Esteja ciente do seguinte:

 Nos sistemas Windows Server, para cada nó do agrupamento em que o Arcserve Backup será implantado, é necessário verificar se o nó atual está definido como o nó ativo no agrupamento, de forma que possa acessar o disco compartilhado. Se o nó atual estiver definido como passivo, você poderá alterá-lo para ativo usando a opção Mover grupo do Administrador de agrupamento.

O administrador de agrupamentos é um utilitário fornecido pela Microsoft e instalado nos servidores que têm o MSCS instalado. No Administrador de agrupamento, você executa a maior parte das tarefas de configuração e gerenciamento associadas a agrupamentos.

 Quando uma instalação que reconhece agrupamentos é concluída com êxito, uma tela pop-up pós-instalação é exibida com uma opção para criar recursos de HA. A opção para criar os recursos de HA é especificada por padrão. É preciso executar essa tarefa somente depois de o Arcserve Backup estar instalado no último nó do agrupamento.

# Atualizar o Arcserve Backup 16.5 SP1, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente de agrupamento do MSCS

Esta seção descreve as etapas que se deve executar para atualização do Arcserve Backup r16.5 SP1, r17, r17.5 para r18.0, incluindo os service packs mais recentes, em um ambiente que reconhece o agrupamento do MSCS, para esta release.

Antes de começar, leia as informações em Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior.

Ao atualizar o Arcserve Backup para 18.0 (GA e todos os service packs) em um ambiente de agrupamento do MSCS, é necessário executar o seguinte procedimento para proteger os dados de backup em agrupamento. O procedimento suporta os seguintes cenários de atualização do Arcserve Backup r16.5 SP1, r17, r17.5 em um ambiente de agrupamentos do MSCS:

- Atualização do servidor principal SQL Server para o SQL Server
- Upgrade do servidor principal SQL Server Express para o SQL Server Express
- Atualização de servidor integrante para servidor integrante 18.0

Esse procedimento de atualização presume que você esteja operando em um ambiente de agrupamento com dois nós, com o Nó A representando o Nó ativo inicial e o Nó B representando o Nó passivo inicial.

O diagrama ilustra as etapas do upgrade.



### Para atualizar o Arcserve Backup 16.5 SP1, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente de agrupamento do MSCS

**Importante:** antes de iniciar o seguinte procedimento, confirme se sincronizou um registro do Arcserve Backup no nó ativo e no nó passivo. É possível sincronizar os registros usando a opção Mover grupo no administrador de agrupamentos. **No Nó A:** 

- 1. Exclua os recursos de agrupamento do Arcserve para r16.5 SP1/r17/r17.5 da seguinte maneira:
  - a. Acesse o Administrador de agrupamento.

A caixa de diálogo Administrador de agrupamento é exibida.

**Observação:** o Administrador de agrupamento é um utilitário fornecido pela Microsoft, sendo acessado por meio do grupo Ferramentas administrativas do menu Iniciar.

b. Selecione o Grupo do Arcserve no qual o servidor do Arcserve está implantado e localize os recursos de agrupamento correspondentes do Arcserve. Clique com o botão direito do mouse em cada recurso de agrupamento do Arcserve e, no menu pop-up, selecione Excluir.

Os recursos de agrupamento do Arcserve para r16.5 SP1/r17/r17.5 são excluídos.

 Copie os arquivos do diretório de instalação do Arcserve Backup r16.5 SP1/r17/r17.5 em um local temporário.

Uma cópia de backup dos arquivos do Arcserve Backup r16.5 SP1/r17/r17.5 está localizada em um local diferente dos arquivos originais.

- 3. Execute a instalação da atualização do Arcserve Backup 18.0 do nó A. Consulte <u>Atualizar o Arcserve Backup de uma release anterior</u>.
  - O local do caminho de instalação para a atualização do Arcserve Backup r16.5 SP1 deve ser o mesmo local onde o 18.0 está localizado atualmente.

O Arcserve Backup para o nó A é atualizado da versão r16.5 SP1/r17/r17.5 para 18.0. Não configure novos recursos de agrupamento do Arcserve nesse momento.

- 4. Mova o nó ativo do Nó A para o Nó B, da seguinte maneira:
  - a. Acesse o Administrador de agrupamento. O Administrador de agrupamento é aberto.
  - b. Selecione o Grupo do Arcserve do Nó A, clique com o botão direito do mouse no nome do grupo no menu de atalho e selecione Mover grupo.
    - Se houver apenas dois nós no agrupamento, o status do nó ativo é automaticamente transferido do nó ativo inicial (Nó A) para o outro nó (Nó B), tornando o Nó B ativo e o Nó A passivo.
    - Se houver mais de dois nós no agrupamento, uma tela pop-up é exibida, permitindo que você selecione para qual nó deseja transferir o status ativo. Ao selecionar o nó para transferência, o nó especificado se torna ativo e o nó selecionado anteriormente se torna passivo.
       Repita esse procedimento para cada nó do agrupamento.

No Nó B:

 Copie os arquivos do diretório de instalação do Arcserve Backup r16.5 SP1/r17/r17.5 do local temporário para o local original.

Agora, os arquivos do Arcserve Backup r16.5 Sp1/r17/r17.5 estão localizados no local original.

- 2. Siga um destes procedimentos:
  - Prossiga até a próxima etapa se estiver atualizando um servidor integrante ou principal que usa uma implantação remota do Microsoft SQL Server para hospedar o banco de dados do Arcserve Backup.
  - Para todas as outras atualizações, faça o seguinte:
    - a. Acesse o diretório abaixo dentro do disco compartilhado no ambiente que reconhece agrupamentos:

### Arcserve\_Home\SQLASDB\data

- b. Selecione todos os arquivos no diretório acima.
- c. Clique com o botão direito do mouse nos arquivos selecionados e clique em Propriedades no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades é aberta.

- d. Clique na guia Segurança.
- e. Clique em Adicionar e selecione o grupo de segurança do serviço de rede.
- f. Defina as permissões do grupo de segurança do serviço de rede para permitir o controle total.
- g. Clique em OK e, em seguida, clique em OK novamente na caixa de diálogo Propriedades.
- 3. Execute a instalação da atualização do Arcserve Backup 18.0 no Nó B com as mesmas configurações selecionadas para o Nó A (nome de domínio, tipo de servidor, caminho de instalação, opções instaladas e assim por diante). Para obter mais informações, consulte Atualizar a partir de uma release anterior.
- 4. No console da linha de comando, execute o utilitário babha -postsetup para configurar novos recursos de agrupamento do Arcserve. O utilitário babha -postsetup está localizado no diretório %bab home%.

Os novos recursos de agrupamento do Arcserve (ArcserveHA, banco de dados Arcserve, Arcserve Registry e Arcserve Share) são criados.

**Observação:** o Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup.

# Desinstalar o Arcserve Backup de um agrupamento do MSCS

A desinstalação do Arcserve Backup de um agrupamento pode ser realizada somente no nó ativo e também deve ser executada para todos os nós do agrupamento.

### Para desinstalar o Arcserve Backup de um agrupamento do MSCS

1. Exclua todos os recursos de agrupamento. Para obter mais informações, consulte Excluir recursos de agrupamento do Arcserve Backup.

Todos os recursos de agrupamento do Arcserve Backup são excluídos.

2. Cancele o registro do tipo de recurso ArcserveHA acessando a janela da linha de comando e digitando o seguinte comando:

cluster restype "ARCserveHA"/delete/type

**Observação:** o comando cluster restype é fornecido pela Microsoft e incorporado no sistema Windows.

O registro do tipo de recurso ArcserveHA é cancelado.

### Para Windows Server 2012/2012R2/2016/2019:

Cancele o registro do tipo de recurso ArcserveHA acessando o Windows PowerShell e digitando o comando a seguir:

Remove-ClusterResourceType "ARCserveHA"

**Observação:** o comando Remove-clusterresourcetype é fornecido pela Microsoft e incorporado no sistema Windows.

O registro do tipo de recurso ArcserveHA é cancelado.

3. No modo ativo, acesse o diretório Arcserve Backup. Classifique todos os arquivos por tipo e, em seguida, copie todos os arquivos .dll em um local diferente. (O local recomendado para a cópia é no disco de compartilhamento, de forma que não seja necessário fazer uma cópia de rede posteriormente).

**Observação:** se o Painel global do Arcserve Backup estiver instalado, é necessário também copiar o diretório chamado \GlobalDashboard e seu conteúdo para o local temporário.

Os arquivos da biblioteca de vínculo dinâmico (.dll) do Arcserve Backup são copiados para um outro local. Isso permite desinstalar o Arcserve Backup de cada nó do agrupamento. 4. No Painel de controle do Windows, acesse o utilitário Adicionar ou remover programas e remova o Arcserve Backup do nó atual.

O Arcserve Backup é removido do nó atual (ativo).

5. Copie os arquivos .dll para o local original no diretório Arcserve Backup.

**Observação:** caso tenha copiado o diretório chamado \GlobalDashboard e seu conteúdo para o local temporário, agora você deve copiar este diretório e seu conteúdo para o diretório original.

Os arquivos .dll do Arcserve Backup são copiados de volta para o diretório Arcserve Backup.

6. No Administrador de agrupamento, clique com o botão direito do mouse no nome do grupo e, no menu pop-up, selecione Mover grupo para alterar o nó ativo.

O status do nó original será mudado para "passivo" e o status do nó seguinte no agrupamento será mudado para "ativo".

**Obrigatório:** repita as etapas de 3 a 5 para todos os nós restantes do agrupamento.

O Arcserve Backup é removido de todos os nós do agrupamento.

### Excluir recursos de agrupamento do Arcserve Backup

Antes de criar recursos de agrupamento, é necessário excluir todos os recursos de agrupamento do grupo onde o Arcserve Backup está implantado.

Os recursos de agrupamento do MSCS disponíveis são:

- Arcserve Alta disponibilidade
- Arcserve banco de dados
- Arcserve Registro

#### Siga estas etapas:

1. Siga um destes procedimentos:

### Sistemas Windows Server 2008:

- Abra o Gerenciador de agrupamentos de tolerância a falhas.
- Clique com o botão direito do mouse no nome do serviço ou aplicativo e clique em Take this service or application offline.

O estado dos recursos de agrupamento do Arcserve é alterado de online para offline.

#### Sistemas Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 e 2019:

- Abra o Gerenciador de agrupamentos de tolerância a falhas.
- Clique com o botão direito do mouse na função de agrupamento e interrompa a função.

O estado dos recursos de agrupamento do Arcserve é alterado de online para offline.

2. Com base no sistema Windows Server que você usar, execute uma das opções a seguir:

#### Para sistemas Windows Server 2008:

Selecione o Grupo do Arcserve no qual o servidor do Arcserve está implantado.

### • Para sistemas Windows Server 2012, 2012 R2, 2016 e 2019:

Selecione a função de agrupamento do Arcserve na qual o servidor do Arcserve está implantado.

- 3. Localize os recursos de agrupamento correspondentes do Arcserve.
- 4. Clique com o botão direito do mouse em cada recurso de agrupamento do Arc-

serve e, no menu pop-up, clique em Excluir.

Os recursos de agrupamento do Arcserve selecionados são excluídos.

# Implantar o servidor do Arcserve Backup no agrupamento NEC

As seções a seguir fornecem informações sobre a implantação do Arcserve Backup em um agrupamento NEC.

**Observação:** as seções a seguir contêm ilustrações de telas do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster que talvez não sejam atualizadas ou não correspondam à versão do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster implantada no seu ambiente. Para obter mais informações, consulte a documentação do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Requisitos de hardware do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Requisitos de software do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Preparação de recursos do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do NEC

<u>Atualizar o Arcserve Backup r16.5 e r17 para r17.5 em um ambiente NEC</u> <u>CLUSTERPRO</u>

Gerenciar e configurar o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Desinstalar o Arcserve Backup de um NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Interromper os grupos de agrupamento NEC

Desativar o Arcserve Backup em Scripts do NEC Cluster

Ativar o Arcserve Backup em Scripts do NEC Cluster

# Requisitos de hardware do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Para implantar o Arcserve Backup no NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, o sistema deve atender aos seguintes requisitos de hardware:

- Todos os nós do agrupamento devem ter configurações de hardware idênticas (por exemplo, adaptadores SCSI [Interface de sistemas de computadores de pequeno porte], adaptadores de fibra, adaptadores RAID [Matriz redundante de discos independentes]), adaptadores de rede, unidades de disco).
- É necessário usar adaptadores SCSI/de fibra separados para os dispositivos de disco e fita.

**Observação:**verifique se o hardware de todos os nós é semelhante ou idêntico, para facilitar a configuração e eliminar possíveis problemas de compatibilidade.

# Requisitos de software do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Para implantar o Arcserve Backup no NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, o sistema deve atender aos seguintes requisitos de software:

Consulte a <u>matriz de compatibilidade</u> do software Arcserve Backup para conhecer os sistemas operacionais que oferecem suporte para o componente do servidor do Arcserve Backup. O Arcserve Backup oferece suporte às configurações que reconhecem agrupamentos em todos os sistemas operacionais suportados para o componente do servidor.

O ambiente operacional de alta disponibilidade está configurado para o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

# Preparação de recursos do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

Se estiver instalando o Arcserve Backup em um grupo dedicado, você deve criar os recursos necessários no novo grupo dedicado, incluindo um nome virtual com um endereço IP flutuante e um disco compartilhado (ou espelhado). Para instalar o Arcserve Backup em um ambiente NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, é preciso fazer o seguinte:

- Antes de instalar o Arcserve Backup, crie uma definição e um recurso para o agrupamento. Para obter mais informações sobre como criar uma definição e um recurso para o agrupamento, consulte o Guia do Usuário do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.
- Depois de instalar o Arcserve Backup, adicione os recursos de sincronização do Registro para o agrupamento. Para obter mais informações sobre a adição de recursos de sincronização do registro ao agrupamento, consulte a etapa 8 no tópico Instalar o Arcserve Backup em um ambiente de agrupamento NEC.

O Cluster Manager e o Gerenciador de tarefas são utilitários fornecidos pela NEC que são instalados em servidores com o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

- No Cluster Manager, você pode executar a maioria das tarefas de configuração e gerenciamento associadas a agrupamentos, podendo inclusive interromper, iniciar, mover e excluir grupos de agrupamento e configurar propriedades de agrupamentos e recursos de grupos.
- No Task Manager, você pode apenas interromper e iniciar cada serviço ou aplicativo, e interromper e iniciar o monitoramento de cada serviço ou aplicativo.

Na tela de exemplo a seguir, um agrupamento chamado "ARCserve" é criado para a instalação do Arcserve Backup com quatro recursos relacionados:

- Endereço IP flutuante (fip1)
- Recurso de espelhamento de disco (md1)
- Script (script)
- Nome do computador virtual (vcom1)

Posteriormente, você pode selecionar instalar o Arcserve Backup em um caminho localizado no disco compartilhado.

🖉 Cluster Manager		
<u>F</u> ile <u>V</u> iew <u>S</u> ervice <u>T</u> ool <u>H</u> elp		
🔁 Operation Mode 🔻 🔊 🍹	<ul> <li>(a)</li> <li>(b)</li> <li>(c)</li> <li>(c)</li></ul>	
₩ ARCserve • Al Servers	Group Name: failover	
🔽 🔽 🙀 nec1	Properties	Value
🕨 🗠 🏹 nec 2	Comment	
e Groups	Status	Online
🛉 🚺 failover	Started Server nec1	
— 🄗 fip1	Resource Status	
— 🔕 md1	fip1	Online
- 💼 script	md1	Online
- 🖗 vcom1	script	Online
- A) Monitors	vcom1	Online

Se desejar compartilhar o mesmo grupo com um aplicativo existente, não será necessário criar novos recursos.

### Instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do NEC

É possível instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do NEC usando o Assistente de instalação.

# Para instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos do NEC

1. Insira a mídia de instalação do Arcserve Backup na unidade óptica do computador.

**Observação:** se o Navegador de instalação do Arcserve Backup não for exibido, execute Setup.exe a partir do diretório raiz da mídia de instalação.

2. Na coluna direita do Navegador de instalação do produto, clique em Instalar o Arcserve Backup para Windows.

A caixa de diálogo Componentes de pré-requisito é exibida.

3. Clique em Instalar para instalar os Componentes exigidos.

Esteja ciente do seguinte:

A caixa de diálogo Componentes exigidos será exibida somente se o programa de instalação não detectar os Componentes exigidos do Arcserve Backup instalados no computador de destino.

**Observação:** se estiver sendo instalando o Arcserve Backup no nó ativo em um ambiente que reconhece agrupamento, os recursos de agrupamento são transferidos do nó ativo para o nó passivo enquanto o nó ativo é reiniciado. Após o nó ativo ser reiniciado, transfira os recursos de agrupamento de volta para o nó ativo original.

- 4. Na caixa de diálogo Contrato de licença, aceite os termos do contrato de licença e clique em Avançar.
- 5. Siga as instruções na tela e preencha todas as informações necessárias nas caixas de diálogo subsequentes.

A lista a seguir descreve informações específicas das caixas de diálogo relacionadas à instalação do Arcserve Backup.

#### Caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização

Ao selecionar a opção de instalação remota, você pode instalar o Arcserve Backup em vários sistemas.

Com as instalações remotas, os sistemas remotos de destino podem consistir em diferentes tipos de servidor do Arcserve, diferentes agentes e opções do Arcserve Backup, ou ambos.

**Observação:** o programa de instalação para computadores de agrupamentos não oferece suporte à instalação remota do produto base do Arcserve Backup ou dos agentes do Arcserve Backup. Essa limitação de instalação remota para agentes do Arcserve Backup (por exemplo, agente para Microsoft SQL Server e agente para Microsoft Exchange Server) só se aplica se for usado um host virtual. A instalação remota de agentes do Arcserve Backup que usam os hosts de agrupamentos físicos é suportada.

#### Caixa de diálogo Tipo de instalação

Permite especificar o tipo de componente do Arcserve Backup que deseja instalar ao selecionar a Instalação expressa ou personalizada.

**Observação:** ao fazer a atualização de uma release anterior, o assistente de instalação detecta sua configuração atual do Arcserve e seleciona o tipo de ins-

talação/atualização apropriado para a nova instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Tipos de instalações do servidor do Arcserve Backup</u> e <u>Opções do servidor</u> <u>do Arcserve Backup</u>.

	Arcserve Backup Setup
Installation Type	Orcserve <sup>®</sup> Backup
Configuration Methods  Configuration  Components  Accounts Database Settings Apert Setting Messages Setup Summary Installation Report Installation Report  Product Information Vorw Readmax	The proof of initialities in the proof of t
	< Back Next > Cancel

#### Caixa de diálogo Componentes

Permite especificar os componentes do Arcserve Backup que deseja instalar no sistema de destino.

Observe as seguintes considerações:

- Para instalar um servidor principal, é preciso instalar a opção de gerenciamento central do Arcserve Backup no servidor principal.
- Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup na rede. Portanto, é necessário concluir pelo menos uma instalação do servidor principal antes de executar as instalações do servidor integrante.
- Ao clicar no objeto do Arcserve Backup ou no objeto Servidor na caixa de diálogo Selecionar produtos, o assistente de instalação especifica os componentes de instalação padrão do servidor autônomo, independentemente do tipo de instalação especificado na caixa de diálogo Selecionar tipo de instalação/atualização. Para assegurar que você esteja instalando os componentes corretos, expanda o objeto Servidor, expanda o objeto do tipo de servidor do Arcserve Backup que deseja instalar e marque as caixas de seleção correspondentes aos componentes que deseja instalar.

- A Implantação de agente é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar ou fazer o upgrade de agentes do Arcserve Backup em vários sistemas remotos, depois de instalar o Arcserve Backup. Para oferecer suporte a esse recurso, a Instalação deve copiar os arquivos de origem de instalação no servidor do Arcserve Backup. Para copiar o conteúdo da mídia de instalação no servidor do Arcserve Backup, é necessário selecionar Implantação de agente na caixa de diálogo Componentes. Ao selecionar Implantação do agente, o tempo necessário para instalar ou atualizar o Arcserve Backup aumenta significativamente.
- Se estiver executada uma instalação remota ou uma instalação silenciosa, não instale o agente cliente para Windows do Arcserve Backup no mesmo diretório do produto base do Arcserve Backup.
- O painel global pode ser instalado em servidores principais, autônomos e integrantes. No entanto, não é possível configurar servidores integrantes para funcionar como servidor principal central e servidor principal de filial. Para obter mais informações sobre servidores principais central e servidores principais de filial, consulte o *Guia do Usuário do Painel*.
- Em computadores com o Windows Server Core, é possível instalar apenas os seguintes produtos do Arcserve Backup:
  - Servidor integrante e opções suportadas
  - Agent for Open Files
  - Agente para máquinas virtuais
  - Agente cliente para Windows
  - Opção de recuperação de falhas

O diagrama a seguir ilustra o caminho de instalação padrão do agente cliente para Windows com a Implantação de agente especificada:



Caixa de diálogo Contas

Permite que você configure as contas do Arcserve Backup e oferece uma opção para **Instalar o serviço web do Arcserve Backup**.

Se a instalação detectar um aplicativo que reconhece agrupamentos em execução no ambiente e você desejar instalar o Arcserve Backup no ambiente que reconhece agrupamentos, marque a opção Instalação do ambiente de agrupamento e especifique o caminho do disco compartilhado no qual deseja instalar o Arcserve Backup.

**Observação:** os nomes de servidores do Arcserve Backup e os nomes de domínios Arcserve Backup não podem exceder 15 bytes. Um nome com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

Accounts  Clicence Agreement	Target Host (BARRE 02-QA39)	Orcserve <sup>®</sup> Backu	р
<ul> <li>License Agreement</li> </ul>	Target Host [BARRE02-QA99]		
<ul> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summay</li> <li>Installation Progress</li> <li>Installation Report</li> </ul>	Specify a Windows administrative account  Windows Domain:  Microsoft Windows Domain:  Password:  Specify a Accerve Backup domain account  Accerve Backup Jomain:  Arcserve Backup Server:  User Name:  Password:  Confirm Password:  Remember password	SARRE 02 0ASS       Administrator       BARRE 02 0ASS       BARRE 02 0ASS       Caroot	
Product Information View Readme	Install Arcserve Backup Web Service Web Service Settings Port	[9020	]

O serviço web do Arcserve Backup funciona como uma ponte entre a tarefa de Arquivamento em fita UDP e o Arcserve Backup. Por padrão, **Instalar o serviço web do Arc-serve Backup** é ativado quando você instala o Arcserve Backup. O número de porta padrão das **Configurações do serviço web** é 8020. É possível modificar ou alterar o número da porta.

Desmarque a caixa de seleção **Instalar o serviço web do Arcserve Backup** para desativar o serviço web do Arcserve Backup.

É possível ativar/modificar a opção Instalar serviço web do Arcserve Backup após a instalação do Arcserve Backup.

**Observação:** especifique o mesmo número de porta quando instalar o serviço web do Arcserve Backup em todos os servidores do domínio do Arcserve Backup. O Arcserve UDP usa o número da porta para conectar-se aos servidores, ao servidor principal do Arcserve Backup e ao servidor integrante no domínio do Arcserve Backup.

#### Siga estas etapas:

- 1. Vá para o caminho de instalação base do Arcserve Backup na linha de comando.
- 2. No prompt de comando, digite o seguinte comando:

Bconfig –c

A caixa de diálogo Contas do <Arcserve Backup> é aberta.

3. Configure ou atualize o serviço web.

#### Caixa de diálogo Configuração de agrupamento

A caixa de diálogo Configuração de agrupamento é exibida apenas se a Instalação detectar que você está instalando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos. É necessário preencher todos os campos dessa caixa de diálogo para continuar.

	CA ARCs	erve Backup Setup
Cluster Setting		<b>CCA</b> technologies
<ul> <li>License Agreement</li> <li>License Key</li> <li>Methods</li> <li>Configuration         <ul> <li>Installation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Cluster Setting Messages</li> <li>Setup Summay Installation Progress Installation Report</li> </ul> </li> <li>Product Information Yow Readme</li> </ul>	Target Host [DUNEC112]  Tutes Environment Installation Path J-VARCSERVEL  You are performing a Cluster- on a shared dak. (note: this w NECCluster Setting Summa Virtual Node Name Installation Path	ation INEC
		< Back Next > Cancel

#### Caixa de diálogo Configurações do banco de dados

Permite configurar o banco de dados do Arcserve Backup.

Depois de ser especificado um aplicativo de banco de dados (banco de dados padrão do Arcserve ou o Microsoft SQL Server), preencha os campos necessários nessa caixa de diálogo e clique em Avançar.

**Observação:** se você protege dados que contenham caracteres Unicode de idiomas da Ásia Oriental (por exemplo, JIS2004), deverá ativar o agrupamento SQL para garantir que o Arcserve Backup poderá pesquisar e classificar os dados. Para fazer isso, cli-

Arcserve Backup Setup Database Settings **Orcserve**<sup>®</sup> Backup License Agreement Target Host:[YARPR01-WIN12]\_ 🛷 License Key Choose a database type: • Methods Configuration 🧇 Installation Type Components -Specify the installation path for Arcserve default database C:\Program Files (x86)\Wicrosoft SQL Server Accounts C Select a custom path Database Settings Cluster Setting Data file path for Arcserve default database Agent Setting Default installation path: E:\SOLASDB\ Messages C Select a custom path Setup Summary Installation Progress Installation Report Default collation C East Asian collation Chinese\_PRC . Product Information Installation Path for Catalog Files: C:\Program Files (x86)\CA\ARCserve Backup\CATALOG.DB\ View Readme < Back Next >

que em Agrupamento da Ásia Oriental e selecione um idioma na lista suspensa.

#### Caixa de diálogo Mensagens

Depois de examinar as mensagens na caixa de diálogo Mensagens, tente resolver os problemas imediatamente.

A caixa de diálogo a seguir ilustra a caixa de diálogo Mensagens:

Messages	Orcserve <sup>®</sup> Backup
<ul> <li>License Agreement</li> <li>Methods</li> <li>Configuration</li> <li>Instalation Type</li> <li>Components</li> <li>Accounts</li> <li>Database Settings</li> <li>Agent Setting</li> <li>Messages</li> <li>Setup Summary</li> <li>Instalation Report</li> </ul>	Target Host: [LDDVM1009] Please read the following warning messages before stating installation: Setup will install the following components: • eTrust Threat Management Agent 8.1 (x86)
Product Information View Readme	Print
	< <u>B</u> ack ∐ext > Cancel

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Para modificar os componentes que deseja instalar, clique em Voltar sempre que for necessário retornar à caixa de diálogo que contém as opções de instalação que deseja alterar.

Caixa de diálogo Relatório de Instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

O diagrama a seguir ilustra a caixa de diálogo Relatório de instalação. O agente para Microsoft SQL Server requer configuração.



**Observação:** pode ser necessário reiniciar o servidor depois de instalar o Arcserve Backup. Isso depende de todas as configurações de arquivos, serviços e do Registro terem sido atualizadas no nível do sistema operacional.

#### Caixa de diálogo Resumo da instalação

Caso os componentes selecionados precisem ser configurados, a instalação exibirá as caixas de diálogo de configuração necessárias no final da instalação. O componente pode ser configurado imediatamente ou posteriormente, por meio da Configuração de dispositivos ou da Configuração do módulo corporativo. Por exemplo, se estiver utilizando um carregador automático de unidade única que requer configuração, a instalação permite iniciar a Configuração de dispositivos clicando duas vezes na mensagem para ele na caixa de diálogo Resumo da instalação.

#### Caixa de diálogo Verificação da licença

Para informar as chaves de licença, localizar os componentes, os agentes e as opções que estão sendo instalados, selecione a opção Usar chave de licença e informe a chave de licença do componente.

- 6. Clique em Continuar para fechar a Caixa de diálogo Verificação da licença.
- 7. Clique em Concluir na caixa de diálogo Resumo da instalação para concluir a instalação.
- 8. Instale o Arcserve Backup no nó passivo.

**Observação:** repita as Etapas 1 a 5 para instalar o Arcserve Backup no nó passivo.

9. Para cada nó do agrupamento em que o Arcserve Backup será implantado, é necessário verificar se o nó atual está definido como o nó ativo no agrupamento, de forma que possa acessar o disco compartilhado. Se o nó atual estiver definido como passivo, você poderá alterá-lo para ativo usando a opção Mover grupo do gerenciador de agrupamentos.

Depois da instalação que reconhece agrupamentos ser concluída com êxito, edite os detalhes de start.bat e stop.bat no recurso de script para o servidor aplicável:

- Para todos os servidores integrantes e servidores principais que não são SQL Server Express Edition, use os scripts de start.bat contidos em Alterações do script start.bat para servidores integrantes e servidores principais que não são SQL Express.
- Apenas para servidores principais SQL Server Express Edition, use o script start.bat contido em Alterações do script start.bat para servidores principais SQL Express.
- Apenas para servidores principais SQL Server Express Edition, use o script stop.bat contido em Alterações do script stop.bat para servidores principais SQL Express.
- 10. Criar recursos de sincronização de registro para o grupo de tolerância a falhas onde o servidor do Arcserve Backup estiver implantado:

Em plataformas x86, adicione a seguinte chave:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base

Em plataformas x64, adicione a seguinte chave:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base

# Alterações do script start.bat para servidores integrantes e servidores principais que não são SQL Express

Após a instalação, é necessário modificar o script start.bat adicionando texto em dois locais: depois de NORMAL e depois de FAILOVER. As seguintes alterações do script se aplicam somente a servidores integrantes e a servidores principais que não são SQL Express:

Copie o script a seguir e cole-o no arquivo start.bat depois de NORMAL e depois de FAILOVER:

REM Set the following variable 'process' to 1 for normal REM operation. During upgrade / migration, modify this REM script to set the value to zero SET process=1 REM Set this flag to 1 if it's a primary server and using REM MS SQL Express 2008 database, otherwise set it to 0 SET PRIMARY\_SQLE\_FLAG=0 IF %process%==0 GOTO end REM Do normal processing here net stop CASDiscovery net stop CASSvcControlSvr if %PRIMARY SQLE FLAG%==0 GOTO CA SERVICES net start mssql\$arcserve db :CA\_SERVICES net start CASDiscovery net start CASportmapper armload CASSvcControlSvr /S /R 3 /FOV CASSvcControlSvr armload CASunivDomainSvr /S /R 3 /FOV CASunivDomainSvr armload CASDBEngine /S /R 3 /FOV CASDBEngine armload CASMessageEngine /S /R 3 /FOV CASMessageEngine armload CASTapeEngine /S /R 3 /FOV CASTapeEngine armload CASJobEngine /S /R 3 /FOV CASJobEngine armload CASMgmtSvc /S /R 3 /FOV CASMgmtSvc armload CASASBUWebSvc /S /R 3 /FOV CASASBUWebSvc net start "CA ARCserve Communication Foundation" net start CA ARCserve RemotingServer net start CADashboardSync net start "CA ARCserve Communication Foundation (Global)" :end

REM Exit out of the batch file

# Alterações do script stop.bat para servidores integrantes e servidores principais que não são SQL Express

Após a instalação, é necessário modificar o script stop.bat adicionando texto em dois locais: depois de NORMAL e depois de FAILOVER. As seguintes alterações do script se aplicam somente a servidores integrantes e a servidores principais que não são SQL Express:

Copie o script a seguir e cole-o no arquivo stop.bat depois de NORMAL e depois de FAILOVER:

REM Set the following variable 'process' to 1 for normal REM operation. During upgrade / migration, modify this REM script to set the value to zero SET process=1 REM Set this flag to 1 if it's a primary server and using REM MS SQL Express 2008 database, otherwise set it to 0 SET PRIMARY\_SQLE\_FLAG=0 REM Set the ARCServe home directory here SET ARCSERVE HOME=s:\arcserve home IF %process%==0 GOTO end REM Do normal processing here armsleep 2 armkill CASJobEngine %ARCSERVE HOME%\babha.exe -killjob armkill CASMgmtSvc armkill CASTapeEngine armkill CASDBEngine armkill CASMessageEngine armkill CASunivDomainSvr armkill CASSvcControlSvr armkill CASASBUWebSvc net stop "CA ARCserve Communication Foundation (Global)" net stop CADashboardSync net stop CA ARCServe RemotingServer net start "CA ARCserve Communication Foundation" net stop CASportmapper if %PRIMARY\_SQLE\_FLAG%==0 GOTO end net stop mssql\$arcserve db :end REM Exit out of the batch file

# Alterações do script start.bat para servidores principais SQL Express

Após a instalação, é necessário modificar o script start.bat adicionando texto em dois locais: depois de NORMAL e depois de FAILOVER. As alterações do script a seguir se aplicam somente a servidores principais do SQL Express:

Copie o script a seguir e cole-o no arquivo start.bat depois de NORMAL e depois de FAILOVER:

REM Set the following variable 'process' to 1 for normal REM operation. During upgrade / migration, modify this REM script to set the value to zero SET process=1 REM Set this flag to 1 if it's a primary server and using REM MS SQL Express 2008 database, otherwise set it to 0 SET PRIMARY SQLE FLAG=1 IF %process%==0 GOTO end REM Do normal processing here net stop CASDiscovery net stop CASSvcControlSvr if %PRIMARY SQLE FLAG%==0 GOTO CA SERVICES net start mssql\$arcserve db :CA SERVICES net start CASDiscovery net start CASportmapper armload CASSvcControlSvr /S /R 3 /FOV CASSvcControlSvr armload CASunivDomainSvr /S /R 3 /FOV CASunivDomainSvr armload CASDBEngine /S /R 3 /FOV CASDBEngine armload CASMessageEngine /S /R 3 /FOV CASMessageEngine armload CASTapeEngine /S /R 3 /FOV CASTapeEngine armload CASJobEngine /S /R 3 /FOV CASJobEngine armload CASMgmtSvc /S /R 3 /FOV CASMgmtSvc armload CASASBUWebSvc /S /R 3 /FOV CASASBUWebSvc net start "CA ARCserve Communication Foundation" :end REM Exit out of the batch file

# Alterações do script stop.bat para servidores principais SQL Express

Após a instalação, é necessário modificar o script stop.bat adicionando texto em dois locais: depois de NORMAL e depois de FAILOVER. As alterações do script a seguir se aplicam somente a servidores principais do SQL Express:

Copie o script a seguir e cole-o no arquivo stop.bat depois de NORMAL e depois de FAILOVER:

REM Set the following variable 'process' to 1 for normal REM operation. During upgrade / migration, modify this REM script to set the value to zero SET process=1 REM Set this flag to 1 if it's a primary server and using REM MS SQL Express 2008 database, otherwise set it to 0 SET PRIMARY SQLE FLAG=1 REM Set the ARCServe home directory here SET ARCSERVE HOME=s:\arcserve home IF %process%==0 GOTO end REM Do normal processing here armsleep 2 armkill CASJobEngine %ARCSERVE HOME%\babha.exe -killjob armkill CASMgmtSvc armkill CASTapeEngine armkill CASDBEngine armkill CASMessageEngine armkill CASunivDomainSvr armkill CASSvcControlSvr armkill CASASBUWebSvc net start "CA ARCserve Communication Foundation" net stop CASportmapper if %PRIMARY SQLE FLAG%==0 GOTO end net stop mssql\$arcserve db :end REM Exit out of the batch file

# Atualizar o Arcserve Backup 16.5, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente NEC CLUSTERPRO

Esta seção descreve as etapas que se deve executar para a atualização das releases r16.5, r17 e r17.5, incluindo os service packs mais recentes, em um ambiente que reconhece o agrupamento do MSCS, para esta release.

Antes de começar, leia as informações em <u>Atualizar o Arcserve Backup a partir de</u> <u>uma release anterior</u>.

Ao atualizar o Arcserve Backup r16.5, r17 e r17.5 (todos os service packs) para r18.0 em um ambiente NEC CLUSTERPRO, é necessário executar o seguinte procedimento para proteger os dados de backup em agrupamento com segurança. Se ainda não estiver sendo usado o Arcserve Backup r16.5/r17/r17.5 (todos os service packs) em ambiente de agrupamento, não será necessário executar esse procedimento. O procedimento oferece suporte aos seguintes cenários de atualização do Arcserve Backup r16.5, r17 e r17.5 (todos os service packs) em um ambiente de agrupamento do MSCS:

- Atualização do servidor principal SQL Server para o SQL Server
- Upgrade do servidor principal SQL Server Express para o SQL Server Express
- Atualização de servidor integrante para servidor integrante r17.5

Esse procedimento de atualização presume que você esteja operando em um ambiente de agrupamento com dois nós, com o Nó A representando o Nó ativo inicial e o Nó B representando o Nó passivo inicial.


O diagrama ilustra as etapas do upgrade.

# Para atualizar o Arcserve Backup 16.5, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente NEC CLUSTERPRO

No Nó A:

- Desativar os scripts do NEC Cluster e excluir a sincronização do Registro. Para obter mais informações, consulte <u>Desativar o Arcserve Backup em scripts do NEC</u> <u>Cluster</u>.
- 2. Copie os arquivos do diretório de instalação do Arcserve Backup r16.5/r17/r17.5 em um local temporário.

Uma cópia de backup dos arquivos do Arcserve Backup r16.5/r17/r17.5 está localizada em um local diferente dos arquivos originais.

3. Execute a instalação da atualização do Arcserve Backup18.0 do Nó A. Para obter mais informações, consulte Atualizar o Arcserve Backup de uma release anterior.

O local do caminho de instalação para a atualização do Arcserve Backup 18.0 deve ser o mesmo local onde o r16.5/r17/r17.5 está instalado atualmente.

- 4. Mova o nó ativo do Nó A para o Nó B, da seguinte maneira:
  - a. Acesse o gerenciador de agrupamentos. A caixa de diálogo Gerenciador de agrupamento é aberta.

**Observação:** o Gerenciador de agrupamento é um utilitário fornecido pela NEC que é instalado em servidores que possuem o NEC CLUSTERPRO instalado. O gerenciador de agrupamentos pode ser acessado no grupo NEC ExpressCluster Server do menu Iniciar. No Gerenciador de agrupamento, é possível executar a maior parte das tarefas de configuração e gerenciamento associadas aos agrupamentos.

- b. Selecione o grupo do NEC no qual o servidor do Arcserve está implantado e localize os recursos de agrupamento correspondentes do Arcserve. Clique com o botão direito do mouse em cada recurso de agrupamento do Arcserve e selecione Mover grupo no menu de atalho.
  - Se houver apenas dois nós no agrupamento, o status do nó ativo é automaticamente transferido do nó ativo inicial (Nó A) para o outro nó (Nó B), tornando o Nó B ativo e o Nó A passivo.
  - Se houver mais de dois nós no agrupamento, uma tela pop-up é exibida, permitindo que você selecione para qual nó deseja transferir o status ativo. Ao selecionar o nó para transferência, o nó especificado se torna ativo e o nó selecionado anteriormente se torna passivo. Repita esse procedimento para cada nó do agrupamento.

#### No Nó B:

1. Copie os arquivos do diretório de instalação do Arcserve Backup r16.5/r17/r17.5 do local temporário para o local original.

Agora, os arquivos do Arcserve Backup r16.5/r17/r17.5 estão localizados no local original.

- 2. Siga um destes procedimentos:
  - Prossiga até a próxima etapa se estiver atualizando um servidor integrante ou principal que usa uma implantação remota do Microsoft SQL Server para hospedar o banco de dados do Arcserve Backup.
  - Para todas as outras atualizações, faça o seguinte:
    - a. Acesse o diretório abaixo dentro do disco compartilhado no ambiente que reconhece agrupamentos:

ARCserve\_Home\SQLASDB\data

Selecione todos os arquivos no diretório acima.

Clique com o botão direito do mouse nos arquivos selecionados e clique em Propriedades no menu pop-up.

A caixa de diálogo Propriedades é aberta.

b. Clique na guia Segurança.

Clique em Adicionar e selecione o grupo de segurança do serviço de rede.

Defina as permissões do grupo de segurança do serviço de rede para permitir o controle total.

Clique em OK e, em seguida, clique em OK novamente na caixa de diálogo Propriedades.

- 3. Execute a instalação da atualização do Arcserve Backup 18.0 no Nó B com as mesmas configurações selecionadas para o Nó A (nome de domínio, tipo de servidor, caminho de instalação, opções instaladas e assim por diante). Para obter mais informações, consulte Atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior.
- 4. Recriar os scripts do NEC Cluster e a sincronização do Registro. Para obter mais informações, consulte Ativar o Arcserve Backup em scripts do NEC Cluster.

Os novos scripts do NEC HA são criados e o Registro é sincronizado.

**Observação:** o Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup, consulte o *Guia de Administração*.

#### Mais informações:

Como verificar uma instalação e uma atualização que reconhece agrupamentos

# Gerenciar e configurar o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

No NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, o Cluster Manager e o Cluster Builder são consolidados em uma GUI conhecida como Gerenciador da web. No Gerenciador da web, é possível realizar todas as tarefas, como criar, configurar e gerenciar o agrupamento e os grupos de tolerância a falhas no agrupamento.

Para abrir o Web Manager, digite o URL, por exemplo, http://10.0.0.3:29003/ em um servidor qualquer do agrupamento na barra de endereços de um navegador da web e pressione Enter.

## Siga estas etapas:

 Gerencie o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster selecionando o modo de operação no Gerenciador da web.



Desse modo, é possível executar as seguintes tarefas operacionais no agrupamento e grupos de tolerância a falhas:

- Gerencie o agrupamento, para iniciar, interromper, suspender, retomar ou reiniciar o agrupamento.
- Gerencie os servidores (nós) no agrupamento, por exemplo, para iniciar ou interromper o serviço de agrupamento nos nós ou para desligar ou reiniciar tais nós.
- Gerencie os grupos de tolerância a falhas no agrupamento, iniciar ou interromper grupos ou movê-los entre servidores.
- Inicie ou interrompa recursos nos grupos de tolerância a falhas.

2. Configure o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster selecionando o modo de configuração no Gerenciador da web.



Desse modo, é possível executar as seguintes tarefas de configuração no agrupamento e grupos de tolerância a falhas:

- Configure o agrupamento.
- Adicione ou remova servidores em/de agrupamentos.
- Configure os servidores.
- Adicione, remova ou configure grupos de tolerância a falhas.
- Adicione, remova ou configure recursos em grupos de tolerância a falhas.
- 3. Depois de concluído, selecione File > Apply the Configuration File, para que as tarefas de configuração entrem em vigor.
- 4. Selecione o menu Tool > Reload from the Operation Mode para carregar a configuração no gerenciador de agrupamentos.

# Desinstalar o Arcserve Backup de um NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

A desinstalação do Arcserve Backup de um agrupamento pode ser realizada somente no nó ativo e também deve ser executada para todos os nós do agrupamento.

## Para desinstalar o Arcserve Backup de um NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

1. Interrompa o grupo de tolerância a falhas em que o servidor do Arcserve Backup estiver implantado e suspenda o grupo de agrupamento.

**Observação:** para obter mais informações, consulte <u>Interromper os grupos</u> <u>de agrupamentos NEC</u>.

- Remova a sincronização do Registro e edite os scripts start.bat e stop.bat para desativar os scripts do Arcserve Backup adicionados durante a instalação. Para obter mais informações, consulte <u>Desativar o Arcserve Backup</u> <u>em scripts do NEC Cluster</u>.
- 3. Retome o grupo de agrupamento e, em seguida, inicie o grupo de tolerância a falhas.
- 4. Acesse o diretório original do Arcserve Backup. Classifique todos os arquivos por tipo e, em seguida, copie todos os arquivos .dll em um local temporário. (O local recomendado para a cópia é no disco de compartilhamento, de forma que não seja necessário fazer uma cópia de rede posteriormente).

**Importante:** certifique-se de que o nó atual dos arquivos .dll que estão em backup esteja definido como o nó ativo.

Os arquivos da biblioteca de vínculo dinâmico (.dll) do Arcserve Backup são copiados para um outro local. Isso permite desinstalar o ArCserve Backup de cada nó do agrupamento.

- (Opcional) Se o Painel global do Arcserve Backup estiver instalado, copie o diretório chamado \GlobalDashboard e seu conteúdo para o local temporário.
- 6. No Painel de controle do Windows, acesse o utilitário Adicionar ou remover programas e remova o Arcserve Backup do nó atual.

O Arcserve Backup é removido do nó atual (ativo).

7. Copie os arquivos .dll de volta para o diretório original do Arcserve Backup.

Os arquivos .dll do Arcserve Backup são copiados de volta para o diretório original do Arcserve Backup.

- Opcional) Caso tenha copiado o diretório chamado \GlobalDashboard e seu conteúdo para o local temporário, agora você deve copiar este diretório e seu conteúdo do local temporário para o diretório original.
- 9. No Clust Manager, clique com o botão direito do mouse no nome do grupo e no menu pop-up, selecione Mover grupo para alterar o nó ativo.

O status do nó original será alterado para offline (passivo) e o status do próximo nó nas atualizações do agrupamento será alterado para online (ativo).

10. Repita as etapas de 6 a 9 para todos os nós restantes do agrupamento.

O Arcserve Backup é removido de todos os nós do agrupamento.

## Interromper os grupos de agrupamento NEC

Se for necessário editar as propriedades do grupo (por exemplo, editar os arquivos start.bat ou stop.bat, ou remover ou adicionar a sincronização do registro) deve-se primeiramente interromper o grupo. Além disso, se necessitar remover o Arcserve Backup do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, é necessário também interromper o grupo.

**Observação:** esta seção contém gráficos que correspondem ao NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster versão 8.0. Se você estiver executando uma versão mais recente do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, consulte a documentação do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

## Para interromper o grupo de agrupamentos NEC

1. Acesse o gerenciador de agrupamentos.

A janela do gerenciador de agrupamentos será exibida.

2. Na lista de árvores, clique com o botão direito do mouse no grupo do Arcserve e, no menu pop-up, selecione Interromper grupo.

Uma tela pop-up	de confirmaçã	ăo é exibic	la.		
The sector of th					
Cluster(M) View(V) Control(C) AlertVie	ew(A) Tool(L) Help(H)				
	1941/ <b>6</b> Jei	2			
🖃 🔝 NEC ExpressCluster	Resource type	Resource information	Status	Description	Resource name
🗄 Ų neccluster	Monitoring resource		Online	Normal	RSP00000
🕀 📢 W2K-1	📰 Script		Online	Normal	SCRIPT0000
ARCserve	Floating IP	172.31.200.200	Online	Normal	FIPa002a8c0
⊕ 🚯 ₩2K-2 Start group(E)	📕 Virtual computer name	VNECPS	Online	Normal (IP=123	VCOM0000
Stop group(T)	Disk	partition type:FileSy	Online	Normal	WSS:
Move group(G)					
Delete group(X	)				
Property(P)					

3. Clique em OK.

O grupo selecionado é interrompido.

Help(H)

## Desativar o Arcserve Backup em scripts do NEC Cluster

Os scripts de agrupamento e as chaves do Registro são inseridos durante o processo pós-instalação do NEC. Quando atualizar uma release anterior, os scripts de agrupamento devem ser desativados e a chave do registro precisa ser excluída.

**Observação:** esta seção contém gráficos que correspondem ao NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster versão 8.0. Se você estiver executando uma versão mais recente do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, consulte a documentação do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

## Para desativar o Arcserve Backup em scripts de agrupamento do NEC

1. Acesse o gerenciador de agrupamentos.

A janela do gerenciador de agrupamentos será exibida.

**Observação:** o Gerenciador de agrupamentos é um utilitário fornecido pela NEC que é instalado em servidores com o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster. No gerenciador de agrupamentos, você executa a maior parte das tarefas de configuração e gerenciamento associadas a agrupamentos.

 Selecione o Grupo do NEC no qual o servidor do Arcserve está implantado e localize os recursos de agrupamento correspondentes do Arcserve. Clique com o botão direito do mouse em cada recurso de agrupamento do Arcserve e, no menu popup, selecione Propriedades.



A caixa de diálogo de propriedades do grupo é exibida.

3. Selecione a opção de referência e alteração. Quando a caixa de diálogo de propriedades do grupo for aberta, selecione a guia Script.

A caixa de diálogo Script é exibida.

oup properties(car	n change partially)	
Common Script Lo Script List( <u>L</u> ):	ogical service name   Reg	gistry   Resource monitoring   Setup   Confirm server
File name start.bat stop.bat	Script type Startup Shutdown	View(V) CreateNew(C) Edit(E) Replace(R)
•		Script easy creation You can create scripts easily. Wizard( <u>W</u> )
Set timeout Startup script( <u>A</u> )	1800 sec	Select script editor The editor to be used for viewing or editing a script can be changed.
Shutdown script( * There is no tim	<u>S)</u> : 1800 sec eout, if you input a	Editor selection( <u>T</u> )

4. Na lista Script, selecione start.bat e clique em Edit. Quando o script start.bat for exibido, localize o script do processo REM SET (dois locais) e defina o valor como zero, da seguinte maneira:

SET process=0

**Observação:** no arquivo start.bat, o script do processo REM SET está localizado depois de NORMAL e depois de FAILOVER.

O script start.bat é modificado.

5. Na lista Script, selecione stop.bat e clique em Edit. Quando o script stop.bat for exibido, localize o script do processo REM SET (dois locais) e defina o valor como zero, da seguinte maneira:

SET process=0

**Observação:** no arquivo stop.bat, o script do processo REM SET está localizado depois de NORMAL e depois de FAILOVER.

O script stop.bat é modificado.

 Quando a caixa de diálogo de propriedades do grupo for aberta, selecione a guia Registro. A caixa de diálogo Registro é exibida.

roup properties			×
Common   Script   Logical service name Registry key list(L):	Registry	Resource monitor	ing   Setup   Confirm server
Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE	Compute	iAssociates\CA AR	Add(A)
			Delete( <u>D</u> )
			Edit( <u>E</u> )

7. Na lista de chaves de registro, selecione a chave de registro existente e clique em Delete.

A chave de registro é excluída.

## Ativar o Arcserve Backup em scripts do NEC Cluster

Os scripts de agrupamento e as chaves do Registro são inseridos durante o processo pós-instalação do NEC. Durante o processo de atualização, os scripts de agrupamento são desativados e a chave do registro é excluída. Quando a atualização for concluído, esses scripts de agrupamento deverão ser ativados e as chaves do Registro deverão ser recriadas.

**Observação:** esta seção contém gráficos que correspondem ao NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster versão 8.0. Se você estiver executando uma versão mais recente do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster, consulte a documentação do NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster.

## Para ativar o Arcserve Backup em scripts de agrupamento do NEC

1. Acesse o gerenciador de agrupamentos.

A janela do gerenciador de agrupamentos será exibida.

**Observação:** o Gerenciador de agrupamentos é um utilitário fornecido pela NEC que é instalado em servidores com o NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster. No gerenciador de agrupamentos, você executa a maior parte das tarefas de configuração e gerenciamento associadas a agrupamentos.

 Selecione o Grupo do NEC no qual o servidor do Arcserve está implantado e localize os recursos de agrupamento correspondentes do Arcserve. Clique com o botão direito do mouse em cada recurso de agrupamento do Arcserve e, no menu popup, selecione Propriedades.

NEC ExpressCluster	ál(C) - Alaittian	(0)	Tool(I) Help(H)		
E B B B B B Z Z		~~ 89		d 🗗	
ARC ExpressCluster     Accent	ē		Select function –	I Decourse inly(⊻) ind Change( <u>C)</u> ; group( <u>S</u> )	information X
Server time	From				
2007/08/27 17:55:37	TEST-NEC-1				
A 2007/08/27 17:55:47	TEST-NEC-1				
2007/08/27 17:57:46	TEST-NEC-2				
17:56:34	TEST-NEC-2				· · · · ·
2007/08/27 17:57:02				ок	Cancel
	TEST NES O				

A caixa de diálogo de propriedades do grupo é exibida.

3. Selecione a opção de referência e alteração. Quando a caixa de diálogo de propriedades do grupo for aberta, selecione a guia Script.

A caixa de diálogo Script é exibida.

oup properties(car	n change partially)	
Common Script Lo Script List( <u>L</u> ):	ogical service name   Reg	gistry   Resource monitoring   Setup   Confirm server
File name start.bat stop.bat	Script type Startup Shutdown	View(V) CreateNew(C) Edit(E) Replace(R)
•		Script easy creation You can create scripts easily. Wizard( <u>W</u> )
Set timeout Startup script( <u>A</u> )	1800 sec	Select script editor The editor to be used for viewing or editing a script can be changed.
Shutdown script( * There is no tim	<u>S)</u> : 1800 sec eout, if you input a	Editor selection( <u>T</u> )

4. Na lista Script, selecione start.bat e clique em Edit. Quando o script start.bat for exibido, localize o script do processo REM SET (dois locais) e defina o valor como 1, da seguinte maneira:

SET process=1

**Observação:** no arquivo start.bat, o script do processo REM SET está localizado depois de NORMAL e depois de FAILOVER.

O script start.bat é modificado.

5. Na lista Script, selecione stop.bat e clique em Edit. Quando o script stop.bat for exibido, localize o script do processo REM SET (dois locais) e defina o valor como 1, da seguinte maneira:

SET process=1

**Observação:** no arquivo stop.bat, o script do processo REM SET está localizado depois de NORMAL e depois de FAILOVER.

O script stop.bat é modificado.

6. Quando a caixa de diálogo de propriedades do grupo for aberta, selecione a guia Registro. Quando a caixa de diálogo Registro for aberta, clique em Adicionar.

A caixa de diálogo Adicionar/alterar chave de registro será exibida.

egistry key		 Add( <u>A</u> )
		Delete(D)
		Edit( <u>E</u> )
14		
Add/Change re	gistry key	×

7. Adicione a chave do Registro que corresponde à arquitetura do seu computador:

## Plataformas x86:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base

Plataformas x64:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\ComputerAssociates\CA ARCServe Backup\Base

8. Clique em OK.

A chave de registro é adicionada à lista de chaves do Registro na caixa de diálogo Propriedades do Grupo.

# Como verificar uma instalação e uma atualização que reconhece agrupamentos

Esta seção descreve como verificar instalações e atualizações do Arcserve Backup em ambientes que reconhecem agrupamentos do MSCS e NEC CLUSTERPRO.

## Para verificar uma instalação e uma atualização que reconhecem agrupamentos

- Certifique-se de que não tenham ocorrido erros durante o processo de instalação ou de atualização.
- 2. Para assegurar que os serviços do Arcserve Backup sejam iniciados corretamente, execute o script cstop para interromper todos os serviços do Arcserve Backup e, em seguida, o script cstart para reiniciar todos os serviços do Arcserve Backup.

**Observação:** os arquivos em lotes de cstop e cstart são armazenados no diretório de instalação do Arcserve Backup no servidor do Arcserve Backup. Para obter mais informações sobre o uso de cstop e cstart, consulte o *Guia de Administração*.

3. Abra o console do gerenciador do Arcserve Backup em um servidor autônomo.

Observação: não efetue logon no nó do agrupamento neste momento.

- 4. No Console do gerenciador do sistema autônomo, efetue logon no sistema recéminstalado ou do qual foi feita atualização usando o nome virtual.
- 5. Se for possível efetuar logon no novo sistema com êxito, mova o grupo de agrupamentos do Arcserve para outro nó. Certifique-se de que todos os serviços do Arcserve tenham sido iniciados com êxito.
- Depois de mover o grupo de agrupamentos do Arcserve, verifique se você pode navegar pelo Console do gerenciador. Por exemplo, abra o gerenciador de backup, o Gerenciador de restauração e o Gerenciador de status da tarefa.

**Observação:** o console do gerenciador pode parar de responder de forma intermitente enquanto o grupo de agrupamentos está sendo movido.

- 7. Abra o Administrador de servidores. Verifique se o servidor principal detecta todos os servidores integrantes.
- 8. Abra o Gerenciador de dispositivos. Verifique se o Arcserve Backup detecta seus dispositivos.
- Abra o Gerenciador de status de tarefas. Verifique se todos os dados da instalação anterior migraram para o novo servidor principal. O Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para

o novo servidor principal.

10. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

# Capítulo 6: Atualizando o Arcserve UDP ou o Arcserve Backup para o módulo de integração de fitas

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como atualizar do Arcserve UDP v6.5 para 7.0	234
Como atualizar do Arcserve Backup r17.5 para r18.0	235

## Como atualizar do Arcserve UDP v6.5 para 7.0

Se você tiver configurado tarefas de backup para o Agente do Arcserve UDP para Windows, servidores proxy do Arcserve UDP ou servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP no Gerenciador do Arcserve Backup para o Arcserve Backup 18.0 com o ambiente do Arcserve UDP 7.0, consulte <u>Atualizar para o Arcserve UDP ver-</u><u>são 7.0</u> no Guia de Soluções do Arcserve UDP.

## Como atualizar do Arcserve Backup r17.5 para r18.0

O módulo Arcserve Backup Tape Integration permite fazer backup de sessões do Arcserve UDP para a mídia do Arcserve Backup. A mídia do Arcserve Backup pode ser dispositivos de sistemas de arquivos, mídia de fita, dispositivos NAS e dispositivos que residem em uma SAN. O processo de backup de dados do UDP é idêntico às etapas necessárias para fazer backup de arquivos, pastas, nós, servidores e muito mais.

Esse método de backup permite que o Arcserve Backup sintetize sessões de backup completo a partir de sessões de backup completo e incremental do UDP. As sessões de backup sintetizadas podem ser usadas para recuperar dados do UDP no nível do arquivo, no nível de pasta e em granularidade de nível de aplicativo, além de executar recuperações de sistema completas dos servidores do UDP, como a recuperação bare metal.

# Para atualizar para o Arcserve Backup 18.0 a partir de uma release anterior, siga estas etapas:

- 1. Verifique a seção <u>Considerações sobre atualizações</u> para compreender os caminhos de atualização suportados pelo Arcserve Backup.
- 2. Um hardware específico do Arcserve Backup 18.0 é necessário. Para obter mais informações sobre os requisitos de hardware detalhados, consulte as *Notas da Versão do Arcserve Backup*.
  - Para obter mais informações sobre a Matriz de suporte do Arcserve Backup 18.0, consulte <u>Matriz de compatibilidade.</u>
  - Certifique-se de que a chave de licença do Arcserve Backup 18.0 esteja disponível.

**Observação:** verifique se todas as tarefas programadas e em execução foram concluídas antes de prosseguir com a atualização.

Para concluir o processo de atualização, consulte <u>Atualizar o Arcserve Backup a par-</u> tir de uma release anterior.

# **Capítulo 7: Integrando o Arcserve Backup com outros** produtos

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Integração do Arcserve Replication	
Integração do Arcserve Backup Patch Manager	239
Arcserve UDP Integração do	240

## Integração do Arcserve Replication

O Arcserve Replication e o Arcserve High Availability são soluções de proteção de dados que usam a replicação assíncrona em tempo real para fornecer recursos de recuperação de falhas. Esse software com base em host fornece replicação contínua de dados que transfere as alterações em dados de aplicativos, conforme elas ocorrem, para um servidor de réplica localmente ou pela WAN (Wide Area Network - Rede de longa distância). A replicação contínua de dados garante que os dados mais recentes estejam sempre disponíveis para fins de restauração.

O Arcserve Replication e o Arcserve High Availability são produtos Arcserve vendidos separadamente.

Para obter informações sobre a integração do Arcserve Backup com o Arcserve Replication, consulte o *Guia de Integração do Arcserve Replication*.

## Integração do Arcserve Backup Patch Manager

O Arcserve Backup Patch Manager é fornecido com o Arcserve Backup para Windows na mídia de instalação do Arcserve Backup para Windows. É possível instalar o Arcserve Backup Patch Manager diretamente a partir da mídia de instalação usando o Navegador de instalação do Arcserve Backup para Windows.

Para obter informações sobre o uso do Arcserve Backup Patch Manager, consulte a documentação fornecida com o Arcserve Backup Patch Manager. É possível abrir a documentação do Arcserve Backup Patch Manager diretamente do Navegador de instalação do Arcserve Backup Patch Manager.

## Arcserve UDP Integração do

O Arcserve Backup integra-se com o Arcserve UDP, de modo que é possível fazer o seguinte:

- Gerenciar os servidores do Arcserve UDP de um local central.
  - Backups do Arcserve UDP em execução em um disco local ou pasta compartilhada.
    - Os backups do Arcserve UDP com base em agentes em discos locais adicionam os nós ao Agente do Arcserve UDP para Windows.
    - Os backups sem agente/com base em host (HBBU) do Arcserve UDP em um disco local ou pasta compartilhada adicionam o proxy do HBBU aos servidores proxy do Arcserve UDP.

**Observação**: para vários backups do Arcserve UDP com base em agente na mesma pasta compartilhada, é recomendável adicionar o nó que contém o destino do backup do Arcserve UDP ao servidor proxy do Arcserve UDP.

- Backups do Arcserve UDP em execução em um repositório de dados.
  - Para backups com base em agente e sem agente em um repositório de dados, o servidor RPS é adicionado aos "servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP".
- Criar sessões do Arcserve Backup a partir de dados de backup do Arcserve UDP.
- Fazer backup de sessões de backup do Arcserve UDP armazenadas localmente em servidores do Arcserve UDP em mídias do Arcserve Backup.
- Fazer backup de sessões de backup do Arcserve UDP armazenadas remotamente em servidores proxy e compartilhamentos remotos (por exemplo, volumes de NFS em servidores Linux) para mídias do Arcserve Backup.

**Observação:** o Arcserve Backup executa o backup do servidor onde as sessões de backup do Arcserve UDP residem; não do servidor do Arcserve UDP.

- Fazer backup de dados do Arcserve UDP usando multitransmissão.
- Armazenar sessões do Arcserve Backup em mídias de fita (bibliotecas), disco (dispositivos de sistema de arquivos) e compartilhamentos de rede.
- Recuperar os dados de backup do Arcserve UDP em granularidade em nível de arquivo e pasta de mídias do Arcserve Backup.

 Recuperar bancos de dados do Microsoft SQL Server e caixas de correio do Microsoft Exchange Server em granularidade em nível de aplicativo de mídias do Arcserve Backup.

#### Esteja ciente do seguinte:

 O Agente cliente para Windows do Arcserve Backup deve ser instalado nos servidores do Arcserve UDP para permitir que o Arcserve Backup se comunique e se integre ao Arcserve UDP.

**Observação:** o Agente cliente para Windows do Arcserve Backup pode ser instalado no servidor proxy se a opção do servidor proxy for usada para fazer backup de servidores do Arcserve UDP.

As seções a seguir descrevem como integrar servidores do Arcserve UDP em seu ambiente do Arcserve Backup. Para obter informações sobre como fazer um backup de sessões de backup do Arcserve UDP e como recuperar dados do a partir de sessões de backup do Arcserve Backup, consulte o Guia de Administração.

## Definir como fazer backup de sessões do Arcserve UDP

O método usado para fazer backup de sessões do Arcserve UDP depende de seu objetivo de tempo de recuperação e da finalidade das sessões de backup do Arcserve Backup. É possível usar os seguintes métodos para fazer backup de sessões do Arcserve UDP.

## Arcserve UDP Backups

Considere os seguintes aspectos de operações de backup do Arcserve UDP:

- Use esse método para recuperar arquivos e pastas individuais e recuperar dados (Microsoft Exchange Server e o Microsoft SQL Server) rapidamente com granularidade em nível de aplicativo.
- Instale o Arcserve UDP nos nós que deseja proteger.
- Adicione os nós do Arcserve UDP ao objeto Servidores do Arcserve UDP na árvore de origem do Gerenciador de backup.
- Com esse método de backup, é permitido ao Arcserve Backup criar sessões de backup a partir de sessões de backup completo e incremental do Arcserve UDP. Esse tipo de backup permite que o Arcserve Backup faça o backup dos arquivos de catálogo do Arcserve UDP.
- Você pode usar o recurso de multitransmissão para fazer backup do Arcserve UDP de sessões de backup completo e incremental para reduzir a janela de backup geral. A multitransmissão permite transmitir vários fluxos de dados de backup em uma tarefa. Ao usar a multitransmissão com backups incrementais, a janela de backup é rápida.

## **Como gerenciar servidores do Arcserve UDP a partir do Gerenciador de backup**

Para configurar diretivas de backup e enviar backups dos servidores do Arcserve UDP, os servidores do Arcserve UDP devem ser exibidos abaixo do objeto Servidores do Arcserve UDP, do objeto Servidores proxy do Arcserve UDP ou de Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP na árvore de diretórios de origem do Gerenciador de backup.

**Observação:** para ajudar a garantir que os backups completos sejam executados com êxito, verifique se a hora do sistema no servidor do Arcserve UDP, nos nós do Arcserve UDP e nos servidores proxy do Arcserve UDP é a mesma. Essa abordagem ajuda a garantir que os backups sejam concluídos com êxito ao fazer backup de nós do Arcserve UDP e de máquinas virtuais protegidas pelos servidores proxy do Arcserve UDP.

É possível adicionar os servidores do Arcserve UDP à árvore de diretórios de origem manualmente. Para obter mais informações, consulte o tópico <u>Atribuir ser</u>vidores do Arcserve UDP ao objeto Servidores do Arcserve UDP.

O diagrama a seguir ilustra os servidores do Arcserve UDP, os objetos de servidores proxy do Arcserve UDP e os servidores de recuperação do Arcserve UDP na árvore de origem do Gerenciador de backup. Os objetos listam o nome do host ou o endereço IP dos servidores do Arcserve UDP, dos servidores proxy do Arcserve UDP e dos servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP que residem no ambiente do Arcserve Backup.



Arcserve UDP Recovery Point Servers
BARRE02-(0.0.0.0)
BARRE02-1
BARRE02 -2

🗆 🛄 🔛 Node 3

**Observação:** o Gerenciador de backup não oferece suporte à procura de diretórios, arquivos e pastas contidos nos servidores do Arcserve UDP.

Nos objetos Servidores do Arcserve UDP e Servidores proxy do Arcserve UDP, é possível executar as seguintes tarefas de gerenciamento de servidor:

- Atribuir servidores do Arcserve UDP ao objeto Servidores do Arcserve UDP
- <u>Atribuir servidores do Arcserve UDP ao objeto Servidores proxy do Arcserve</u> <u>UDP</u>
- <u>Atribuir servidores RPS do Arcserve UDP ao objeto Servidores do ponto de recuperação do Arcserve UDP</u>
- <u>Excluir servidores do Arcserve UDP da árvore de origem do Gerenciador de backup</u>
- Abra a página inicial do Arcserve UDP do Gerenciador de backup
- Enviar tarefas de Backup do repositório de dados do Arcserve UDP por meio do servidor de ponto de recuperação (RPS)
- <u>Recuperar repositórios de dados do Arcserve UDP a partir da mídia de Backup</u> <u>do Arcserve</u>

## Atribuir proxy do Arcserve UDP ao objeto Servidores proxy do Arcserve UDP

No Gerenciador de backup, você atribui o proxy do Arcserve UDP ao objeto Servidores proxy do Arcserve UDP na árvore de origem do Gerenciador de backup. Quando se atribui um proxy do UDP para o objeto Servidores proxy do UDP, o Arcserve Backup faz backup de todas as sessões de backup para todos os proxies do UDP usando um servidor proxy. Além disso, quando o Backup de VM com base em host do Arcserve estiver instalado no proxy do UDP, o Arcserve Backup faz backup das sessões de backup para todas as máquinas virtuais que executam o UDP e que são atribuídas ao servidor proxy.

O Arcserve Backup executa backups completos das sessões de backup do UDP quando os proxies do UDP estão atribuídos ao objeto Servidores proxy do UDP. As sessões de backup do Arcserve Backup podem ser usadas para executar operações de recuperação completa do sistema, como recuperação bare metal (BMR).

**Observação:** para atribuir proxies do Arcserve UDP a servidores proxy do Arcserve UDP, o serviço de Registro Remoto do Windows deve estar em execução no nó do Arcserve UDP.

#### Siga estas etapas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, clique em Backup para abrir o Gerenciador de backup.
- 3. Clique na guia Origem.

A árvore Origem é exibida.

- 4. Siga um destes procedimentos:
  - Caso não queira adicionar servidores proxy do Arcserve UDP ao objeto Servidores proxy do Arcserve UDP, vá para a Etapa 7.
  - Para adicionar servidores proxy do Arcserve UDP, clique com o botão direito do mouse no objeto Servidores proxy do Arcserve UDP e clique em Adicionar servidor proxy do UDP no menu pop-up.

A caixa de diálogo Adicionar servidor proxy do UDP é aberta.

- 5. Preencha os campos abaixo na caixa de diálogo Adicionar servidor proxy do UDP:
  - Nome do host--especifique o nome do host do servidor proxy do UDP.
  - (Opcional) Endereço IP -- especifique o endereço IP do servidor proxy do UDP.

**Observação:** para especificar o endereço IP, desmarque a caixa de seleção ao lado da opção Usar a resolução de nome do computador.

- Nome de usuário--especifique o nome de usuário solicitado para logon no servidor proxy do UDP.
- Senha--especifique a senha solicitada para logon no servidor proxy do UDP.
- (Opcional) Este é um proxy sem agente com base em host especifique essa opção somente quando o Backup de VM com base em host do Arcserve estiver em execução no sistema proxy de backup e os proxies que você deseja proteger são máquinas virtuais.
- 6. Clique em OK.

A caixa de diálogo Adicionar servidor proxy do UDP é fechada e o servidor proxy do Arcserve UDP recém-adicionado aparece na árvore de origem. Caso tenha especificado Este é um proxy sem agente com base em host, o Arcserve Backup adiciona o servidor proxy sem agente com base em host ao objeto Servidores proxy do Arcserve UDP e preenche o servidor proxy com os nomes de host das máquinas virtuais que estão associadas ao servidor proxy recém-adicionado.

7. Para atribuir proxies do Arcserve UDP a servidores proxy do Arcserve UDP, clique com o botão direito do mouse no servidor proxy e clique em Atribuir servidor do UDP no menu pop-up.

A caixa de diálogo Atribuir o servidor do UDP a um servidor proxy é aberta.

**Observação:** se o servidor proxy do Arcserve UDP for um servidor proxy de Backup de VM com base em host do Arcserve, não será possível atribuir VMs individuais diretamente ao servidor proxy.

- 8. Preencha os seguintes campos na caixa de diálogo Atribuir o servidor do UDP a um servidor proxy:
  - Nome do host--especifique o nome do host do servidor do UDP.
  - (Opcional) Endereço IP--especifique o endereço IP do servidor do UDP.

**Observação:** para especificar o endereço IP, desmarque a caixa de seleção ao lado da opção Usar a resolução de nome do computador.

- Nome de usuário--especifique o nome de usuário solicitado para logon no servidor do UDP.
- Senha--especifique a senha solicitada para logon no servidor do UDP.
- 9. Clique em OK.

A caixa de diálogo Atribuir o servidor do UDP a um servidor proxy é fechada.

O servidor do Arcserve UDP é atribuído à árvore de origem abaixo do servidor proxy do Arcserve UDP.

**Observação:** o Arcserve Backup não oferece suporte à procura de diretórios e unidades em proxies do Arcserve UDP depois de serem adicionados à árvore de origem.

# Atribuir o agente do Arcserve UDP ao objeto Agente do Arcserve UDP para Windows

No Gerenciador de backup, é possível adicionar o agente do Arcserve UDP ao objeto Agente do Arcserve UDP para Windows na árvore de origem do Gerenciador de backup.

Você adiciona agentes do Arcserve UDP ao objeto Agente do Arcserve UDP para Windows > quando precisar usar os dados de backup para restaurar dados do UDP na granularidade de nível de arquivo, de nível de pasta e de nível de aplicativo.

## Siga estas etapas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, clique em Backup para abrir o Gerenciador de backup.
- 3. Clique na guia Origem.

A árvore Origem é exibida.

4. Clique com o botão direito do mouse no objeto Agente do Arcserve UDP para Windows e clique em Adicionar servidor do UDP no menu pop-up.

A caixa de diálogo Adicionar servidor do UDP é aberta.

- 5. Preencha os campos abaixo na caixa de diálogo Adicionar servidor do UDP:
  - Nome do host--especifique o nome do host do servidor do UDP.
  - (Opcional) Endereço IP--especifique o endereço IP do servidor do UDP.

**Observação:** para especificar o endereço IP, desmarque a caixa de seleção ao lado da opção Usar a resolução de nome do computador.

- Nome de usuário--especifique o nome de usuário solicitado para logon no servidor do UDP.
- Senha--especifique a senha solicitada para logon no servidor do UDP.
- 6. Clique em OK.

O agente do Arcserve UDP é atribuído à árvore de origem abaixo do objeto Agente do Arcserve UDP para Windows.

**Observação:** o Arcserve Backup não oferece suporte à procura de diretórios e unidades no Agente do Arcserve UDP para Windows depois de serem adicionados à árvore de origem.

# Atribuir os servidores RPS do Arcserve UDP ao objeto Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP

No Gerenciador de backup, é possível adicionar servidores RPS do Arcserve UDP ao objeto Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP na árvore de origem do Gerenciador de backup durante a execução de backups em um armazenamento de dados.

Você pode adicionar servidores RPS do Arcserve UDP ao objeto Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP ao usar os dados de backup para restaurar dados do UDP na granularidade de nível de arquivo, de nível de pasta e de nível de aplicativo.

## Siga estas etapas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, clique em Backup para abrir o Gerenciador de backup.
- 3. Clique na guia Origem.

A árvore Origem é exibida.

4. Clique com o botão direito do mouse no objeto Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP e clique em **Adicionar o servidor RPS** no menu pop-up.

A caixa de diálogo Adicionar o servidor RPS é aberta.

- 5. Preencha os seguintes campos:
  - Nome do host
  - Endereço IP (opcional)

**Observação**: desmarque a opção **Usar a resolução de nome do computador** antes de especificar um endereço IP.

- Nome do usuário
- Senha
- 6. Clique em OK.

O servidor RPS do Arcserve UDP é atribuído ao objeto Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP.

**Observação:** o Arcserve UDPnão permite que você pesquise diretórios e unidades dentro de servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP depois da adição de servidores RPS do Arcserve UDP.

# Excluir servidores do Arcserve UDP da árvore de origem do Gerenciador de backup

No Gerenciador de backup, é possível remover servidores do Arcserve UDP, servidores proxy do Arcserve UDPe servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP na árvore de origem do Gerenciador de backup.

## Siga estas etapas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, clique em Backup para abrir o Gerenciador de backup.
- 3. Clique na guia Origem

A árvore Origem é exibida.

- 4. Siga um destes procedimentos:
  - Servidores do Arcserve UDP: expanda o objeto Servidores do Arcserve UDP, clique com o botão direito no servidor que deseja excluir e clique em Excluir servidor do Arcserve UDP no menu pop-up.
  - Servidores proxy do Arcserve UDP: expanda o objeto Servidores proxy do Arcserve UDP, clique com o botão direito no servidor proxy que deseja excluir e clique em Excluir servidor proxy do Arcserve UDP no menu pop-up.
  - Servidor do ponto de recuperação do Arcserve UDP: expanda o objeto Servidores do ponto de recuperação do Arcserve UDP, clique com o botão direito do mouse no servidor de ponto de recuperação que você quer excluir e clique em Excluir servidor do ponto de recuperação do Arcserve UDP no menu pop-up.

A caixa de confirmação de exclusão é aberta.

5. Clique em Sim.

O servidor é excluído da árvore de origem do Gerenciador de backup.

**Observação:** se um servidor do Arcserve UDP aparecer sob o objeto Servidores do Arcserve UDP, o objeto Servidores proxy do Arcserve UDP e Servidores de ponto de recuperação do Arcserve UDP, o processo de remoção excluirá o servidor do Arcserve UDP das duas árvores de diretório.

# Abrir a página inicial do Arcserve UDP a partir do Gerenciador de backup

O Arcserve Backup permite abrir a página inicial do Arcserve UDP a partir do Gerenciador de backup.

Siga estas etapas quando quiser executar diversas tarefas do Arcserve UDP a partir da página inicial do Arcserve UDP.

## Siga estas etapas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido, clique em Backup para abrir o Gerenciador de backup.
- 3. Clique na guia Origem.

A árvore Origem é exibida.

- 4. Siga um destes procedimentos:
  - Expanda o objeto Servidores do Arcserve UDP.

Clique com o botão direito do mouse no servidor do Arcserve UDP que deseja configurar e clique em Iniciar o UDP no menu pop-up.

• Expanda o objeto Servidores proxy do Arcserve UDP.

Expanda o servidor proxy.

Clique com o botão direito do mouse no servidor do Arcserve UDP que deseja configurar e clique em Iniciar o UDP no menu pop-up.

A página inicial do Arcserve UDP será aberta.

**Observação:** para obter informações sobre como usar o Arcserve UDP, consulte a documentação do Arcserve UDP 7.0.

# Enviar tarefas de Backup do repositório de dados do Arcserve UDP por meio do servidor de ponto de recuperação (RPS)

Para obter mais informações, clique neste link.
# Recuperar repositórios de dados do Arcserve UDP a partir da mídia de Backup do Arcserve

Para obter mais informações, clique neste link.

# Como o Arcserve Backup processa sessões de backup criptografadas do Arcserve UDP

O Arcserve UDP permite proteger dados confidenciais usando a criptografia de dados. Os dados são protegidos usando uma senha criptografada que você especifica quando o backup é enviado. Para recuperar os dados do Arcserve UDP, especifique a senha ao enviar a restauração.

Para fazer backup de sessões do Arcserve UDP para a mídia do Arcserve Backup, adicione os servidores do Arcserve UDP à árvore de diretório Origem do Gerenciador de backup antes de enviar os backups. O processo de adição de servidores do Arcserve UDP à árvore de origem requer que você especifique o nome do computador e as credenciais (nome de usuário e senha) do Arcserve UDP. O Arcserve Backup usa as credenciais do Arcserve UDP para recuperar a senha criptografada do Arcserve UDP, a fim de descriptografar os dados e fazer backup dos dados para a mídia do Arcserve Backup. Como resultado, o Arcserve Backup armazena as sessões de backup do Arcserve UDP na mídia do Arcserve Backup no formato descriptografado.

Para recuperar dados do Arcserve UDP a partir da mídia do Arcserve Backup, não é necessária uma senha. Caso queira criptografar os dados do Arcserve UDP na mídia do Arcserve Backup, pode-se especificar as opções de criptografia do Arc-serve Backup quando você enviar a tarefa. Para obter mais informações sobre opções de criptografia, consulte as opções de criptografia/compactação do Gerenciador de backup no *Guia de Administração*.

# Capítulo 8: Configuração Arcserve Backup

Esta seção descreve como configurar o produto base do Arcserve Backup. Para obter informações sobre como configurar os agentes e as opções do Arcserve Backup, consulte o guia do agente ou da opção correspondente.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Ativar Arcserve Backup	256
Abrir o Gerenciador ou o respectivo console	257
Arcserve Backup Página inicial	259
Página inicial e tutorial do usuário para a primeira utilização	264
Ícones de estado dos serviços	265
Efetue logon no Arcserve Backup	266
Especificar as preferências do gerenciador do Arcserve Backup	268
Páginas de código	271
Conta de sistema do Arcserve Backup	275
Iniciar a Tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup	278
Ajustar o banco de dados do SQL Server do Arcserve Backup	279
Configuração de dispositivos por meio do Assistente de dispositivos	283
Configurar componentes do módulo corporativo	284
Configurar o Painel global	285
Criar dispositivos do sistema de arquivos	291
Como definir, incluir e ignorar parâmetros para Agentes de banco de dados do Arc serve Backup	- 293
Configurando firewalls para otimizar a comunicação	295

## **Ativar Arcserve Backup**

Depois de instalar o Arcserve Backup, é necessário ativar o produto a partir do Console do gerenciador. Essa ativação permite que a Arcserve licencie automaticamente o produto e colete logs e estatísticas de uso do produto ao marcar a caixa de seleção do Programa de aprimoramento dos produtos.

**Importante:** Arcserve a não coleta nenhuma informação crítica pessoal ou comercial, como nome do nó, endereço IP, credenciais de logon, nome de domínio e nomes de rede.

Se você não tiver ativado o produto, a seguinte notificação na guia Mensagens do Console do gerenciador será exibida: "Sua cópia do Arcserve Backup não está ativada. Ativar."

Para obter mais informações sobre como ativar o Arcserve Backup, consulte o tópico <u>Usando a licença da Arcserve para o Arcserve Backup</u> na ajuda online de licenciamento de produtos Arcserve<sup>®</sup>.

### Abrir o Gerenciador ou o respectivo console

O Console do gerenciador é uma interface que permite ao administrador executar operações de backup e restauração no ambiente. Com esse console, é possível efetuar logon em servidores e domínios do Arcserve Backup locais e remotos, bem como administrá-los.

Esta release do Arcserve Backup traz um Console do gerenciador reprojetado. Se estiver executando uma release mais antiga do Arcserve Backup em seu ambiente, efetue logon no sistema usando a versão anterior do Gerenciador.

#### Para abrir o Gerenciador ou o respectivo console

- 1. Siga um destes procedimentos:
  - Para acessar um servidor que esteja executando esta release do Arcserve Backup, clique no botão Iniciar do Windows, aponte para Programas, Arcserve, Arcserve Backup e clique em Gerenciador.
  - Para acessar um servidor do Arcserve que esteja executando uma release anterior, localize o seguinte arquivo:

C:\Arquivos de programas\CA\ARCserve Backup\ARCserveMgr.exe

Clique duas vezes em ARCserveMgr.exe.

 Se tiver instalado uma versão anterior do Arcserve Backup no diretório de instalação padrão e usado o processo de instalação para atualizar o Arcserve Backup, poderá abrir o gerenciador clicando no botão Iniciar do Windows, selecione Programas, Arcserve, Arcserve Backup e clique em Gerenciador.

A página de informações do servidor padrão será exibida.

2. Para alterar o servidor padrão ou especificar um servidor diferente, selecione um servidor na lista Servidor principal do Arcserve Backup. Se o servidor de destino não for exibido na lista suspensa, digite o nome do host ou o endereço IP do ser-

vidor na lista Servidor principal do Arcserve Backup.

Default Server Information					
Choose the server that will become the default Arcserve Backup server.					
Arcserve Backup Domain Name: 100- AB1					
Arcserve Backup Primary Server: 🗐 100-AB1 🗸					
Security information					
Authentication Type: Arcserve Backup Authentication					
Username: Caroot					
Password:					
Login with current Windows user					
Remember the security information					
OK Cancel					

3. Para alterar o usuário, selecione Autenticação do Arcserve Backup ou Autenticação do Windows e especifique um nome de usuário e uma senha.

Por padrão, o Arcserve Backup não lembra suas informações de segurança. Para salvar as informações de nome de usuário e senha inseridas no servidor, é necessário selecionar explicitamente a opção Lembrar as informações de segurança. Se você não salvar essas informações, o Arcserve Backup solicitará as credenciais de segurança do Arcserve Backup na primeira vez em que abrir os gerenciadores, assistentes, etc., e você deve fornecer um nome de usuário e uma senha do Arcserve Backup.

4. Digite caroot no campo Nome do usuário, a senha apropriada no campo Senha, e clique em OK.

Na primeira vez em que fizer logon no Arcserve Backup, um tutorial chamado Meu primeiro backup será exibido. Esse tutorial o informa sobre os conceitos básicos de backup e restauração de dados de forma controlada e direcionada. Esse tutorial é exibido automaticamente apenas na primeira vez que efetuar logon. Entretanto, é possível acessar o Meu primeiro backup do menu Ajuda.

### **Arcserve Backup Página inicial**

A página inicial é o local central a partir do qual você pode efetuar logon em outros servidores do Arcserve Backup e acessar todos os gerenciadores, assistentes e utilitários do Arcserve Backup.

				Arcserve Backup - [Home]	_ 0 X
	File Quick	k Start View Window Help			_ @ ×
×	00	Q 😂 😚			
lavigatio					
Ĕ	Default Server and Security		Quick	Start	
2	Domain Default	s Serven		Job Status Manager Honitar jobs and check logs.	
	User Na	ime: caroot 🎇	4	Backup Manager Configure and submit backup jobs.	
	Click.ht	ere to change the server or user	6	Archive Manager Configure and submit archive jobs.	
	1ġ-	ast Backup Status Report	4	Restore Manager Perform complete data recovery.	
	- 🎸 🛛	Dashboard 🚠 Infrastructure Visualization		Server Admin Hanage ARCServe services.	
	Technii	cal Support	*	Dashboard View snapshots of the backup infrastructure and the storage resource management(SRM) environment.	
		Arcourve Backup on the Web Find out about this premier data protection solution.	ф	Infrastructure Visualization See the relationships among the machines, servers, and devices in your network.	
		Understanding your Support		or & Reports	
	Support Haintenance programs and orreings. Desistarios for Support		Admin	ition & Recovery	
	100	Arcserve Support online registration.	10.01		
		Accessing Technical Support Easy access to "One Stop" Support.	Cliff	-	
	•	For Back Help build new features and products to better meet your needs today and tomorrow. Note: English Page Only.			
		Live Chat Start a live chat with a support engineer.			
Support	Quick F	Reference 🗧			
Feedba					
ck				builder	facebook
	1			Default Server:SHSPUD1-1126888 Domain: SHRPUD1-1126888 Logged on: caroot	1:35 PM

#### Servidor padrão e segurança

Exibe as seguintes informações sobre o servidor do Arcserve Backup:

 O servidor padrão e de domínio ao qual o nome de usuário atual está conectado.

**Observação:** para obter informações sobre como alterar o servidor padrão e efetuar logon em um servidor autônomo ou principal diferente do Arcserve Backup, consulte <u>Efetuar logon no Arcserve Backup</u>.

- Exibe um resumo do usuário e das funções do usuário quando um usuário do Windows está conectado ao Arcserve Backup. Clique no ícone Informações da função ao lado do campo Nome do usuário para ver a lista de funções do usuário que inclui todas as funções de propriedade do usuário.
- Exibe o relatório de status do backup diário.
- Inicie o Arcserve Backup Dashboard.
- Exibir Visualização de infraestrutura
- Exibe detalhes se o Módulo corporativo não estiver instalado ou se a licença estiver expirada. Clique no link na GUI da página inicial para ver as limitações.

#### Início rápido

Permite abrir os seguintes gerenciadores do Arcserve Backup:

- Gerenciador de status da tarefa -- permite monitorar tarefas e exibir logs.
- Gerenciador de backup -- permite configurar e enviar tarefas de backup.
- Gerenciador de arquivamento -- permite configurar e enviar tarefas de backup de arquivamento.
- Gerenciador de restauração -- permite executar uma recuperação completa dos dados.
- Administrador de servidores -- permite gerenciar os mecanismos do Arcserve Backup. Por exemplo, o mecanismo de banco de dados, o mecanismo de tarefas e o mecanismo de fitas.
- Painel permite acessar uma visão geral do instantâneo da infraestrutura de backup.
- Visualização da infraestrutura -- permite exibir os relacionamentos entre os computadores, servidores e dispositivos em seu ambiente do Arcserve Backup.

#### Monitor e relatórios

Permite abrir os seguintes gerenciadores e utilitários:

- Gerenciador de status da tarefa -- permite monitorar tarefas e exibir logs.
- Gerenciador de relatórios -- permite executar uma recuperação completa dos dados.
- Gravador de relatórios -- permite criar relatórios personalizados do Arcserve Backup.
- Painel permite acessar uma visão geral do instantâneo da infraestrutura de backup.
- Visualização da infraestrutura -- visualize as relações entre os computadores, servidores e dispositivos da rede.

#### Proteção e recuperação

Permite abrir os seguintes gerenciadores e assistentes:

- Gerenciador de backup -- permite configurar e enviar tarefas de backup.
- Gerenciador de arquivamento -- permite configurar e enviar tarefas de backup de arquivamento.
- Gerenciador de restauração -- permite executar uma recuperação completa dos dados.

- Arcserve High Availablity -- permite iniciar ou instalar o Arcserve High Availablity. O Arcserve High Availablity é uma solução de proteção de dados que usa a duplicação assíncrona em tempo real para fornecer recursos de recuperação de falhas. Esse link fica ativo quando o Arcserve High Availablity é instalado. Para obter informações, consulte o *Guia de Integração do Arcserve High Availablity.*
- Arcserve UDP -- permite iniciar ou instalar o Arcserve UDP. O Arcserve UDP é uma solução de backup que permite acompanhar as mudanças nos dados de nível de bloco e fazer o backup apenas dos blocos alterados. O Arcserve UDP permite executar backups incrementais frequentes, o que reduz o tamanho dos backups e oferece dados de backup atualizados.

#### Administração

Permite abrir os seguintes gerenciadores, assistentes e utilitários:

- Administrador de servidores -- permite gerenciar os mecanismos do Arcserve Backup. Por exemplo, o mecanismo de banco de dados, o mecanismo de tarefas e o mecanismo de fitas.
- Administrador do agente central -- permite gerenciar agentes do Arcserve Backup.
- Gerenciador de dispositivos -- permite gerenciar os dispositivos de armazenamento do ambiente.
- Configuração de dispositivos -- permite configurar os dispositivos de armazenamento do ambiente do Arcserve Backup.
- Assistente de dispositivos -- permite executar operações em mídia.
- Configuração do grupo de dispositivos -- permite configurar os grupos de dispositivos do ambiente do Arcserve Backup e selecionar os grupos que serão utilizados para o armazenamento temporário de dados.
- Pool de mídias -- permite criar e manter pools de mídias no ambiente do Arcserve Backup.
- Gerenciador de bancos de dados -- permite gerenciar e manter o banco de dados do Arcserve Backup.
- Gerenciador de alertas -- permite criar notificações de alerta sobre eventos ocorridos durante um backup.
- Perfil do usuário -- permite que o administrador do Arcserve Backup gerencie os perfis de usuário e forneça acesso ao Arcserve Backup.

- Implantação do agente -- inicia a ferramenta Implantação do agente, que permite instalar e fazer o upgrade dos agentes do Arcserve Backup em hosts remotos.
- Administrador de gerenciamento de mídias -- Permite gerenciar recursos de mídia fora do local.

#### Utilitários

Permite abrir os seguintes assistentes e utilitários:

- Assistente de programação de tarefas -- permite controlar os utilitários de linha de comando do Arcserve Backup.
- Criar o kit de inicialização -- permite criar conjuntos de discos de inicialização de recuperação de falhas. Esse link fica ativo quando você instala a opção de recuperação de falhas do Arcserve Backup.

**Observação:** para obter mais informações, consulte o *Guia da Opção de Recuperação de Falhas*.

- Assistente de diagnóstico -- permite obter informações de logs do sistema do Arcserve Backup. As informações obtidas podem ser usadas para solucionar problemas e podem ajudar o suporte técnico da Arcserve a identificar os problemas.
- Mesclar -- permite mesclar informações da sessão a partir da mídia no banco de dados do Arcserve Backup.
- Confirmação de mídia e verificação -- permite reunir informações sobre as sessões de backup em mídia.
- Comparar -- permite comparar conteúdos de uma sessão de mídia com arquivos em um computador.
- **Contagem** -- permite contar os arquivos e os diretórios em um computador.
- **Copiar** -- permite copiar ou mover arquivos de um disco rígido em outro.
- Limpar -- permite excluir arquivos e diretórios de um computador.

#### Suporte técnico

A seção de Suporte técnico oferece acesso rápido às seguintes ferramentas de suporte:

- Arcserve Backup na web -- esse link permite acessar o site da Arcserve, que fornece informações de produtos do Arcserve Backup.
- Entendendo seu suporte -- fornece informações sobre manutenção e suporte ao produto.

- Registro de suporte -- fornece um formulário online para se registrar no Suporte online da Arcserve.
- Acesso ao suporte técnico -- oferece as últimas novidades e informações de suporte técnico do Arcserve Backup, incluindo white papers, documentos com procedimentos, vídeos, fóruns e grupos de usuários, guias de solução de problemas, patches e muito mais.

# Página inicial e tutorial do usuário para a primeira utilização

A primeira vez que você inicia o Arcserve Backup, um tutorial chamado Meu primeiro backup apresenta o produto e suas principais funções. O tutorial direciona o leitor para as etapas necessárias à configuração de um dispositivo de sistema de arquivos, e às primeiras operações de backup e restauração.

## Ícones de estado dos serviços

A barra de ferramentas na parte superior de cada gerenciador do Arcserve Backup exibe um ícone para cada serviço backend--Mecanismo de tarefas, Mecanismo de fitas e Mecanismo de banco de dados, conforme mostrado pela ilustração a seguir:

		Job Tape DB	}
COMP-001	•	📀 🔕 🥥	

Dependendo da cor, os ícones indicam um dos estados a seguir:

- Verde--Indica que o serviço está em execução.
- Vermelho--Indica que o serviço não está em execução.
- Cinza--Indica que o serviço não pode ser conectado ou está em estado desconhecido.
- Azul--Indica que o serviço está pausado.

### Efetue logon no Arcserve Backup

Ao abrir o Console do gerenciador do Arcserve Backup, é necessário efetuar logon no Arcserve Backup. Na primeira vez, o logon no Arcserve Backup pode ser feito como caroot, que tem privilégios de administrador e fornece a senha no campo apropriado. Opcionalmente, você pode efetuar logon no Arcserve Backup usando a conta do Windows que foi fornecida ao instalar o Arcserve Backup ou com qualquer conta administrativa do Windows associada ao computador em que você efetuou logon.

Após o logon, é possível alterar a senha do usuário caroot e adicionar novos usuários. Também é possível adicionar novos usuários por meio do utilitário de linha de comando, ca\_auth.exe. Para obter informações sobre ca\_auth.exe, consulte o Guia de Referência da Linha de Comando.

**Observação:** a senha caroot pode consistir em qualquer combinação de caracteres alfanuméricos e especiais, mas não pode exceder 15 bytes. Uma senha com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

#### Para efetuar logon no Arcserve Backup

1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.

Para abrir o Console do gerenciador, clique em Iniciar na barra de ferramentas, selecione Programas, CA, Arcserve Backup e clique em Gerenciador.

A página de informações do servidor padrão será exibida.

 Para alterar o servidor padrão ou especificar um servidor diferente, selecione um servidor na lista Servidor principal do Arcserve Backup. Se o servidor de destino não for exibido na lista suspensa, digite o nome do host ou o endereço IP do servidor na lista Servidor principal do Arcserve Backup.

Default Server Information						
Choose the server that will become the default Arcserve Backup server.						
Arcserve Backup Domain Nar	me: 100- AB1					
Arcserve Backup Primary Server:						
Security information						
Authentication Type:	Arcserve Backup Authentication					
Username:	caroot					
Password:						
Login with current Windows user						
Remember the security information						
OK Cancel						

3. Para alterar o usuário, selecione Autenticação do Arcserve Backup ou Autenticação do Windows e especifique um nome de usuário e uma senha.

Por padrão, o Arcserve Backup não lembra suas informações de segurança. Para salvar as informações de nome de usuário e senha inseridas no servidor, é necessário selecionar explicitamente a opção Lembrar as informações de segurança. Se você não salvar essas informações, o Arcserve Backup solicitará as credenciais de segurança do Arcserve Backup na primeira vez em que abrir os gerenciadores, assistentes, etc., e você deve fornecer um nome de usuário e uma senha do Arcserve Backup.

4. Digite caroot no campo Nome do usuário, a senha apropriada no campo Senha, e clique em OK.

Na primeira vez em que efetuar logon no Arcserve Backup, um tutorial, chamado Meu primeiro backup, será exibido. Esse tutorial o informa sobre os conceitos básicos de backup e restauração de dados de forma controlada e direcionada. Esse tutorial é exibido automaticamente apenas na primeira vez que efetuar logon. Entretanto, é possível acessar o Meu primeiro backup do menu Ajuda.

# Especificar as preferências do gerenciador do Arcserve Backup

O Arcserve Backup permite configurar o comportamento das janelas do gerenciador do Arcserve Backup. Na caixa de diálogo Preferências, você pode especificar opções globais e de filtro de biblioteca.

#### Para especificar as preferências do gerenciador do Arcserve Backup

 No menu Iniciar do Windows, abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup clicando em Iniciar, Todos os Programas, Arcserve, Arcserve Backup e selecionando Gerenciador.

A página inicial do gerenciador do Arcserve Backup será exibida.

2. No menu Início rápido, clique em Backup.

A janela Gerenciador de backup é exibida

**Observação:** você pode executar essa tarefa em qualquer janela do gerenciador do Arcserve Backup.

3. No menu Exibir, selecione Preferências.

A caixa de diálogo Preferências é aberta.

 Selecione a guia Configurações globais. Especifique as seguintes preferências globais:

#### Definir a taxa de atualização da fila de tarefas para

Permite especificar uma hora, em segundos, para a atualização periódica do gerenciador de status da tarefa.

#### Definir a taxa de atualização do Gerenciador de dispositivos como

Permite especificar uma hora para a atualização periódica do gerenciador de dispositivos.

#### Definir a velocidade de animação como

Permite especificar a velocidade de rotação do bitmap da fita se for selecionada uma animação para o gerenciador de dispositivos ou de backup.

#### **Mostrar Registro**

Exibe o arquivo do Registro para a seleção para um backup.

#### Mostrar nós-folha

Exibe todos os nós de folha na exibição da árvore. Isso significa que os arquivos serão exibidos em diretórios e que a mídia será exibida abaixo das unidades.

#### Iniciar todos os mecanismos automaticamente

Indica se os mecanismos adequados do Arcserve Backup serão iniciados automaticamente quando um gerenciador for usado.

**Observação:** a preferência Iniciar todos os mecanismos automaticamente está ativada por padrão.

#### Gerenciador padrão

Permite ir diretamente para um gerenciador específico quando você abre o console do gerenciador.

#### Não mostrar a caixa de diálogo Seleção de servidor para Contar/Copiar/Eliminar tarefa

Permite ocultar a caixa de diálogo Seleção do servidor quando você envia uma tarefa de contagem, cópia ou eliminação.

Ao enviar uma dessas tarefas, a caixa de diálogo Seleção do servidor é aberta para que você especifique o servidor no qual deseja executar a tarefa. Você pode especificar um servidor principal, um servidor autônomo ou um servidor integrante para a tarefa.

Com essa opção ativada, o Arcserve Backup lembra o servidor sobre o que você deseja usar para a tarefa e a caixa de diálogo Seleção do servidor não é exibida quando a tarefa é enviada.

Desmarque a opção Não mostrar a caixa de diálogo Seleção de servidor para Contar/Copiar/Eliminar tarefa para permitir que a caixa de diálogo Seleção do servidor seja aberta quando você enviar uma tarefa de contagem, cópia ou eliminação.

5. Selecione a guia Filtro de biblioteca. Especifique as seguintes preferências de filtro de biblioteca:

**Observação:** as preferências a seguir se aplicam a dispositivos de biblioteca e afetam somente as exibições do gerenciador no Arcserve Backup em que um dispositivo ou uma hierarquia de grupos é exibida (por exemplo, na guia Destino do gerenciador de backup ou na exibição do gerenciador de dispositivos). Por padrão, nenhuma dessas opções está selecionada e não há valores padrão para nenhuma das escolhas.

#### Mostrar a mídia protegida contra gravação nas caixas de diálogo Formatar/Apagar

Permite exibir informações sobre a mídia protegida contra gravação em todas as caixas de diálogo Format and Erase.

#### Mostra o nome do dispositivo como ID do fornecedor e número de série

Permite exibir os nomes de dispositivos como ID do fornecedor e número de série.

#### **Mostrar slots vazios**

Permite exibir os slots vazios na biblioteca.

#### Mostrar slots entre

Permite especificar o intervalo de slots a ser exibido no gerenciador atual. Para definir o intervalo, digite o número mínimo e o máximo de slots permitidos.

#### Mostrar mídias vazias

Permite exibir a mídia em branco na biblioteca.

#### Mostrar fitas dentro do pool de mídias

Permite exibir as fitas em um pool de mídias específico. Caracteres curinga ("\*"e"?") são aceitos no pool de mídias.

#### Mostrar as fitas correspondentes ao número de série

Permite exibir as fitas que correspondem a um determinado número de série. Caracteres curinga ("\*"e"?") são aceitos no número de série.

**Importante:** a aplicação de filtros pode reduzir significativamente a quantidade de dados a ser processada por vez e você deve usá-los apenas com bibliotecas grandes.

6. Quando terminar de especificar as preferências do Gerenciador do Arcserve Backup, clique em Aplicar.

**Observação:** para descartar suas alterações, clique em Cancelar.

7. Para fechar a caixa de diálogo Preferências, clique em OK.

## Páginas de código

As seções a seguir descrevem como o Arcserve Backup oferece suporte para o uso de páginas com vários códigos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como o Arcserve Backup dá suporte para páginas com vários códigos

Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de backup

Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de restauração

# Como o Arcserve Backup dá suporte para páginas com vários códigos

Uma página de código é um mapa de caracteres relacionados a um idioma específico. Se o servidor Arcserve Backup estiver em um ambiente com diferentes idiomas cujos conjuntos de caracteres estejam em execução em outras máquinas, o Gerenciador de backup e o Gerenciador de restauração não serão capazes de interpretar e exibir textos que possam ser reconhecidos na árvore de origem.

Quando se deparar com uma situação como essa, poderá especificar qualquer página de código para a qual o seu ambiente ofereça suporte. A página de código permite que o Arcserve Backup interprete as informações e exiba o texto em um formato que possa ser reconhecido por você.

Ao especificar uma página de código no nível de volume ou nó, o Arcserve Backup aplica as características da página de código a todos os volumes filho, diretórios e assim sucessivamente. Embora as páginas de código não afetem a funcionalidade do Arcserve Backup, o Arcserve Backup não pode apresentar páginas de código em mais de um idioma a qualquer momento.

# Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de backup

É possível alterar a página de código em todos os nós exibidos na árvore de origem.

**Observação:** talvez seja solicitado que você forneça a mídia de instalação do Windows no computador para concluir essa tarefa.

#### Para especificar uma página de código na janela do gerenciador de backup

- 1. No servidor principal, autônomo ou integrante do Arcserve Backup, abra o Painel de controle do Windows.
- 2. Abra as Opções regionais e de idioma e selecione a guia Avançado.

No campo Tabelas de conversão de páginas de código, clique na caixa de seleção ao lado dos idiomas necessários para exibir os nomes do nó, o diretório e o volume nos sistemas remoto e do agente que estão em execução no ambiente do Arcserve.

- (Opcional) Clique em Aplicar todas as configurações à conta de usuário atual e ao perfil de usuário padrão.
- 4. Clique em Aplicar e em OK.

O Windows aplica as Opções regionais e de idioma.

- 5. Abra o Console do gerenciador e o gerenciador de backup.
- 6. Na guia Origem, clique com o botão direito do mouse no nó, no volume ou no diretório para o qual deseja especificar uma página de código.
- 7. No menu de atalho Exibir codificação, selecione a página de código desejada.

Arcserve Backup O aplica, imediatamente, as definições da nova página de código.

# Especifique as páginas de código na janela do Gerenciador de restauração

É possível alterar a página de código em todos os nós exibidos na árvore de origem.

**Observação:** talvez seja solicitado que você forneça a mídia de instalação do Windows no computador para concluir essa tarefa.

#### Para especificar uma página de código na janela do Gerenciador de restauração

- 1. No servidor principal, autônomo ou integrante do Arcserve Backup, abra o Painel de controle do Windows.
- 2. Abra as Opções regionais e de idioma e selecione a guia Avançado.

No campo Tabelas de conversão de páginas de código, clique na caixa de seleção ao lado dos idiomas necessários para exibir os nomes do nó, o diretório e o volume nos sistemas remoto e do agente que estão em execução no ambiente do Arcserve.

- (Opcional) Clique em Aplicar todas as configurações à conta de usuário atual e ao perfil de usuário padrão.
- 4. Clique em Aplicar e em OK.

O Windows aplica as Opções regionais e de idioma.

- 5. Abra o Console do gerenciador e o Gerenciador de restauração.
- 6. Na guia Origem, clique com o botão direito do mouse no nó, no volume ou no diretório para o qual deseja especificar uma página de código.

No menu de atalho Exibir codificação, selecione a página de código desejada.

Arcserve Backup O aplica, imediatamente, as definições da nova página de código.

### Conta de sistema do Arcserve Backup

A conta de sistema do Arcserve Backup é a conta que o Arcserve Backup usa para executar diversas funções relacionadas a armazenamento no servidor local. As tarefas de backup ou restauração locais usam a conta de sistema do Arcserve Backup como a atribuição de segurança para execução da tarefa.

A conta do sistema do Arcserve Backup é inserida na caixa de diálogo conta do sistema durante a instalação do Arcserve Backup e deve ser estabelecida anteriormente no nível do sistema operacional. Não é necessário conceder direitos especiais a essa conta, pois o Arcserve Backup faz isso automaticamente.

A conta inserida na caixa de diálogo conta do sistema na instalação é adicionada automaticamente aos grupos de segurança Administradores e Operadores de backup do Windows.

## Como o Arcserve Backup gerencia autenticações

O Arcserve Backup usa a segurança do Windows e de terceiros para estabelecer conexões seguras ao executar várias funções relacionadas a armazenamento. Por exemplo, se uma tarefa faz backup de um servidor remoto, a segurança informada para essa tarefa deve atender os critérios de segurança do Windows para acessar esse recurso.

O contexto de segurança no qual as tarefas são executadas varia de acordo com o recurso sendo acessado. A segurança necessária para fazer backup do servidor local do Arcserve Backup pode ser diferente da segurança necessária para fazer backup de um recurso do domínio.

O Arcserve Backup também interage com a segurança de produtos de terceiros como o Microsoft SQL, o Oracle e o Lotus Notes. Para obter mais informações, consulte os guias das diversas opções e agentes no disco de instalação do Arcserve Backup ou faça download dos mesmos no site de suporte da Arcserve.

### Como usar a conta do sistema na segurança da tarefa

Geralmente, ao implementar o Arcserve Backup os seguintes privilégios são fornecidos à conta de sistema do Arcserve Backup, além de ser usada como a conta de backup principal:

- Direitos de grupo: administradores, operadores de backup, administradores de domínio
- Direitos avançados: agem como parte do sistema operacional, efetuam logon localmente, efetuam logon como um serviço

Esses direitos de segurança são apenas uma referência e não são necessariamente aplicáveis a todos os cenários.

**Importante:** você não deve usar a conta do sistema do Arcserve Backup na segurança da tarefa de todas as suas operações de backup e restauração. No entanto, você pode ativar esse recurso concedendo direitos à Conta do sistema do Arcserve Backup que excedam os de administrador local e operador de backup.

# Iniciar a Tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup

O banco de dados do Arcserve Backup mantém informações de tarefa, mídia e dispositivo no sistema. Depois da instalação do Arcserve Backup, a tarefa de proteção do banco de dados manterá o status Em espera. Para usar a Tarefa de proteção do banco de dados para proteger o Arcserve Backup, é necessário alterar seu status de Em espera para Pronto.

#### Para iniciar a Tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. No menu Início rápido exibido na página inicial do Arcserve Backup, selecione Status da tarefa.

A janela Gerenciador de status da tarefa será aberta.

3. Selecione a guia Fila de tarefas e localize a Tarefa de proteção do banco de dados.

**Observação:** se a Tarefa de proteção do banco de dados tiver sido excluída, é possível recriá-la usando as etapas descritas em Recriar a tarefa de proteção do banco de dados do Arcserve Backup.

4. Clique com o botão direito do mouse em Tarefa de proteção do banco de dados e selecione Pronto no menu pop-up.

O status da Tarefa de proteção do banco de dados será alterado de Em espera para Pronto. Um backup completo do banco de dados será executado no próximo Tempo de execução.

 (Opcional) Para iniciar a Tarefa de proteção do banco de dados agora, clique com o botão direito do mouse em Tarefa de proteção do banco de dados e selecione Executar agora no menu pop-up.

A Tarefa de proteção do banco de dados será iniciada imediatamente.

**Importante:** Depois que você iniciar a Tarefa de proteção do banco de dados, o mecanismo de fitas se conectará a uma mídia em branco no primeiro grupo detectado e atribuirá o pool de mídias denominado ASDBPROTJOB. Se o mecanismo de fitas não puder se conectar a uma mídia em branco no primeiro grupo em cinco minutos, ele tentará se conectar a uma mídia em branco nos outros grupos, sequencialmente. Se o mecanismo de fitas não puder se conectar a uma mídia em branco, em nenhum grupo, a tarefa falhará.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos e a modificação da tarefa de proteção do banco de dados, consulte o *Guia de Administração*.

# Ajustar o banco de dados do SQL Server do Arcserve Backup

As seções a seguir descrevem como é possível ajustar a instalação do SQL Server para otimizar o desempenho.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como calcular o número das conexões SQL necessárias

Verificações de consistência do banco de dados

Especificar a comunicação ODBC para configurações de bancos de dados remotos

# Como calcular o número das conexões SQL necessárias

Para cada tarefa executada, duas conexões SQL são necessárias. Certifique-se de ter definido conexões (ou licenças) suficientes no SQL Server. Para determinar as conexões SQL padrão, selecione Servidor e Servidor SQL no Gerenciador Arcserve do SQL. Ao navegar a partir da guia Configuração, é possível ver as conexões do usuário. Defina esses valores para a configuração de usuário apropriada. Se for exibida uma mensagem de erro, por exemplo, "Não é possível atualizar registro" ou "Falha de logon", talvez não haja mais conexões. É necessário aumentar o objeto aberto para 2000.

## Verificações de consistência do banco de dados

Quando há pouca atividade no banco de dados, é recomendável executar uma verificação de consistência nele para ver se o volume de dados está grande. Embora isso demore algum tempo, é importante determinar se o banco de dados SQL está funcionando bem. Para obter mais informações, consulte o guia do Microsoft SQL.

**Importante:** Certifique-se de monitorar periodicamente o tamanho do log. Se o log estiver cheio, o banco de dados não poderá funcionar. Embora a configuração padrão seja "truncar log no ponto de verificação", você deve aumentar o tamanho do log em 50% do banco de dados se espera manter um grande número de registros.

# Especificar a comunicação ODBC para configurações de bancos de dados remotos

Se você tiver um outro servidor do Arcserve Backup em execução que usa o Microsoft SQL como banco de dados, poderá redirecionar o banco de dados local para o computador remoto. O Arcserve Backup pode utilizar ODBC para se conectar ao servidor Microsoft SQL. Você poderá direcionar a origem de dados ODBC para outro servidor, se o SQL estiver instalado no servidor e o banco de dados do SQL do Arcserve Backup estiver configurado corretamente. Também é necessário verificar se o usuário do servidor local está autenticado no servidor remoto.

# Para especificar a comunicação ODBC para configurações de bancos de dados remotos

- 1. Abra o Painel de controle do Windows, selecione Ferramentas administrativas, Fontes de dados (ODBC) e DSN de sistema.
- 2. Adicione uma Fonte de dados do sistema rotulada da seguinte maneira:

Nome: ASNT Servidor: MachineName\InstanceName

3. Siga as instruções na tela para testar e concluir a configuração.

# Configuração de dispositivos por meio do Assistente de dispositivos

É possível iniciar o Assistente de dispositivos a partir do menu Assistentes. O Assistente de dispositivos ajuda a consultar todos os dispositivos conectados ao computador.

#### Para configurar dispositivos usando o Assistente de dispositivos

 No menu Administração da barra de navegação na Página inicial, clique em Assistente de dispositivos.

A tela de boas-vindas do Assistente de dispositivos aparece.

2. Clique em Avançar.

A caixa de diálogo Logon é exibida.

- 3. Digite ou selecione o servidor no qual deseja que o comando de dispositivos opere, digite o nome de usuário e a senha, e clique em Avançar.
- Selecione o dispositivo de destino. Clique em Informações adicionais para exibir mais informações sobre o dispositivo.
- 5. Clique em OK e em Avançar.
- 6. Selecione uma operação de dispositivo e clique em Avançar.

Exemplo: selecionar formato.

- Digite um novo nome de mídia e a data de expiração para a mídia que o Arcserve Backup vai formatar e clique em Avançar.
- 8. A tela de agendamento permite escolher executar o comando de dispositivos imediatamente, ou agendá-lo para uma data e hora posterior. Selecione Executar agora e clique em Avançar para executar a tarefa imediatamente.

Para agendar a tarefa para uma ocasião posterior, selecione a opção Agendar e digite a data e a hora para execução da tarefa.

- 9. Clique em Concluir para executar a tarefa.
- 10. A confirmação da ação eminente será solicitada. Clique em OK para iniciar a operação do dispositivo e exibir o seu status.
- 11. Um mensagem será exibida notificando que o Arcserve Backup concluiu a operação do dispositivo. Clique em Avançar para trabalhar com outro dispositivo ou clique em Sair para fechar o Assistente de dispositivos.

## Configurar componentes do módulo corporativo

Configuração da opção corporativa é um aplicativo do tipo assistente que permite configurar dispositivos e aplicativos associados ao módulo corporativo do Arcserve Backup. Com a Configuração da opção corporativa, você pode configurar a opção de imagem do Arcserve Backup.

A Configuração do módulo corporativo é aberta quando você está executando a instalação e clica em Avançar na caixa de diálogo Resumo da instalação.

Use as etapas a seguir para executar a Configuração do módulo corporativo após a conclusão da Instalação ou se desejar adicionar ou modificar componentes do Módulo corporativo depois de ter instalado o Arcserve Backup.

#### Para configurar componentes do módulo corporativo

1. No menu Iniciar do Windows, selecione Programas (ou Todos os Programas), Arcserve, Arcserve Backup e clique em Configuração do módulo corporativo.

A Configuração do módulo corporativo é exibida.

- 2. Clique no componente do módulo corporativo que deseja configurar.
- 3. Siga os avisos das caixas de diálogo subsequentes e preencha todas as informações necessárias.

## **Configurar o Painel global**

Para que o Painel global funcione corretamente, é importante que o processo de configuração seja realizado no local central e em cada local de filial associado para ativar a comunicação e a sincronização necessárias dos dados relacionados ao painel a partir do local de filial para o local central. É possível configurar o servidor logo após a instalação ou iniciá-la manualmente em um momento conveniente a partir do Assistente de configuração de servidores.

**Importante:** Durante o processo de configuração, o mecanismo do banco de dados do Arcserve Backup será encerrado por alguns minutos. Planeje sua configuração em um horário conveniente e oportuno quando não houver nenhuma tarefa do Arcserve Backup programada.

Quando o processo de configuração do Painel global for iniciado, é necessário selecionar o tipo de servidor principal que deseja configurar. Ao fazer essa seleção, é importante lembrar o seguinte:

- Dentro do seu ambiente Arcserve Backup, só pode haver um servidor principal configurado como servidor principal central, e um servidor principal de filial só pode enviar relatórios para um servidor principal central. Ao selecionar o servidor principal central, a principal consideração deve ser o tamanho e o tipo do banco de dados. Certifique-se de que o servidor principal central seja o Microsoft SQL Server 2008/2008 R2/2012/2014/2016/2017 e seja capaz de armazenar os dados de painel recebidos de todos os servidores principais de filiais registrados.
- Qualquer servidor principal (ou independente) dentro do seu ambiente Arcserve Backup pode ser configurado com o Servidor principal de filial. Um servidor membro do domínio não pode ser configurado como um servidor principal de filial.
- Todos os servidores principais de filial devem ser registrados junto ao servidor principal central para ativar a sincronização.
- Há três funções para o Painel global: servidor principal central, servidor principal de filial e Global Dashboard Console.
  - A função Global Dashboard Console não requer configuração. Depois de um servidor principal ter selecionado a opção Painel global durante a instalação, ele automaticamente possui a funcionalidade Global Dashboard Console.

- Um servidor principal com a função Global Dashboard Console ainda pode ser configurado como o servidor principal central ou um servidor principal de filial.
- Depois de um servidor principal ter sido configurado como o servidor principal central ou um servidor principal de filial, sua função não pode mais ser alterada.
- A relação das três funções ocorre da seguinte maneira:
  - Um servidor principal de filial também possui a funcionalidade Global Dashboard Console.
  - Um servidor principal central também possui a funcionalidade de um servidor principal de filial (há uma filial local) e do Global Dashboard Console.
- No final da instalação do Arcserve Backup, o programa de instalação iniciará o utilitário de configuração do Painel global. É possível usar esse utilitário para configurar o servidor como o servidor principal central ou um servidor principal de filial. Caso deseje apenas usar a funcionalidade Global Dashboard Console ou deseje configurar seu servidor como o servidor principal central ou um servidor principal de filial posteriormente, é possível selecionar a opção Manter a configuração atual do servidor principal.

## **Configurar o local central**

Os parâmetros especificados durante a configuração do local central devem ser usados por cada local de filial registrado para permitir a sincronização dos dados relacionados ao painel com o local central.

**Observação:** o banco de dados local do Arcserve Backup para o servidor principal central será tratado da mesma maneira que um local de filial normal. No entanto, não é necessário configurá-lo manualmente, pois a configuração foi concluída durante a instalação do servidor principal central.

#### Para configurar o local central

1. Inicie o assistente de Configuração central e clique em Avançar para iniciar.

A tela para fornecer as informações sobre a porta e o caminho para o local central é exibida.

 Especifique o caminho do banco de dados do local central. (Esse será o local do banco de dados em que os dados relacionados ao painel de cada local de filial serão transferidos e armazenados).

**Observação:** se um banco de dados remoto for usado como o ASDB do servidor principal central, o caminho do banco de dados deve ser um caminho existente na máquina remota, caso contrário, a configuração pode falhar.

- Especifique o número da porta de entrada. Este será o número de porta para cada servidor principal de filial para acessar o servidor principal central. Por padrão, o número de porta é 18001, mas pode ser alterado nessa tela.
- 4. Clique em Avançar.

A tela para fornecer informações de autenticação de usuário é exibida.

5. Especifique e confirme a senha para o nome de usuário AS\_CDASH\_USR. Um usuário do Windows local com esse nome de conta e senha será criado no servidor principal central. Quando um local de filial se conecta ao local central, a conexão irá usar essa informação de autenticação para permitir o acesso ao local central.

Essa senha é necessária quando cada local de filial deseja se registrar no servidor principal central. Caso seja necessário, essa senha pode ser redefinida usando o Gerenciamento de usuários do Windows. No entanto, se a senha for alterada, as novas informações devem ser manualmente redefinidas em cada local de filial que esteja registrado nesse servidor principal central.

A caixa de diálogo Set Password for AS\_CDASH\_USR do Gerenciamento de usuários do Windows é acessada a partir do menu Iniciar do servidor principal central (Pro-

gramas\Ferramentas Administrativas\Gerenciamento do Computador\Usuários e Grupos Locais\Usuários\AS\_CDASH\_USR\Definir Senha).

**Observação:** o usuário AS\_CDASH\_USR pré-atribuído existe apenas para fins de autenticação. Não há outras permissões do Arcserve Backup associadas a esse nome de usuário.

6. Clique em Avançar.

A tela Resumo do local central é exibida.

7. A tela Resumo exibe todas as informações relacionadas à configuração do banco de dados do Arcserve Backup central e do servidor principal central. Verifique se todas as informações exibidas estão corretas antes de continuar. Se as informações estiverem corretas, clique em Concluir.

É exibida uma mensagem de alerta lembrando que durante o processo de configuração o mecanismo do banco de dados do Arcserve Backup será encerrado por alguns minutos.

8. Caso este seja um horário conveniente e oportuno, quando não há nenhuma tarefa do Arcserve Backup programada, clique em OK para continuar.

A tela Andamento da configuração é exibida mostrando o status.

9. Quando o processo de configuração é concluído, é exibida uma tela de confirmação. Clique em OK.

O processo de configuração do local central é concluído.
# Configurar um local de filial

Um local de filial precisa estar registrado no local central para ativar a sincronização dos dados relacionados ao painel com o local central. O local de filial pode se reportar apenas a um servidor principal central. Para registrar o local de filial, é necessário configurá-lo para se comunicar com o local central primeiro.

#### Para configurar um local de filial

1. Inicie o assistente de Configuração de filial e clique em Avançar para iniciar.

A tela Forneça as informações do local central é exibida.

**Importante:** para que um local de filial se comunique adequadamente com o local central, é necessário fornecer três parâmetros de local e acesso: o nome (ou ende-reço IP) do servidor principal central, o número de porta para acessar o servidor principal central e a senha de autenticação para o usuário AS\_CDASH\_USR. É necessário obter essas informações antes de tentar registrar o local de filial.

2. Especifique o nome do servidor principal central, o número de porta para o servidor principal central e a senha de autenticação.

Quando um local de filial se conecta ao local central, a conexão irá usar essa informação para acessar o local central.

Por padrão, o número de porta é 18001, mas pode ser alterado no local central. Para obter mais informações sobre como alterar o número de porta no local central, consulte Configurar o local central.

3. Clique em Teste para verificar se a conexão com o local central está adequada.

Uma mensagem de status da conexão de teste é exibida.

4. Se o status da conexão de teste for bem sucedido, clique em OK para continuar. Se o status da conexão de teste não for bem sucedido, verifique se as informações do local central especificadas estão corretas antes de continuar.

A tela Forneça as informações do local de filial é exibida.

5. É necessário especificar o nome do servidor principal da filial, um local e o nome do contato em tal filial. Além disso, é possível especificar também algumas informações adicionais relacionadas à filial para ajudar mais o administrador do local central a identificar o local de filial. Informações como o endereço de email para o contato da filial e quaisquer comentários que deseje que o administrador do local central saiba podem ser úteis na manutenção efetiva do ambiente do Painel global.

Essas informações especificadas para o usuário do local de filial serão enviadas e mantidas no servidor principal central.

- 6. Clique em Avançar para continuar.
  - a. Se o nome do servidor principal da filial já existir, será exibida uma mensagem de alerta informando sobre esta condição e solicitando que seja especificado um nome de filial diferente ou que o Painel global do Arcserve Backup atribua automaticamente um novo nome de filial (incluindo um sufixo numérico ao nome de filial existente).

Clique em Sim para criar um nome de filial automaticamente anexado ou clique em Não para retornar à tela Forneça as informações do local de filial e especifique um outro nome de filial.

b. Se o nome do servidor principal da filial não existir ainda, a tela Resumo da configuração da filial é exibida.

A tela Resumo exibe todas as informações relacionadas à configuração para o banco de dados do Arcserve Backup central, o local de filial e o servidor principal central.

7. A partir da tela Resumo da configuração da filial, é possível optar, nesse momento, por realizar imediatamente uma sincronização completa de dados.

**Importante:** a sincronização de dados irá interromper e desligar temporariamente o mecanismo de banco de dados do Arcserve Backup e o banco de dados para esse local de filial até que o processo de registro e configuração seja concluído. Quando o processo de configuração e registro estiver concluído, o mecanismo de banco de dados do Arcserve Backup e todas as funções do banco de dados serão normalmente retomadas.

Caso não deseje executar a sincronização completa dos dados nesse momento, é possível realizá-la após a conclusão do processo de configuração. Para obter mais informações, consulte Sincronizar dados manualmente.

**Observação:** a sincronização inicial de dados sempre será uma sincronização completa de dados. Todas as sincronizações de dados posteriores serão incrementais.

 Na tela Resumo da configuração da filial, verifique se todas as informações exibidas estão corretas antes de continuar. Se as informações estiverem corretas, clique em Concluir.

A tela Andamento da configuração é exibida mostrando o status.

9. Quando o processo de configuração e registro for concluído, será exibida uma tela de confirmação. Clique em OK.

O processo de configuração da filial é concluído e o local de filial é registrado no local central.

### Criar dispositivos do sistema de arquivos

Se desejar fazer backup de arquivos do computador local ou de um computador remoto na rede, a Configuração de dispositivos permite que você aproveite um disco ou uma matriz de discos grande para usá-lo como um recurso de backup.

#### Para criar dispositivos do sistema de arquivos

- 1. Abra o Console do gerenciador.
- 2. No menu Administração da barra de navegação na Página inicial, clique em Configuração de dispositivos.

A Configuração de dispositivos é exibida.

3. Selecione a opção Dispositivos do sistema de arquivos e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Servidor de logon é aberta.

- 4. Preencha os campos Nome de usuário e Senha, e clique em Avançar.
- 5. Na próxima caixa de diálogo Servidor de logon, selecione o servidor que deseja gerenciar e clique em Avançar.

A caixa de diálogo Configuração dos dispositivos do sistema de arquivos é aberta.

6. Clique em Adicionar para criar um novo dispositivo de sistema de arquivos.

O novo dispositivo é exibido no campo Dispositivos do sistema de arquivos.

- Selecione o dispositivo do sistema de arquivos destacado na coluna Nome do dispositivo de arquivos e especifique um nome para o dispositivo. Insira uma descrição na coluna Descrição e um local único na coluna Local (por exemplo, C:\FSD1, C:\FSD2 etc). Para dispositivos de sistema de arquivos remotos, clique em Segurança e digite o nome do usuário, o domínio e a senha para o computador remoto. Clique em OK.
- 8. Quando os dispositivos estão sendo configurados, o status Pendente é exibido na coluna Verificação e status. Clique no botão Verificar ao lado do status para verificar a precisão das informações fornecidas. O Arcserve Backup exibe o Tamanho do volume da unidade especificada e um status de Passar se as informações forem válidas.

Se o status exibido for Falha:

- Verifique se os caminhos que você especificou para o local são exclusivos para cada dispositivo.
- Verifique se as credenciais de segurança estão corretas.
- Verifique se o volume é compartilhado.

**Observação:** em Configuração de dispositivos, é possível adicionar um ou vários dispositivos. Ao clicar em Avançar, o Arcserve Backup verifica a validade das informações especificadas para todos os dispositivos e alerta-o se um dispositivo específico não passar na verificação. Clique no botão Verificar correspondente, localizado na coluna Verificação e status, ou faça isso para cada dispositivo ao configurá-lo, para garantir uma verificação bem sucedida antes de continuar. Três resultados possíveis são exibidos nessa coluna:

- Pendente -- Exibido enquanto um dispositivo está sendo configurado.
- Passar -- Exibido quando a verificação das informações especificadas é bemsucedida.
- Falha -- Exibido quando o Arcserve Backup encontra problemas com as informações especificadas. Clique em Falha na coluna Verificação e status para obter o motivo da falha para cada dispositivo que não passar na verificação.
- 9. Clique em Sair para fechar a Configuração de dispositivos.
- 10. Clique em Sim quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida.

É possível escolher o dispositivo do sistema de arquivos criado como mídia de backup quando os backups são executados. O Arcserve Backup permite a criação de vários dispositivos de sistema de arquivos, e o processamento dos mesmos como dispositivos de mídia adicionais.

O tutorial do usuário, Meu primeiro backup, fornece informações e um tutorial para guiá-lo através das etapas de configuração do disco local como um dispositivo de backup. Meu primeiro backup será exibido na primeira vez em que usar o Arcserve Backup e também pode ser acessado no menu Ajuda da barra de menus.

# Como definir, incluir e ignorar parâmetros para Agentes de banco de dados do Arcserve Backup

O Arcserve Backup contém chaves de Registro que definem os tipos de arquivos de bancos de dados relacionados que podem ser incluídos ou ignorados durante tarefas de backup. O uso dessas chaves é determinado pelo tipo de agente de banco de dados executado. Consulte a lista a seguir que define a chave do Registro, os agentes de banco de dados e os tipos de arquivos afetados.

#### SkipDSAFiles

**Observação:** esta chave foi usada nas versões anteriores do Arcserve Backup.

Para backups de servidor local, a chave é armazenada no seguinte Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Computer Associates\CA ARCserve Backup\Base\Task\Backup

Para backups de agente, a chave é armazenada no seguinte Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Computer Associates\CA ARCserve Backup\ClientAgent\Parameters

#### Nome do valor: SkipDSAFiles

Tipo: DWORD

Valor: 0 para backup e 1 para ignorar

#### Agente para Oracle

\*.dbf Controle\*.\* Red\*.log Arc\*.001

#### Agente para Lotus Domino

\*.nsf \*.ntf

Mail.box

#### BackupDBFiles

Para backups de servidor local, a chave é armazenada no seguinte Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Computer Associates\CA ARCserve Backup\Base\Task\Backup

Para backups de agente, a chave é armazenada no seguinte Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserveBackup\ClientAgent\Parameters

#### Nome do valor: BackupDBFiles

#### Tipo: DWORD

Valor: O para ignorar, O para backup (1 é o padrão)

- Agente para Microsoft SQL Server
  - \*.ldf
  - \*.mdf

Exceto distmdl.ldf e distmdl.mdf, que não podem ser ignorados

#### Agente para Microsoft Exchange Server para backups de nível de banco de dados e backups de nível de documento

\*.chk \*.log Res1.log Res2.log \*.edb \*.stm

**Observação:** esta release do Arcserve Backup não suporta backups em nível de bloco nos bancos de dados do Microsoft Exchange Server. Nas releases anteriores do Arcserve Backup, a chave de Registro SkipDSAFiles foi usada para definir o valor para incluir e ignorar backups no nível de bloco.

## Configurando firewalls para otimizar a comunicação

Em um ambiente onde estejam sendo usados vários servidores do Arcserve Backup que residam dentro de um firewall, ou se houver um firewall em um loop de fibra ótica de SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento), configure os servidores para garantir o uso de portas e interfaces fixas. A configuração dos servidores do Arcserve Backup deve corresponder à configuração do firewall para que os servidores do Arcserve Backup possam se comunicar.

Um servidor do Arcserve Backup comunica-se com outros servidores do Arcserve Backup usando um conjunto de serviços RPC (Remote Procedure Call, chamada de procedimento remoto). É possível identificar cada serviço por uma interface (endereço IP) e uma porta. Quando dados e bibliotecas de fitas são compartilhados entre servidores do Arcserve Backup, os serviços se comunicam usando a interface e as informações de portas fornecidas pela infraestrutura de RPC. Contudo, essa infraestrutura não garante uma atribuição de porta específica. Portanto, é necessário conhecer sua infraestrutura RPC e as atribuições de número de porta para configurar o firewall de forma adequada. Para atingir a vinculação estática, uma configuração adicional é necessária.

É possível personalizar as configurações de comunicação de portas do ambiente, modificando o arquivo de configuração de portas (PortsConfig.cfg) localizado no seguinte diretório:

#### CA\SharedComponents\ARCserve Backup

**Observação**: é possível ignorar a adição de exceções do firewall durante o processo de instalação, selecionando a opção "Ignorar o registro dos serviços/programas da Arcserve no Firewall do Windows como exceções" na tela Registro do Firewall. É possível executar as exceções do firewall em um momento posterior digitando os comandos a seguir:

- Para x64 C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\Setup\r17\SetupFW.exe /INSTALL
- Para x86 C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\Setup\r17\SetupFW.exe /INSTALL

# Diretrizes do arquivo de configuração de portas

As diretrizes a seguir destinam-se a modificar o arquivo de configuração de portas:

A alteração nos números de porta exigem o ServiceName do Arcserve Backup.

**Observação:** para obter mais informações sobre nomes de serviços, consulte <u>Recursos adicionais - Especificações de portas de firewall</u>.

- Os serviços de TCP, UDP e ONCRPC requerem somente uma porta. Se não for especificado um número de porta para esses serviços, a porta padrão será usada.
- Os serviços de MSRPC requerem somente o nome do serviço (ServiceName) do Arcserve Backup. Arcserve Backup Os serviços baseados em MSRPC do usam números de porta atribuídos pelo sistema.
- É possível usar a chave RPCServices para todos os serviços de RPC. Essa chave permite que o Arcserve Backup use portas atribuídas pelo sistema para todos os serviços de RPC do Arcserve Backup.
- A alteração do arquivo de configuração de portas em um servidor do Arcserve Backup para serviços baseados em MSRPC não garante que o Arcserve Backup aplique as alterações a todos os servidores remotos do Arcserve Backup. Modifique o arquivo de configuração de portas em todos os servidores remotos do Arcserve Backup.
- Para os serviços baseados na comunicação de TCP, é possível especificar diversos intervalos de portas para nomes de host distintos com muitos endereços IP.
- Especifique um endereço IP somente se um computador tiver mais de uma placa de rede e o usuário quiser usar uma placa de rede específica para a comunicação de TCP.

**Observação:** para obter mais informações sobre requisitos de porta específicos do sistema Microsoft Windows, consulte o site de suporte da Microsoft.

## Modifique o arquivo de configuração de portas

Esta seção descreve como configurar os protocolos e as portas usados pelo Arcserve Backup para a comunicação no ambiente.

#### Para modificar o arquivo de configuração de portas

1. Abra o arquivo PortsConfig.cfg usando um editor de texto como o Bloco de notas. É possível acessar o arquivo no seguinte diretório:

Em uma plataforma de 64 bits:

(unidade\_de\_instalação):\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup

Em uma plataforma de 32 bits:

(unidade\_de\_instalação):\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup

- 2. Substitua o valor de ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS de 0 para 1.
- 3. Adicione uma ou mais linhas de código usando o seguinte formato:

ServiceName(%s) PortRange\_1;PortRange\_2;...;PortRange\_n [HostName(%s)] [IPAddress(%s)]

 Use um dos seguintes formatos para especificar uma porta ou um intervalo de portas:

SinglePort(número)

PortBegin(número) - PortNumberEnd(número)

Use o seguinte formato para especificar um endereço IP:

%d.%d.%d.%d

- O ServiceName é uma sequência de caracteres sem espaços.
- O HostName é uma sequência de caracteres que representa um nome de computador válido.
- 4. Feche o arquivo PortsConfig.cfg e salve as alterações.
- Após alterar o arquivo Portsconfig.cfg, reinicie todos os serviços afetados pelas alterações. Para todos os serviços do Arcserve Backup, é possível pode executar os comandos cstop e cstart para interromper e iniciar os serviços.

Para oferecer suporte à compatibilidade com versões anteriores, as chaves correspondentes aos agentes de banco de dados do Arcserve Backup são gravadas no arquivo PortsConfig.cfg abaixo da seção de comentários. Os agentes de banco de dados afetados são o Mecanismo de fitas (tapeengine), o Mecanismo de tarefas (jobengine) e o Mecanismo de banco de dados (databaseengine). Esses agentes de banco de dados do Arcserve Backup enviam tarefas à fila do Arcserve Backup usando portas antigas. Se não tiver agentes antigos que usem portas antigas na rede, poderá remover com segurança essa linhas do arquivo PortsConfig.cfg. No entanto, reinicie todos os serviços de agentes de banco de dados do Arcserve Backup para permitir a comunicação por meio de portas do sistema.

**Observação:** para obter mais informações sobre os requisitos para as portas de serviços do sistema Microsoft Windows, consulte o site de Suporte da Microsoft.

### Portas usadas por componentes do Arcserve Backup

As seções a seguir fornecem informações sobre as portas usadas pelos componentes do Arcserve Backup, principalmente para configurações do Windows.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Portas externas usadas para a comunicação

Portas usadas pelo produto base Arcserve Backup

Portas usadas por componentes comuns do Arcserve Backup

Portas usadas por agentes e opções do Arcserve Backup

<u>Como permitir a comunicação de agentes e agentes de banco de dados através de</u> um firewall

Arcserve Backup Dashboard para configuração de comunicação do Firewall do Windows

Recursos adicionais - Especificações de portas de firewall

### Portas externas usadas para a comunicação

Arcserve Backup O usa as seguintes portas externas para a comunicação:

#### Porta 135

É propriedade do serviço mapeador de pontos finais (localizador) da Microsoft e não é configurável. Todos os serviços de MSRPC do Arcserve Backup registram suas portas atuais com esse serviço.

Todos os clientes do Arcserve Backup (por exemplo, o Gerenciador) contatam esse serviço para enumerar a porta real usada pelo serviço do Arcserve Backup e, em seguida, contatam o serviço diretamente.

#### Porta 139/445

Essa porta pertence à Microsoft e não pode ser configurada. Os serviços do Arcserve Backup usam o MSRPC por meio do transporte de Pipes nomeados. A Microsoft requer que essa porta esteja aberta para qualquer comunicação que utilize o MSRPC por meio de Pipes nomeados. Esteja ciente do seguinte:

- A porta 139 é usada apenas quando os serviços do Arcserve Backup estão instalados no Windows NT.
- A porta 445 somente é usada quando os serviços do Arcserve Backup estão instalados no Windows Server 2008.

#### Porta 53

Essa porta permite que os computadores com Windows se comuniquem usando a comunicação DNS (Domain Name Server - Servidor de nomes de domínio). O Arcserve Backup usa a porta 53 para ativar a resolução de nomes, que permite que os servidores principais, autônomos, integrantes e de agentes se comuniquem entre eles.

É possível localizar os requisitos de porta do sistema Microsoft Windows na seguinte URL:

http://support.microsoft.com/kb/832017/en-us

### Portas usadas pelo produto base Arcserve Backup

É possível configurar as seguintes portas no arquivo PortsConfig.cfg para o produto base Arcserve Backup:

#### ArcserveServiço Remote Procedure Call

Este é o serviço ONCRPC portmapper. Outros serviços ONCRPC como caserved, cadiscovd, caathd, lqserver, camediad e idbserver usam esse serviço para registro. Os clientes que se comunicam usando os outros serviços ONCRPC contatam primeiro o serviço ONCRPC portmapper para enumerar as portas, e em seguida contatam o outro serviço ONCRPC para comunicação.

- Porta padrão: 111
- Protocolo: TCP

#### Serviço de domínio (Cadiscovd.exe)

Este serviço mantém um banco de dados de usuários, senhas, equivalências e hosts para o conceito de domínio do Arcserve Backup. Ele é necessário para a comunicação da GUI.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### Controlador de serviços (Caserved.exe)

Este serviço é usado para gerenciar remotamente outros serviços e é necessário para a comunicação da GUI.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### Serviço de autenticação (Caauthd.exe)

Esse serviço valida o logon de usuário de caroot e a equivalência. Ele é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### LDBServer.exe

Este serviço é usado para a comunicação do banco de dados e pode ser configurado somente por meio da linha de comando. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### LQServer.exe

Este serviço é usado para a comunicação da fila de tarefas, e pode ser configurado somente por meio da linha de comando. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### Mediasvr.exe

Este serviço é usado para a comunicação do mecanismo de fitas, e pode ser configurado somente por meio da linha de comando. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### Carunjob.exe

Este serviço usa um intervalo de portas para a lógica de reconexão (em caso de falha na comunicação de rede) com os agentes.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

#### Serviço mapeador de pontos de extremidade da MS

Essa não é uma porta configurável.

- Porta padrão: 135
- Protocolo: TCP

#### Serviço de gerenciamento da Arcserve (casmgmtsvc.exe)

O Serviço de gerenciamento da Arcserve é um serviço configurável que permite que utilitários de linha de comando do Arcserve Backup (por exemplo, ca\_ backup e ca\_restore) se comuniquem nos seguintes cenários:

Comunicação de serviços remotos

**Observação:** para a comunicação usando serviços remotos, o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada.

Comunicação do servidor cliente e do servidor da Arcserve

**Observação:** para a comunicação com o servidor cliente e o servidor da Arcserve, o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada.

#### Local dos arquivos de configuração

 Arquivo de configuração do gerenciamento da Arcserve: para modificar as portas usadas pelo Serviço de gerenciamento da Arcserve, é necessário modificar o arquivo de configuração denominado mgmt.properties localizado no seguinte diretório:

#### <\$ARCserve\_Home>\MgmtSvc\conf\mgmt.properties

Arquivo de configuração dos serviços de retorno de chamada: o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada denominado clntportrange. clntportrange é um valor listado no arquivo de configuração mgmt.properties localizado no seguinte diretório:

<letra da unidade>\Arquivos de programas\CA\Shared Components\ARCserve Backup\jcli\conf\mgmt.properties

#### Comunicação de serviços remotos

Os valores padrão são os seguintes:

- Protocolo: SSL
- Porta (sslport): 7099
- usessl: True

Os valores opcionais são os seguintes:

- Protocolo: NON SSL
- Porta (nonsslport): 2099

Os valores do Serviço de retorno de chamada são os seguintes:

- Intervalo de portas padrão: [20000-20100]
- Intervalos de portas opcionais: [10000|19999] ou [20000-20100|10000|19999]

#### Comunicação do servidor cliente e do servidor da Arcserve

Os valores padrão são os seguintes:

- Protocolo: SSL
- Porta (sslport): 7099
- usessl: True

Os valores opcionais são os seguintes:

- Protocolo: NON SSL
- Porta (nonsslport): 2099

Os valores do Serviço de retorno de chamada são os seguintes:

- Intervalo de portas padrão (clntportrange): 7199
- Intervalos de portas opcionais: [20000-20100|20000|19999]

## Comunicação da GUI com o produto base

O componente Console do gerenciador contata os serviços remotos no produto base cujos números de porta precisam ser configurados no arquivo PortsConfig.cfg, localizado no computador em que o componente Console do gerenciador do Arcserve Backup está instalado. Além disso, esses serviços são instalados no componente Console do gerenciador.

#### Serviço CA Remote Procedure Call

Este é o serviço ONCRPC portmapper. Ele é usado para registro por outros serviços ONCRPC. Todos os clientes desses serviços primeiro contatam esse serviço para enumerar as portas e, em seguida, contatam o outro serviço.

- Porta padrão: 111
- Protocolo: TCP

# Portas de comunicação entre o servidor principal e o servidor integrante

Esta seção descreve as portas e protocolos usados para permitir a comunicação entre o servidor principal e os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup. É possível configurar as seguintes portas no arquivo PortsConfig.cfg:

#### Serviço CA Remote Procedure Call

Este é o serviço ONCRPC portmapper. Outros serviços ONCRPC como caserved, cadiscovd, caathd, lqserver, camediad e idbserver usam esse serviço para registro. Os clientes que se comunicam usando os outros serviços ONCRPC contatam primeiro o serviço ONCRPC portmapper para enumerar as portas, e em seguida contatam o outro serviço ONCRPC para comunicação.

- Porta padrão: 111
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: catirpc

#### Serviço de domínio (Cadiscovd.exe)

Este serviço mantém um banco de dados de usuários, senhas, equivalências e hosts para o conceito de domínio do Arcserve Backup. Ele é necessário para a comunicação da GUI.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: cadiscovd.

#### Controlador de serviços (Caservd.exe)

Este serviço é usado para gerenciar remotamente outros serviços e é necessário para a comunicação da GUI.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: caservd

#### Serviço de autenticação (Caauthd.exe)

Esse serviço valida o logon de usuário de caroot e a equivalência. Ele é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP

Aparece em PortsConfig.cfg como: caauthd

#### LDBServer.exe

Este serviço é usado como proxy, para a comunicação do banco de dados, e somente pode ser configurado através da linha de comandos. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: cadbd

#### LQServer.exe

Usado como proxy para a comunicação da fila de tarefas e pode ser configurado somente por meio da linha de comando. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: caqd

#### Mediasvr.exe

Usado como proxy para a comunicação do mecanismo de fitas e pode ser configurado somente por meio da linha de comando. Ele não é necessário para a comunicação da GUI e do servidor de backup.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como:

#### Carunjob.exe

Usa um intervalo de portas para a lógica de reconexão (em caso de falha na comunicação de rede) com os agentes.

- Porta padrão: porta dinâmica
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: reconnection

#### Serviço de gerenciamento da Arcserve (casmgmtsvc.exe)

O Serviço de gerenciamento da Arcserve é um serviço configurável que permite que utilitários de linha de comando do Arcserve Backup (por exemplo, ca\_ backup e ca\_restore) se comuniquem nos seguintes cenários: Comunicação de serviços remotos

**Observação:** para a comunicação usando serviços remotos, o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada.

Comunicação do servidor cliente e do servidor da Arcserve

**Observação:** para a comunicação com o servidor cliente e o servidor da Arcserve, o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada.

#### Local dos arquivos de configuração

 Arquivo de configuração do gerenciamento da CA: para modificar as portas usadas pelo Serviço de gerenciamento da Arcserve, é necessário modificar o arquivo de configuração denominado mgmt.properties localizado no seguinte diretório:

<\$ARCserve\_Home>\MgmtSvc\conf\mgmt.properties

Arquivo de configuração dos serviços de retorno de chamada: o Serviço de gerenciamento da Arcserve requer um serviço de retorno de chamada denominado clntportrange. clntportrange é um valor listado no arquivo de configuração mgmt.properties localizado no seguinte diretório:

Em uma plataforma de 64 bits:

<letra da unidade>\Arquivos de programas (x86)\CA\Shared Components\ARCserve Backup\jcli\conf\mgmt.properties

Em uma plataforma de 32 bits:

<letra da unidade>\Arquivos de programas\CA\Shared Components\ARCserve Backup\jcli\conf\mgmt.properties

#### Comunicação de serviços remotos

Os valores padrão são os seguintes:

- Protocolo: SSL
- Porta (sslport): 7099
- usessl: True

Os valores opcionais são os seguintes:

- Protocolo: NON SSL
- Porta (nonsslport): 2099

Os valores do Serviço de retorno de chamada são os seguintes:

- Intervalo de portas padrão: [20000-20100]
- Intervalos de portas opcionais: [10000|1999] ou [20000-20100|10000|19999]

#### Comunicação do servidor cliente e do servidor da Arcserve

Os valores padrão são os seguintes:

- Protocolo: SSL
- Porta (sslport): 7099
- usessl: True

Os valores opcionais são os seguintes:

- Protocolo: NON SSL
- Porta (nonsslport): 2099

Os valores do Serviço de retorno de chamada são os seguintes:

- Intervalo de portas padrão (clntportrange): 7199
- Intervalos de portas opcionais: [20000-20100|20000\19999]

#### Serviço do Agente universal (univagent.exe)

Oferece um serviço central para o Agente cliente para Windows e outros agentes de backup do Arcserve Backup.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: TCP ou UDP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: fsbackupservice (TCP) ou fsbackupserviceudp (UDP)

#### Mecanismo de tarefas (jobeng.exe)

Administra e executa tarefas da Fila de tarefas do Arcserve Backup.

- Porta padrão: 6503
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: jobengine

#### Mecanismo do banco de dados (dbeng.exe)

Oferece serviços de bancos de dados aos produtos do Arcserve Backup.

- Porta padrão: 6504
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: databaseengine

#### Mecanismo de fitas (tapeeng.exe)

Gerencia a configuração e a operação de dispositivos de backup para os produtos do Arcserve Backup.

- Porta padrão: 6502
- Protocolo: TCP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: tapeengine

#### Serviço de detecção (casdscsvc.exe)

Permite que o servidor do Arcserve Backup detecte produtos do Arcserve Backup em execução na rede com o uso de TCP/IP, processadores de mensagens e transmissões.

- Porta padrão: 41523 (TCP) ou 41524 (UDP)
- Protocolo: TCP e UDP
- Aparece em PortsConfig.cfg como: casdscsvctcp (TCP) ou casdscsvcudp (UDP)

### Comunicação do servidor do Painel global

No ambiente do Painel global, um Servidor principal de filial sincroniza as informações relativas ao painel com o Servidor principal central designado. Os dados sempre são transmitidos unidirecionalmente, do Servidor principal de filial para o Servidor principal central associado, onde são processados e armazenados no ASDB Central. Para que um Servidor principal de filial se comunique adequadamente com o Servidor principal central, é preciso fornecer o número de porta para acessar o Servidor principal central.

- Porta padrão do Servidor principal central: 18001
- Protocolo: TCP

# Comunicação do produto base com agentes e opções do Arcserve Backup

O servidor do Arcserve Backup contata os serviços remotos nos agentes cujos números de porta precisam ser configurados no arquivo PortsConfig.cfg, localizado no computador em que o produto base está instalado.

**Observação:** para obter mais informações, consulte <u>Portas usadas por agentes e</u> opções do Arcserve Backup.

# Portas usadas por componentes comuns do Arcserve Backup

As seções a seguir fornecem informações sobre as portas usadas pelos componentes comuns do Arcserve Backup:

- Portas de comunicação do Serviço de detecção
- Portas de comunicação do Common Agent para UNIX e Linux

## Portas de comunicação do Serviço de detecção

O Serviço de detecção detecta produtos, agentes e opções do Arcserve Backup em plataformas Windows. É possível configurar as seguintes portas no arquivo PortsConfig.cfg:

#### Pacotes de resposta e difusão de detecção

Permite ao Arcserve Backup receber dados e enviar respostas sobre produtos do Arcserve Backup em execução no ambiente.

- Porta padrão: 41524
- Protocolo: UDP

#### Resposta de detecção

Permite ao Arcserve Backup receber dados e sobre produtos do Arcserve Backup em execução no ambiente.

- Porta padrão: 41523
- Protocolo: TCP

#### Difusão de detecção

Permite ao Arcserve Backup difundir suas próprias informações de produto do Arcserve Backup pela rede.

- Porta padrão: dinâmica
- Protocolo: UDP

# Portas de comunicação do Common Agent para UNIX e Linux

Estas informações aplicam-se a todos os agentes baseados em UNIX e Linux, incluindo Client Agents, agentes de banco de dados e agentes de aplicativo. É possível configurar as seguintes portas no arquivo agent.cfg:

#### Recebimento e resposta a pacotes de difusão de detecção

- Porta padrão: 41524
- Protocolo: UDP

#### Operações de procura, backup e restauração

- Porta padrão: 6051
- Protocolo: TCP

# Portas usadas por agentes e opções do Arcserve Backup

As seções a seguir fornecem informações sobre as portas usadas por agentes e opções do Arcserve Backup:

- Portas de comunicação do agente para Microsoft SharePoint Server
- Portas de comunicação do Client Agent for Windows
- Portas de comunicação do agente para Microsoft Exchange Server
- Portas de comunicação do agente para Microsoft SQL Server
- Portas de comunicação de banco de dados do agente para Microsoft SharePoint Server
- Portas de comunicação da NDMP NAS Option
- Portas de comunicação dos agentes de banco de dados do Arcserve Backup
- Comunicação da GUI com os agentes do Arcserve Backup

# Portas de comunicação do agente para Microsoft SharePoint Server

É possível configurar as seguintes portas no arquivo PortsConfig.cfg para o agente roteador de banco de dados do SharePoint e o agente de dados externos do Sha-rePoint:

#### Serviço Agente universal

Este serviço é usado para operações de procura.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: UDP

#### Serviço Agente universal

Este serviço é usado para operações de procura/backup/restauração.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: TCP

**Observação:** para obter informações sobre as portas de comunicação usadas pelo agente do banco de dados do SharePoint, consulte <u>Portas de comunicação de banco de dados do agente para Microsoft SQL Server e do agente para Microsoft SharePoint Server</u>.

# Portas de comunicação do Client Agent for Windows

É possível configurar as seguintes portas no arquivo PortsConfig.cfg para o Client Agent for Windows:

#### Serviço Agente universal

Este serviço é usado para operações de procura.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: UDP

#### Serviço Agente universal

Esse serviço é usado para operações de procura, backup e restauração.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: TCP

# Portas de comunicação do agente para Microsoft Exchange Server

Para backups que usam o agente para Microsoft Exchange Server, é possível configurar as seguintes portas de comunicação no arquivo PortsConfig.cfg:

#### Serviço Agente universal

Este serviço é usado para operações de procura.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: UDP

#### Serviço Agente universal

Esse serviço é usado para operações de procura, backup e restauração.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: TCP

Para restaurar backups de nível de bloco de versões anteriores do agente para Microsoft Exchange Server, as seguintes portas são usadas:

#### Serviço RPC do agente de backup

Esse serviço é necessário para navegar no Gerenciador do Arcserve Backup e para todas as operações de backup e restauração de nível de bloco.

- Porta padrão: 6071
- Protocolo: TCP

#### Serviço Mapeador de pontos de extremidade da MS

Essa não é uma porta configurável.

- Porta padrão: 135
- Protocolo: TCP

#### Porta MS (somente Windows NT)

Este serviço somente é usado para comunicação do MSRPC que utilize Pipes nomeados. Não é possível configurar essa porta.

- Porta padrão: 139
- Protocolo: TCP

# Portas de comunicação do agente para Microsoft SQL Server

Para o agente para Microsoft SQL Server, você pode configurar as seguintes portas de comunicação no arquivo PortsConfig.cfg:

#### Serviço Agente universal

Este serviço é usado para operações de procura.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: UDP

Esse serviço é usado para operações de procura, backup e restauração.

- Porta padrão: 6050
- Protocolo: TCP

# Portas de comunicação de banco de dados do agente para Microsoft SharePoint Server

Para o agente para Microsoft SharePoint Server, é possível configurar as seguintes portas para a comunicação de bancos de dados no arquivo PortsConfig.cfg:

#### Serviço remoto do agente de backup

Este serviço é usado somente para backups e restaurações TCP/IP.

- Porta padrão: 6070
- Protocolo: TCP

#### Servidor RPC do agente de backup

Este serviço é necessário para a procura da GUI e para operações de backup e restauração de Pipes nomeados.

- Porta padrão: 6071
- Protocolo: TCP

#### Serviço mapeador de pontos de extremidade da MS

Essa não é uma porta configurável.

- Porta padrão: 135
- Protocolo: TCP

#### Porta MS (somente Windows NT)

Esse serviço é usado somente para MSRPC usando Pipes nomeados. Essa não é uma porta configurável.

- Porta padrão: 139
- Protocolo: TCP

# Portas de comunicação da NDMP NAS Option

É possível configurar as seguintes portas de comunicação no arquivo PortsConfig.cfg para a NDMP NAS Option:

#### Serviço arquivador NAS

Este serviço é usado para a comunicação com o serviço arquivador NAS. Ele não é necessário para comunicações de GUI, backup e restauração.

- Porta padrão: 10000
- Protocolo: TCP

# Arcserve Backup Portas de comunicação dos agentes de banco de dados do

Para os agentes de banco de dados do Arcserve Backup, o arquivo PortsConfig.cfg especifica as seguintes portas:

**Observação:** as configurações a seguir se aplicam ao agente para Informix, ao agente para SAP R/3, ao agente para Oracle, ao agente para Lotus Notes e ao agente para Sybase.

#### Servidor RPC do agente de backup

Este serviço é necessário para a navegação na GUI e para as operações de backup e restauração. É possível configurar esta porta.

Observação: os valores a seguir não se aplicam ao agente para Oracle.

- Porta padrão: 6071
- Protocolo: TCP

#### Servidor RPC do agente de backup - Agente para Oracle

Esse serviço é necessário para a navegação na GUI e para operações de backup e restauração usando o agente para Oracle. É possível configurar esta porta.

- Porta padrão (agente para Oracle em plataformas Windows): 6050
- Porta padrão (agente para Oracle em plataformas Linux e UNIX): 6050
- Protocolo (todas as plataformas agente para Oracle): TCP

#### Serviço mapeador de pontos de extremidade da MS

**Observação:** não é possível configurar essa porta.

- Porta padrão: 135
- Protocolo: TCP

#### Porta MS (somente Windows NT)

Este serviço é usado para o MSRPC que utiliza Pipes nomeados. Não é possível configurar essa porta.

- Porta padrão: 139
- Protocolo: TCP

# Comunicação da GUI com os agentes do Arcserve Backup

O gerenciador do Arcserve Backup contata os serviços remotos nos agentes cujos números de porta precisam ser configurados no arquivo PortsConfig.cfg, localizado no computador em que o componente gerenciador está instalado.

**Observação:** para obter mais informações, consulte <u>Portas usadas por agentes e</u> <u>opções do Arcserve Backup</u>.
## Como permitir a comunicação de agentes e agentes de banco de dados através de um firewall

As seções a seguir fornecem exemplos de como permitir a comunicação de agentes e agentes de banco de dados do Arcserve Backup através de um firewall:

Gerenciamento pela GUI do produto base

### Gerenciamento pela GUI do produto base

No cenário a seguir, um firewall separa a GUI e o computador em que o produto base está em execução.



No computador que executa o produto base, modifique o arquivo Portsconfig.cfg para que ele contenha a seguintes entradas:

ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS=1 CASportmap 111 jobengine 6503 databaseengine 6504 tapeengine 6502 rtcports 6505 cadiscovd 9000 caservd 9001 caauthd 9003 caqd 9004 camediad 9005 cadbd 9006 reconnection 9010-9050 casdscsvctcp 41523 casdscsvcudp 41524

No firewall, abra essas portas. Elas devem permitir conexões de entrada com o computador que executa o produto base.

No computador da GUI, modifique o arquivo Portsconfig.cfg para que ele contenha as seguintes entradas:

ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS=1 CASportmap 111 BaseproductMachinename jobengine 6503 BaseproductMachinename databaseengine 6504 BaseproductMachinename tapeengine 6502 BaseproductMachinename rtcports 6505 BaseproductMachinename cadiscovd 9000 BaseproductMachinename caservd 9001 BaseproductMachinename caauthd 9003 BaseproductMachinename casdscsvctcp 41523 casdscsvcudp 41524

# Arcserve Backup Dashboard para configuração de comunicação do Firewall do Windows

O assistente de instalação configura as portas de comunicação do firewall entre o servidor do Arcserve Backup e o sistema cliente quando você instala o Arcserve Backup Dashboard para Windows.

As seções a seguir descrevem os nomes de arquivos, os locais e a sintaxe necessária para os arquivos de configuração e as portas de comunicação usadas no sistema cliente e no sistema do servidor do Arcserve Backup.

#### Sistema cliente

O arquivo de configuração do sistema cliente, denominado ClientConfig.xml, está instalado no seguinte diretório no sistema cliente:

[ARCSERVE\_HOME]/ClientConfig.xml

#### Sintaxe

O arquivo de configuração do sistema cliente exige a seguinte sintaxe:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<service>
<primaryserver>LocalHost</primaryserver>
<username>caroot</username>
<port>6052</port>
</service>
```

#### Sistema de servidor do Arcserve Backup

O arquivo de configuração do servidor do Arcserve Backup, denominado CA.ARCserve.CommunicationFoundation.WindowsService.exe.config, está instalado no seguinte diretório:

C:\Arquivos de programas\CA\ARCserve Backup

#### Sintaxe

O arquivo de configuração do servidor Arcserve Backup exige a seguinte sintaxe:

```
<services>
<service name-
e="CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Impl.DBServicePInvokeImpl" beha-
viorConfiguration="DBServiceBehavior">
<host>
<baseAddresses>
<add baseAddresses>
</baseAddresses>
```

</host>

```
<endpoint binding="netTcpBinding" bindingConfiguration="BindingConfiguration" con-
tract="CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Contract.IDBService" address-
s=""></endpoint>
</service>
<service name ="CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Impl.AuthServiceImpl"</pre>
behaviorConfiguration="AuthServiceBehavior">
<host>
<baseAddresses>
<add baseAddress="net.tcp://localhost:6052/AuthService"/>
</baseAddresses>
</host>
<endpoint address="" binding="netTcpBinding" bin-
dingConfiguration="BindingConfiguration" con-
tract="CA.ARCserve.CommunicationFoundation.Contract.IAuthService" />
</service>
</services>
```

# Recursos adicionais - Especificações de portas de firewall

As tabelas a seguir listam os serviços do Arcserve Backup que é possível configurar usando o arquivo de configuração de portas:

Nome de exi- bição do ser- viço	Nome do pro- cesso	Chave	Porta padrão	Tipo de serviço
Servidor RPC do Agent	dbasvr.exe	dbagentsrpcserver	Porta do sistema	MSRPC
Mecanismo de fitas	tapeeng.exe	tapeengine	6502	MSRPC
Mecanismo de tarefas da	jobeng.exe	jobengine	6503	MSRPC
Mecanismo de bancos de dados da	dbeng.exe	databaseengine	6504	MSRPC
Mecanismo de mensagens	msgeng.exe	rtcports	Porta do sistema	MSRPC

#### Arcserve Backup Serviços de MSRPC do

#### Arcserve Backup Serviços TCP

Nome de exi- bição do serviço	Nome do pro- cesso	Chave	Porta padrão	Tipo de serviço
Universal Agent	univagent.exe	fsbackupservice	6050	ТСР
Serviço de detec- ção	casdscsvc.exe	casdscsvctcp	41523	ТСР
Agente da opção NAS NDMP	tapeeng.exe, UnivAgent.exe	nastcpservice	10000	ТСР
Reconexão	carunjob.exe	reconexão	nenhuma porta	ТСР

#### Arcserve Backup Serviços ONCRPC do

Nome de exi-	Nome do pro-	Chave	Porta	Tipo de
bição do serviço	cesso		padrão	serviço
Servidor RPC	Catirpc.exe	catirpc	111	ONCRPC
Controlador de ser-	casoryod oxo	casorud	Porta do	
viços	casel veu.exe	Caservu	sistema	UNCIFC
Servidor de domí-	cadiscoud ovo	cadiccoved	Porta do	
nio	cauiscovu.exe	Cauiscovu	sistema	UNCRPC

Servidor de domí- nio	caauthd.exe	caauthd	Porta do sistema	ONCRPC	
cand	lasonuor ovo	cand	Porta do		
caqu	iqserver.exe	caqu	sistema	UNCRPC	
cadbd	ldbconvor ovo	cadbd	Porta do		
caubu	lubsel vel .exe	Caubu	sistema	UNCAPE	
camadiad	modiacur ovo	comodiad	Porta do		
Calleulau		Cameulau	sistema	UNCRPC	

#### Serviços UDP do Arcserve Backup

Nome de exi- bição do serviço	Nome do pro- cesso	Chave	Porta padrão	Tipo de serviço
Universal Agent	univagent.exe	fsbackupservice	6050	UDP
Serviço de detec- ção	casdscsvc.exe	casdscsvcudp	41524	UDP

# Exemplos de como é possível modificar o arquivo de configuração de portas

Esta seção contém exemplos de como modificar o arquivo PortsConfig.cfg.

Os serviços de TCP, UDP e ONCRPC requerem somente uma porta. Se não for especificado um número de porta para esses serviços, a porta codificada padrão será usada. Se especificar um intervalo de portas, somente a primeira porta do intervalo será usada. Os exemplos a seguir mostram como alterar um serviço TCP:

sqlagenttcpservice 8000 machine\_name fsbackupservice 7000 machine\_name

Os computadores A e D são servidores do Arcserve Backup, os computadores B e C são computadores do agente cliente e você deseja alterar a porta de comunicação entre os computadores A e B para 7000. Além disso, no computador A, há um agente cliente instalado para o servidor do Arcserve Backup no computador D, e você deseja alterar a porta de comunicação de D para A para 8000.

No computador B (Agente cliente), modifique o arquivo Portsconfig.cfg para que ele contenha as seguintes entradas:

ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS = 1 fsbackupservice 7000 MachineB fsbackupserviceudp 7000 MachineB

#### Esteja ciente do seguinte:

 É possível fazer esta alteração usando o aplicativo de configuração de rede instalado com o administrador do agente de backup.

**Observação:** para obter mais informações, consulte o *Guia de Agentes Clientes.* 

– Reinicie o serviço Agente universal.

Para permitir que o computador A procure arquivos e faça backup deles no computador B, modifique o arquivo Portsconfig.cfg no computador A para conter as seguintes entradas:

ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS = 1 fsbackupservice 7000 MachineB fsbackupserviceudp 7000 MachineB

**Observação:** para aplicar esta configuração, é necessário interromper e reiniciar todos os serviços no computador A usando os comandos cstop/cstart.

Para permitir que o cliente agente do computador A se comunique com o computador D do Arcserve Backup, modifique o arquivo PortsConfig.cfg no computador A e D para conter as seguintes entradas:

ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS = 1 fsbackupservice 8000 MachineA fsbackupserviceudp 8000 MachineA

#### Esteja ciente do seguinte:

- Reinicie o Agente universal no computador A.
- É necessário reiniciar todos os serviços do Arcserve Backup no computador D usando os comandos cstop e cstart.

**Observação:** é possível aplicar essa lógica ao agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup (sqlagenttcpservice) para serviços com base em TCP (fsbackupservice, sqlagenttcpservice).

Em serviços MSRPC do Arcserve Backup, ocorre o seguinte:

O MSRPC escuta nos protocolos ncacn\_ip\_tcp e ncacn\_np. Por padrão, o ncacn\_ip\_tcp usa portas atribuídas pelo sistema, em vez de portas codificadas. O nome do host e o endereço IP não são necessários para os serviços de RPC.

Por exemplo, esta poderia ser uma alteração para um serviço MSRPC:

dbagentsrpcserver 9000

Essa configuração significa que o Servidor RPC do agente do Arcserve Backup tentará usar a porta 9000.

dbagentsrpcserver 9000;9001

Essa configuração significa que o Servidor RPC do agente do Arcserve Backup tentará se comunicar usando a porta 9000. Se não conseguir, ele tentará usar a porta 9001. Se não tiver êxito, o Arcserve Backup gravará uma mensagem no log de atividades do aplicativo Windows.

dbagentsrpcserver 9000-9500

Essa configuração significa que o Servidor RPC do agente do Arcserve Backup tentará se comunicar usando a porta 9000. Se não conseguir, o Arcserve Backup tentará se comunicar usando a porta 9001 e continuará tentando a comunicação até a porta 9500.

Se ele não puder usar nenhuma porta do intervalo, gravará uma mensagem no log de atividades de aplicativos Windows.

# Considerações sobre a configuração do arquivo de configuração de portas

Ao modificar o arquivo PortsConfig.cfg, considere os seguintes cenários:

- Ao alterar a porta do NAS no servidor do Arcserve Backup, depois de instalar a opção NAS NDMP do Arcserve Backup, altere também a atribuição de portas no arquivador NAS.
- Podem surgir ocorrências ao desejar especificar uma porta personalizada ou um intervalo de portas no arquivador NAS ao servidor de backup. Por exemplo, se houver um firewall entre o servidor de backup e o arquivador NAS. Para especificar as portas personalizadas, faça o seguinte:
  - 1. Efetue logon no servidor de backup e abra os seguintes arquivos de configuração de portas:

#### Sistemas operacionais Windows x64

C:\Arquivos de programas (x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\PortsConfig.cfg

е

C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\PortsConfig.cfg

#### Sistemas operacionais Windows x86

C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\PortsConfig.cfg

- 2. Defina ENABLE\_CONFIGURABLE\_PORTS = 1
- 3. Adicionar filertoserver 10000; 10001-10005
- 4. Feche e salve os arquivos de configuração de portas.
- 5. Reinicie todos os serviços do Arcserve Backup no servidor de backup usando o cstop.bat e cstart.bat arquivos em lote.
- 6. Repita as Etapas de 1 a 5 em todos os servidores principais e integrantes.
- A lógica de reconexão é implementada para evitar um problema na rede existente. Isso pode ocorrer ao executar backups do agente cliente na rede. Durante o backup, a conexão pode ser perdida e o backup pode falhar. Se isso ocorrer, você poderá especificar a chave de reconexão e um intervalo

de portas que serão usados durante o backup. Use a chave de reconexão no servidor do Arcserve Backup.

Para o gerenciamento de computadores remotos, os serviços RPC do Arcserve Backup escutam usando os protocolos ncacn\_ip\_tcp e ncacn\_np. Ao usar o ncacn\_ip\_tcp, abra as portas tcp (6502, 6503 e 6504) e abra as portas 137-139 e 445 do sistema, que são usadas pelo sistema operacional Windows quando o protocolo ncacn\_np é usado.

**Observação:** se o eTrust Firewall bloquear a comunicação RPC, o Arcserve Backup poderá responder lentamente ou parar completamente de responder.

- Para alterar a porta do agente universal, altere a porta de comunicação de todos os agentes e opções que usem esse serviço e que estejam instalados na mesma máquina (por exemplo, o Agente cliente do Arcserve Backup, o agente para Microsoft Exchange Server do Arcserve Backup e a opção NDMP NAS do Arcserve Backup).
- A alteração das portas para o Agente para Microsoft Exchange Server do Arcserve Backup e agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup se destina a backups de TCP para esses agentes. O servidor RPC permite navegar em todos os agentes de bancos de dados do Arcserve Backup para Windows.
- Se estiver fazendo atualizações a partir de uma versão mais antiga do Arcserve Backup e a instalação atual usar um arquivo de configuração denominado CAPortConfig.cfg para as configurações dos agentes de clientes do Arcserve Backup, o processo de instalação migrará as configurações do arquivo CAPortConfig.cfg para o arquivo PortsConfig.cfg.

Para instalações anteriores do Arcserve Backup, as informações do arquivo CAPortConfig.cfg estão no seguinte formato:

MachineName IPAddress tcpport udpport

As configurações do arquivo CAPortConfig.cfg descritas anteriormente são migradas para o arquivo PortsConfig.cfg no seguinte formato:

fsbackupservice tcpport machinename IPAddress

fsbackupserviceudp udpport machinename IPAddress

fsbackupserviceunix tcpport machinename IPAddress

**Observação:** para obter mais informações sobre os requisitos para as portas de serviços do sistema Microsoft Windows, consulte o site de Suporte da Microsoft.

### Testar a comunicação através de um firewall

As plataformas Windows fornecem a você um utilitário de linha de comando chamado ping.exe, que permite testar a comunicação entre computadores.

Para garantir que os seus sistemas possam se comunicar através de um firewall, o ping.exe deve conseguir se comunicar com outros computadores através do firewall (em ambas as direções) usando o nome do computador.

#### Para testar a comunicação através de um firewall

- 1. Abra a linha de comando do Windows.
- 2. No prompt, especifique a seguinte sintaxe, substituindo MACHINE pelo nome real do computador:

ping.exe MACHINE

### Capítulo 9: Desinstalando o Arcserve Backup

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Desinstalar o Arcserve Backup	338
Desinstalar componentes do Arcserve Backup usando a linha de comando	341
Desinstalar os arquivos de instalação da implantação de agente	344

### **Desinstalar o Arcserve Backup**

É possível desinstalar o Arcserve Backup usando o aplicativo Adicionar/Remover Programas no Painel de Controle do Windows.

Para assegurar que o Arcserve Backup seja completamente desinstalado do sistema, é preciso desinstalar todos os componentes do Arcserve Backup que aparecem na caixa de diálogo Desinstalar componentes. Por exemplo, você deve desinstalar o Agente cliente para Windows do Arcserve Backup, o Agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup, os Utilitários de diagnóstico do Arcserve Backup, etc.

É possível desinstalar os seguintes componentes do Arcserve Backup por meio de Adicionar/Remover Programas do Windows:

- Arcserve Backup (produto base)
- Arcserve Backup Agente para Informix
- Arcserve Backup Agente para Lotus Domino
- Arcserve BackupAgente para Microsoft Exchange Server
- Arcserve BackupAgente para Microsoft SharePoint Server
- Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server
- Arcserve Backup Agent for Open Files para Windows
- Arcserve Backup Agente para Oracle
- Arcserve Backup Agente para Sybase
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico
- Arcserve Backup Opção de recuperação de falhas
- Arcserve Backup Módulo corporativo
- Arcserve Backup Opção corporativa para SAP R/3 para Oracle
- Arcserve Backup Painel global
- Arcserve Backup Opção Image
- Arcserve Backup Opção NAS NDMP

Use o Gerenciador do administrador de servidores para desinstalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

- Arcserve Backup Opção de gerenciamento central
- Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas
- Arcserve BackupOpção SAN (Storage Area Network Rede de Área de Armazenamento)

A rotina de desinstalação remove todos os componentes, diretórios, arquivos etc. do Arcserve Backup do computador, exceto os seguintes diretórios e todo o seu conteúdo:

- Licenciamento CA:
  - (sistemas x86) C:\Arquivos de programas\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC
  - (sistemas x64) C:\Arquivos de programas(X86)\Arcserve\SharedComponents\CA\_LIC

**Observação:** se não houver outros aplicativos em seu computador que usam esses arquivos, você pode excluí-los com segurança.

C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\Jre\JRE-1.8.0

Se tiver sido feita a atualização de uma release anterior do Arcserve Backup, e essa release anterior estava integrada a uma versão anterior do JRE (Java Runtime Environment), a rotina de desinstalação não removerá o diretório e os arquivos associados ao JRE 1.8.0 e a nenhuma versão anterior do JRE no seu sistema.

**Observação:** se não houver outros aplicativos em seu computador que usam esses arquivos, você pode excluí-los com segurança.

C:\Arquivos de programas\CA\ARCserve Backup

A rotina de desinstalação não remove os arquivos desse diretório que foram modificados ou criados como resultado da instalação de agrupamentos.

**Observação:** você pode excluir com segurança esse diretório após a desinstalação do Arcserve Backup do último nó de agrupamento.

C:\Arquivos de programas\CA\ARCserve Backup\ASDBBackups.txt

A rotina de desinstalação não removerá os arquivos de log do banco de dados do Arcserve que foram criados em uma instalação de agrupamento. ArcserveOs arquivos de log do banco de dados do podem ser rotulados como ASDBBackups.txt e ASDBBackups.X.txt.

**Observação:** se não planeja reinstalar o Arcserve Backup em um agrupamento, você pode excluir com segurança esse diretório após a desinstalação do Arcserve Backup do último nó de agrupamento.

#### Para desinstalar o Arcserve Backup

- 1. Feche o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. Abra o Painel de Controle do Windows.
- 3. Clique duas vezes em Adicionar ou remover programas.

A caixa de diálogo Adicionar ou remover programas é aberta.

- 4. Navegue até e selecione Arcserve Backup.
- 5. Clique em Remover.

A caixa de diálogo Componentes é aberta.

6. Selecione o componente do Arcserve Backup que deseja desinstalar e clique em Remover.

Os componentes do Arcserve Backup especificados são desinstalados do computador.

**Importante:** A rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

## Desinstalar componentes do Arcserve Backup usando a linha de comando

O Windows Server 2008 Server Core é uma opção mínima de instalação para servidores que executam o Windows Server 2008. O Windows Server Core contém funcionalidades mínimas da interface de usuário. O método principal de interação com o Server Core é por meio da linha de comando.

Devido à falta de uma interface de usuário, podem ocorrer situações que exijam a desinstalação de componentes, agentes e opções do Arcserve Backup usando a linha de comando do Windows. Por exemplo, é necessário desinstalar o Disaster Recovery Option do Arcserve Backup de um sistema Windows Server 2008 que esteja executando o Server Core.

Nesta release, é possível instalar os componentes a seguir em um sistema Windows Server 2008 que esteja executando o Server Core.

- Servidor integrante do Arcserve Backup e opções suportadas
- Arcserve Backup Agent for Open Files
- Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais
- Arcserve Backup Agente cliente para Windows
- Arcserve Backup para Opção de recuperação de falhas do Windows

**Importante:** O procedimento a seguir descreve as etapas para desinstalar todos os componentes do Arcserve Backup de todos os sistemas operacionais Windows usando a linha de comando.

#### Para desinstalar componentes do Arcserve Backup usando a linha de comando

1. Efetue logon no computador em que deseja desinstalar os componentes do Arcserve Backup.

**Observação:** é necessário efetuar logon no computador usando uma conta administrativa.

2. Abra a linha de comando do Windows.

Execute a sintaxe que corresponde à arquitetura do sistema operacional do computador:

Sistemas operacionais x86:

%ProgramFiles%\CA\SharedComponents\ARCserveBackup\Setup\r16\uninstall.exe/p <\_ProductCode>

Sistemas operacionais x64:

%ProgramFiles%(x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\Setup\r16\uninstall.exe /p <\_ProductCode>

#### <ProductCode>

A tabela abaixo define o código do produto que deve ser especificado para o componente do Arcserve Backup que deseja desinstalar.

#### Exemplo:

Use a seguinte sintaxe para desinstalar o produto base do Arcserve Backup de um sistema operacional Windows x86 usando a linha de comando:

%ProgramFiles%\CA\SharedComponents\ARCserveBackup\Setup\r17\uninstall.exe /p {CAABDF1F-E6BC-483F-B7E5-CEEF32EBE841}

Componente	Plataforma	<código do="" produto=""></código>
DrightStorSAV	x86	{CAABD359-0497-414E-9423-
		711FDC90B38B}
Arcserve Backup (Produto base)	v96	{CAABD1E0-CC76-4057-BEC0-
		F55D76BB8D05}
Pacotes de implantação de agente do Arc-	x86	{CAABD1C4-50E7-402E-80CB-
serve Backup	×00	AB0AAF8B6066}
Arcserve Backup Agente para Informix	x86	{CAABD568-F3FC-468E-92A4-
		2EDA409231D8}
Arcserve Backup Agente para Lotus	x86	{CAABD126-715C-4484-B973-
Domino		FFC0023F5F49}
Arcserve BackupAgente para Microsoft	x86	{CAABD938-ACC3-4F97-9E89-
Exchange		BC0DA98B02DB}
Agente do Arcserve Backup para Microsoft	v64	{CAABD353-614B-4E13-B27A-
Exchange 12		CA538040E874}
Arcserve Backup Agente para Microsoft	x86	{CAABD3E6-9580-4D44-8C90-
SharePoint 2007		007963464B66}
Arcserve Backup Agente para Microsoft	x64	{CAABD7A3-77C0-4488-A852-
SharePoint 2007	×04	7B40C197D3E6}
Arcserve BackupAgente para Microsoft	v86	{CAABDC9E-4DDE-4036-A8EF-
SQL Server		AFC00091DE45}
Arcserve BackupAgente para Microsoft	×64	{CAABD7A7-60FC-48D7-9B12-
SQL Server	×04	36E332EF6477}
Arcserve Backup Agent for Open Files para	v86	{CAABD8CF-8E01-49DE-BAB7-
Windows		DCB33DDF676A}
Arcserve Backup Agent for Open Files para	×64	{CAABDD41-1935-4C04-AE4B-
Windows		803EF455E1A3}
Arcserve Backup Agente para Oracle	v86	{CAABD914-ED4B-44E9-BBCE-
		3312A25583F6}
Arcserve Backup Agente para Oracle	x64	{CAABD2F1-63E6-416F-A361-

		343CAF549883}
Arcserve Backup Agente para Sybase	x86	{CAABDDB2-A533-4C4E-AE7A- 6F1300B085BB}
Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais	x86	{CAABD4D7-AF38-4BCE-89FA- 1A8E76CCAEF9}
Arcserve Backup Agente para máquinas virtuais	x64	{CAABD63D-2328-4353-B271- F08B4E21E0F5}
Arcserve Backup Agente cliente para Win- dows	x86	{CAABD7A8-3190-4D8A-B0AC- 4F43421F4A1D}
Arcserve Backup Agente cliente para Win- dows	x64	{CAABD00D-1FA6-48CD-AD28- 75BABE0522AE}
Arcserve Backup Utilitário de diagnóstico	x86	{CAABD34D-F821-41CE-B4D2- 5E06B86878F7}
Arcserve Backup Opção de recuperação de falhas	x86	{CAABD400-8ABB-40E9-A3B0- C72069ED796C}
Arcserve Backup Módulo corporativo	x86	{CAABDA6A-9EED-4C96-9AB2- BCA270A9C22F}
Opção corporativa do Arcserve Backup para SAP R/3 para Oracle	x86	{CAABDAEE-B05D-4E60-8858- BFD874D833D5}
Opção corporativa do Arcserve Backup para SAP R/3 para Oracle	x64	{CAABD200-0E1D-4640-9483- 376C21B3975A}
Arcserve Backup Opção Image	x86	{CAABDAA9-1DFA-4811-BE57- 1B22D9823E82}
Arcserve Backup Opção de Microsoft Win- dows EBS	x86	{CAABDC3B-9375-4AF8-AB1B- 8555A6281E6A}
Arcserve Backup Opção NAS NDMP	x86	{CAABD971-BF83-4817-965E- DACA6732E854}
Arcserve Backup Opção de backup sem servidor	x86	{CAABDCC6-9EB1-45BD-9113- E5087032A7DB}
Arquivos de suporte à instalação do Arc- serve Backup	x86	{CAABD0BC-0C3F-4E38-AF09- 2300389691FF}
Serviço de detecção do CA Arcserve	x86	{CAABDC77-9350-47CF-ADC1- 682C60F70E2E}
CA Arcserve Universal Agent for Windows	x86	{CAABDEFE-0449-4AA1-8A7C- 085EA5A52ECB}
CA Arcserve Universal Agent for Windows	X64	{CAABD4AD-A551-4AA4-82ED- 87247EB7DD72}
Painel central	x86	{CAABD3A2-C0CD-4F3C-A8B2- D55353C1225E}

Após a execução do comando, o componente do é desinstalado.

# Desinstalar os arquivos de instalação da implantação de agente

O Arcserve Backup não contém uma rotina que permita a desinstalação dos arquivos de instalação da implantação de agente. Se precisar de espaço livre em disco no servidor do Arcserve Backup, é possível excluir com segurança os arquivos de instalação da implantação de agente do servidor do Arcserve Backup sem prejudicar a instalação do Arcserve Backup.

A prática recomendada para a desinstalação dos arquivos de instalação do agente do servidor principal, integrante ou independente é usar as etapas descritas nesta seção.

#### Para desinstalar os arquivos de instalação da implantação de agente

1. Efetue logon no servidor do Arcserve Backup.

**Observação:** o Console do gerenciador do Arcserve Backup pode ser aberto, entretanto, o agente de implantação deve ser fechado.

2. Abra uma janela de linha de comando e execute o seguinte comando:

#### Plataformas x86:

C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\Setup\r17\Uninstall.exe" /q /p {CAABD375-B0AA-4511-A384-439D5CBC6D94}

Plataformas x64:

C:\Arquivos de programas(x86)\CA\SharedComponents\ARCserve Backup\Setup\r17\Uninstall.exe"/q/p {CAABD375-B0AA-4511-A384-439D5CBC6D94}

Os arquivos de instalação da implantação de agente são excluídos do servidor do Arcserve Backup.

**Observação:** para executar a Implantação do agente depois de ter excluído os arquivos de instalação do servidor do Arcserve Backup, proceda de uma das seguintes maneiras:

- Reinstale os arquivos de instalação da implantação de agente usando a mídia de instalação do Arcserve Backup.
- Execute a Implantação de agente e forneça a mídia de instalação do Arcserve Backup quando solicitado.

# Capítulo 10: Solução de problemas das instalações do Arcserve Backup

Esta seção contém os seguintes tópicos:

A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microsoft SQL Server	.346
Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release	.348
Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup	. 350
O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante	.351
Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta rele- ase	.352
Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup	.353
Recursos de HA do agrupamento não criados	.354

# A instalação não pode se comunicar com o bancos de dados remoto do Microsoft SQL Server

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma

A instalação não pode se comunicar com as instâncias de bancos de dados do Microsoft SQL Server instaladas nos computadores remotos. Como resultado, o processo de instalação falha.

#### Solução

O ODBC se comunica com o serviço do navegador do SQL Server usando a porta UDP 1434 para detectar a porta TCP que o SQL Server usa para se comunicar. Em seguida, usa a porta detectada para se comunicar com o SQL Server. Se a porta UDP 1434 estiver bloqueada, a instalação não pode se comunicar com as instâncias do Microsoft SQL Server, fazendo o processo de instalação falhar.

Para ajudar a garantir que o programa de instalação possa se comunicar com bancos de dados do Microsoft SQL Server, verifique se a porta UDP 1434 está ou não bloqueada. Em seguida, faça o seguinte:

- A porta UDP 1434 está bloqueada -- se a porta UDP 1434 estiver bloqueada, configure a origem de dados ODBC para especificar a porta 1433 como o número da porta TCP/ IP do DSN do sistema. Para definir o número da porta, faça o seguinte:
  - 1. Abra Odbcad32.exe localizado no diretório abaixo:
    - Sistemas x86:

%systemdrive%\Windows\system32

• Sistemas x64:

%systemdrive%\Windows\SysWoW64

A caixa de diálogo Administrador de fonte de dados ODBC é aberta.

2. Clique na guia DNS de sistema e em Adicionar.

A janela Criar nova origem de dados é aberta.

- 3. Especifique o SQL Server como a origem de dados e clique em Concluir para continuar.
- 4. Preencha os campos abaixo na caixa de diálogo Criar uma nova origem de dados para o SQL Server:

- Nome -- o nome da origem de dados. Por exemplo, testmachine1.
- Servidor -- o nome do sistema do SQL Server. Por exemplo, testmachine1\mysglserver.
- 5. Clique em Avançar.
- 6. Na próxima caixa de diálogo, clique em Configuração do cliente.

A caixa de diálogo Adicionar rede da configuração da biblioteca é aberta.

- Na caixa de diálogo Adicionar rede da configuração da biblioteca, desmarque a marca de seleção ao lado de Determinar automaticamente o número da porta.
- 8. No campo Porta, especifique 1433.
- 9. Clique em Concluir.

A porta UDP 1433 é aplicada.

A porta UDP 1434 não está bloqueada -- se a porta UDP 1434 não estiver bloqueada, verifique se o serviço do navegador do SQL Server está ativado.

**Observação:** o serviço do navegador do SQL Server é desativado quando o Microsoft SQL Server é instalado.

## Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup depois de instalar esta release

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma

Depois de executar uma nova instalação do Arcserve Backup, não é possível efetuar logon no Arcserve Backup.

#### Solução

Os serviços responsáveis por autenticar usuários podem não estar em execução. No painel de controle, abra o painel Serviço e verifique se os serviços a seguir estão em execução:

- Arcserve Backup Servidor de domínio
- Arcserve Backup Controlador de serviços
- Arcserve Servidor RPC

Isso também pode também ser verificando abrindo-se o Gerenciador de tarefas e procurando-se o aplicativo caauthd. Se não encontrar uma instância desse aplicativo no Gerenciador de tarefas, vá para o Painel de serviços, interrompa e inicie o Servidor de domínio do Arcserve Backup e tente efetuar logon no Console do gerenciador do Arcserve Backup novamente. Se ainda não puder efetuar logon, abra a janela de comando, altere o diretório para o diretório inicial do Arcserve Backup e execute os seguintes comandos:

ca\_auth -user getall

A saída na tela deve ser semelhante a: Nomes de usuário: caroot

Caso não seja exibido pelo menos um nome de usuário, caroot, ou se algum outro erro for exibido ao executar o comando, execute os seguintes comandos de autenticação de forma que possa enviar os logs ao suporte do Arcserve Backup para investigação:

execute o comando ping com o nome do computador. Por exemplo:

ping.exe COMPUTADOR\_BAB

Nesse exemplo, BAB\_MACHINE é o seu computador. Caso não funcione, resolva o nome como um endereço IP ao alterar o arquivo etc/hosts ou no DNS.

Digite o seguinte comando:

ipconfig /all > ipconfig.log

 Digite o seguinte comando para informar ao Suporte técnico se o portmapper está sendo executado no seu computador:

netstat -na >netstat.log

 Digite o seguinte comando para informar ao suporte técnico da quais serviços do Arcserve Backup registraram com o servidor de RPC em execução no computador cliente:

rpcinfo.exe -p COMPUTADOR\_BAB >rpcinfo.log

Nessa sintaxe, BAB\_MACHINE é o seu computador.

Digite o seguinte comando:

rpcinfo.exe -t COMPUTADOR\_BAB 395648 1 > caauthd.txt

Nessa sintaxe, BAB\_MACHINE é o seu computador.

**Observação:**usar '>' para um arquivo não mostra os resultados na tela.

Crie a seguinte chave do Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\LogBrightStor\[DWORD]DebugLogs ==1

Isso cria o arquivo rpc.log no diretório principal do Arcserve Backup sob \log.

### Falha ao iniciar serviços do Arcserve Backup

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma:

Por que a inicialização dos serviços do Arcserve Backup está falhando?

#### Solução:

Se o Arcserve Backup detectar conflitos na porta 111, indicando que ele está usando o mesmo número de porta para o serviço do servidor de RPC da CA que um portmapper instalado anteriormente, o Arcserve Backup alternará automaticamente para um outro número de porta.

Para que outros computadores possam se comunicar com o seu computador, recomendamos a configuração de uma porta específica. Para fazer isso, use o arquivo nomeado portsconfig.cfg localizado no seguinte diretório:

C:\Arquivos de programas\CA\SharedComponents\ARCserve Backup

O Arcserve Backup funciona com portmappers externos (Microsoft Services for UNIX (SFU), Noblenet Portmapper, StorageTek LibAttach etc.). Entretanto, durante a sequência de inicialização do computador, pode haver uma tentativa de inicializar os serviços do Arcserve Backup antes que o portmapper externo tenha sido completamente inicializado. Nessas circunstâncias, haverá uma falha de inicialização dos serviços do Arcserve Backup . Para evitar este problema, execute as seguintes etapas:

1. Crie a seguinte chave do Registro:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\ComputerAssociates\CA ARCserve Backup\Base\Portmap

- 2. Crie o DWORD DelayedRegistration nesta chave.
- 3. Atribua um valor decimal para essa chave, indicando o número de minutos que os serviços do Arcserve Backup aguardarão antes de inicializar o registro do portmapper. Por exemplo, DelayedRegistration=1 faz com que todos os serviços do Arcserve Backup sejam iniciados, mas não se registrem junto ao portmapper durante um minuto após a inicialização.

# O Mecanismo de fitas não é iniciado em upgrades de servidor integrante

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma:

Depois de fazer o upgrade de um servidor autônomo ou de um servidor principal de uma release anterior para um servidor integrante, o Mecanismo de fitas no servidor integrante não é iniciado.

#### Solução:

Depois de concluir o processo de upgrade de um servidor principal ou de um servidor autônomo para um servidor integrante, o Mecanismo de fitas no servidor integrante deve ser iniciado automaticamente. Se o Mecanismo de fitas no servidor integrante não iniciar automaticamente, verifique o status do Mecanismo de fitas no servidor principal. Provavelmente, o Mecanismo de fitas no servidor principal não estava em execução quando o processo de upgrade no servidor integrante foi concluído.

Para corrigir esse problema, verifique se o Mecanismo de fitas está em execução no servidor principal. Se necessário, é possível iniciar o Mecanismo de fitas no servidor principal usando o Gerenciador do Administrador de servidores. Em seguida, depois de assegurar que o Mecanismo de fitas está em execução no servidor principal, inicie o Mecanismo de fitas no servidor integrante.

**Observação:** para obter mais informações sobre como iniciar e parar mecanismos do Arcserve Backup, consulte o <u>Guia de Administração</u>.

## Não é possível efetuar logon no Arcserve Backup após a atualização para esta release

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma

Perfis de usuário não migram ao atualizar para esta release do Arcserve Backup. Como resultado, os usuários não conseguem efetuar logon nos gerenciadores e domínio do Arcserve Backup.

#### Solução

Esse problema afeta somente atualizações de releases anteriores do Arcserve Backup, como Arcserve Backup r16. O problema ocorre em uma ou ambas as condições a seguir:

- O endereço IP do servidor de backup foi alterado antes de ser iniciado o processo de atualização.
- O servidor de backup foi reinicializado após a atualização ser concluída e, em seguida, o endereço IP foi alterado.

Como resultado das condições acima, as contas de usuário adicionadas na release anterior não migram ao atualizar para esta release do Arcserve Backup. Para corrigir esse problema, recrie a equivalência no servidor de backup usando o comando ca\_auth (de acordo com o novo endereço IP) e, em seguida, atualize as contas de usuário.

Para concluir a tarefa, faça o seguinte:

- 1. No servidor do Arcserve Backup, abra uma janela de linha de comando.
- 2. Execute ca\_auth usando a seguinte sintaxe:

ca\_auth -equiv add <domainnameA\NT user(administrator)> <hostnameA> caroot caroot <passwordofcaroot>

A equivalência é criada.

3. Execute os comandos a seguir para cada conta de usuário:

caauthd.exe -setupuser cadiscovd.exe -m

As informações da conta de usuário são atualizadas.

**Observação:** os utilitários de linha de comando são armazenados na raiz do diretório de instalação do Arcserve Backup. Por exemplo:

C:\Arquivos de programas\CA\ARCserve Backup\caauthd.exe

# Não é possível determinar os dispositivos suportados pelo Arcserve Backup

#### Válido em plataformas Windows.

#### Sintoma:

Quais dispositivos são suportados pelo Arcserve Backup?

#### Solução:

Consulte o site da Arcserve para obter uma lista de dispositivos certificados e confirmar o firmware e o modelo dos mesmos. Para acessar essas informações, abra a Página inicial do Arcserve Backup e clique no link Acesso ao suporte técnico, em Suporte técnico, como mostrado na ilustração a seguir:

Technic	al Support
	Arcserve Backup on the Web Find out about this premier data protection solution.
	<u>Understanding your Support</u> Support Maintenance programs and offerings.
	Registering for Support Arcserve Support online registration.
	Accessing Technical Support Easy access to "One Stop" Support.
	<u>Live Chat</u> Start a live chat with a support engineer.

### Recursos de HA do agrupamento não criados

Válido em plataformas Windows que executem o MSCS (Microsoft Cluster Server).

#### Sintoma

O Arcserve Backup não consegue criar os recursos de HA do agrupamento.

#### Solução

Esse problema surge depois da instalação do Arcserve Backup e, em seguida, ao tentar criar os recursos de HA do agrupamento usando o comando babha -postsetup. Ao executar esse comando, uma caixa de mensagem é exibida indicando que o recurso de agrupamento não pôde ser criado. Além disso, a seguinte mensagem é exibida no arquivo cluster.log:

open or create fileshare, return error: [87]

#### Para resolver esse problema, faça o seguinte:

- 1. Sob o grupo de agrupamento do Arcserve Backup, crie um objeto chamado "Arcserve Share" com um tipo de recurso de compartilhamento de arquivo.
- 2. Adicione uma dependência do recurso com o disco compartilhado e o nome virtual do Arcserve Backup.
- 3. Especifique o seguinte:
  - Nome do compartilhamento: ARCSERVE\$
  - Caminho o diretório principal do Arcserve Backup.
  - 3. Execute o comando babha postsetup.

## Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup	
Melhores práticas para atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release	anterior 406
Melhores práticas gerais	

## Melhores práticas para a instalação do Arcserve Backup

Considere as seguintes melhores práticas quando estiver instalando o Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Como concluir as tarefas de pré-requisito para a instalação do Arcserve Backup

Instalando o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único

Instalando um servidor principal com servidores integrantes

Instalando um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos

Instalando um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos compartilhados em uma SAN

Instalando vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN

Instalando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos

## Como concluir as tarefas de pré-requisito para a instalação do Arcserve Backup

Antes de instalar o Arcserve Backup, conclua as seguintes tarefas essenciais:

#### Licenciamento

Verifique se você possui as licenças necessárias para instalar o Arcserve Backup.

#### **Requisitos do sistema**

Verifique as <u>Notas da Versão</u> para obter uma descrição dos requisitos do sistema para os computadores nos quais o Arcserve Backup será instalado.

#### Arcserve Backup banco de dados

Determine o aplicativo que será usado para o banco de dados do Arcserve Backup. Considere os seguintes critérios de arquitetura:

- O aplicativo de banco de dados recomendado é o Microsoft SQL Server 2014 Express Edition.
- O Microsoft SQL Server 2014 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Se a sua topologia atual consistir em uma configuração de banco de dados remoto ou se você planejar acessar um aplicativo de banco de dados que está instalado em outro sistema (sistema remoto), será necessário especificar o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação**: para obter mais informações, consulte Requisitos de banco de dados.

#### Arcserve Backup tipo de servidor

Determine o tipo de servidor do Arcserve Backup necessário. O assistente de instalação detecta e analisa sua configuração atual. Em seguida, o assistente de instalação determina o tipo de servidor do Arcserve Backup, os agentes e as opções que devem ser instalados. Se a sua topologia consistir em um único servidor do Arcserve, você deve instalar um servidor autônomo.

Se planejar adicionar servidores do Arcserve Backup ao ambiente no futuro, pode especificar qualquer uma das seguintes instalações de servidor do Arcserve:

 Servidor autônomo -- com uma instalação de servidor autônomo, você deverá implantar servidores autônomos independentes no futuro.  Servidor principal -- com uma instalação de servidor principal, é possível gerenciar de forma centralizada vários servidores do Arcserve Backup.

Para ativar os recursos de gerenciamento central, é necessário especificar a opção Servidor principal do Arcserve e instalar a Opção de gerenciamento central.

Observação: para obter mais informações sobre os diferentes tipos de instalação de servidor do Arcserve, consulte Tipos de instalações do servidor do Arcserve Backup.

#### **Dispositivos conectados**

Antes de iniciar o processo de instalação, certifique-se de que todos os dispositivos, como bibliotecas, estejam conectados aos servidores do Arcserve. Depois de concluir a instalação, na primeira vez em que o Mecanismo de fitas for iniciado, o Arcserve Backup detectará e configurará automaticamente os dispositivos conectados; a configuração manual não é necessária.

### Instalando o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração recomendada - Servidor autônomo

Componentes que devem ser instalados

Como instalar um servidor autônomo ou um servidor principal

Como verificar uma instalação de servidor autônomo

### Configuração recomendada - Servidor autônomo

Quando você requer um único servidor de backup para proteger seu ambiente, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando a instalação de servidor autônomo.

Com uma instalação de servidor autônomo, você pode executar, gerenciar e monitorar tarefas executadas localmente de e para o servidor de backup.

Se você determinar em algum momento que precisa de servidores de backup adicionais para proteger seu ambiente, poderá instalar a opção de Servidor principal e adicionar servidores integrantes ao seu domínio do Arcserve Backup. É necessário instalar a opção de gerenciamento central ao instalar a opção de servidor principal.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um servidor autônomo do Arcserve Backup ou de um servidor principal do Arcserve Backup.



#### Arcserve Server
## Componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor autônomo

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor de backup autônomo.

## Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

## Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

# Como instalar um servidor autônomo ou um servidor principal

Conclua as seguintes tarefas para instalar o Arcserve Backup em um ambiente de servidor único:

- 1. Instale a opção de instalação de servidor autônomo do Arcserve Backup no sistema de destino.
- 2. Verifique a instalação.

## Como verificar uma instalação de servidor autônomo

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

3. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor autônomo com bibliotecas conectadas. As bibliotecas não são compartilhadas.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos após concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o *Guia de Administração*.

- 4. (Opcional) Usando a Configuração de dispositivos, faça as configurações necessárias. Por exemplo, configure um dispositivo de sistema de arquivos.
- 5. Envie uma tarefa de backup simples.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

 No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.

- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de restauração simples.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

7. Abra o Gerenciador de status de tarefas.

Certifique-se de que a guia Fila de tarefas e o Log de atividade exibam informações sobre as tarefas.

# Instalando um servidor principal com servidores integrantes

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup com um servidor principal e um ou mais servidores integrantes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração recomendada

Componentes que devem ser instalados

Como instalar um servidor principal com servidores integrantes

Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes

## Configuração recomendada

Quando você requer vários servidores de backup que residem no mesmo domínio para proteger seu ambiente, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando as opções de instalação de servidor principal e servidor integrante. Com essa configuração, você pode criar um ambiente de gerenciamento centralizado.

Um servidor principal controla a si próprio e a um ou mais servidores integrantes. Um servidor principal permite que você gerencie e monitore o backup, a restauração e outras tarefas executadas em servidores principais e integrantes. Usando os servidores principais e integrantes, é possível ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu ambiente. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a topologia de um ambiente de gerenciamento centralizado. O ambiente consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado pelo Microsoft SQL Server 2008 Express Edition e a instância do banco de dados reside no servidor principal.



## Arcserve Domain

## **Componentes que devem ser instalados**

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

#### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de pré-requisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

#### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

#### Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve Backup recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

# Como instalar um servidor principal com servidores integrantes

Conclua as tarefas a seguir para instalar um servidor principal com servidores integrantes:

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2014 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

- 2. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do .Arcserve Backup.
- 3. Verifique a instalação.

# Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

- 5. (Opcional) Abra o Gerenciador de dispositivos e configure um dispositivo de sistema de arquivos.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

9. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

## Instalando um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup com um servidor principal, um ou mais servidores integrantes e dispositivos conectados ao servidor principal, aos servidores integrantes ou a ambos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração recomendada

Componentes que devem ser instalados

Como instalar um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos

<u>Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes e</u> <u>dispositivos</u>

## Configuração recomendada

Quando você requer vários servidores de backup que residem no mesmo domínio e dispositivos, como bibliotecas, para proteger seu ambiente, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando as opções de instalação de servidor principal e servidor integrante. Com essa configuração, você pode criar um ambiente de gerenciamento centralizado.

Um servidor principal controla a si próprio e a um ou mais servidores integrantes. Um servidor principal permite que você gerencie e monitore o backup, a restauração e outras tarefas executadas em servidores principais e integrantes. Usando os servidores principais e integrantes, você pode ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu domínio. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado com dispositivos conectados. O ambiente consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition e a instância do banco de dados reside no servidor principal.



## **Componentes que devem ser instalados**

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

## Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

## Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

## Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

## Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas

Permite executar tarefas de backup, restauração e gerenciamento de mídia usando várias bibliotecas e bibliotecas RAID de fitas.

## Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve Backup recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

# Como instalar um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos

Conclua as tarefas a seguir para instalar um servidor principal com servidores e dispositivos integrantes:

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

- Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados ao servidor principal. Por exemplo, a opção para bibliotecas de fitas ou a opção NAS NDMP.
- 3. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve Backup.
- Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados aos servidores integrantes. Por exemplo, a opção para bibliotecas de fitas ou a opção NAS NDMP.
- 5. Verifique a instalação.

# Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

## Instalando um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos compartilhados em uma SAN

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup com um servidor principal, um ou mais servidores integrantes e dispositivos que são compartilhados na SAN (Storage Area Network).

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração recomendada

Componentes que devem ser instalados

<u>Como instalar um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos com</u>partilhados em uma SAN

<u>Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes e</u> dispositivos compartilhados em uma SAN

## Configuração recomendada

Quando você requer vários servidores de backup que residem no mesmo domínio e dispositivos, como bibliotecas, que são compartilhadas na SAN para proteger seu ambiente, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando as opções de instalação de servidor principal e servidor integrante. Com essa configuração, você pode criar um ambiente de gerenciamento centralizado.

Um servidor principal controla a si próprio e a um ou mais servidores integrantes. Um servidor principal permite que você gerencie e monitore o backup, a restauração e outras tarefas executadas em servidores principais e integrantes. Usando os servidores principais e integrantes, você pode ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu domínio. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado em uma SAN com dispositivos compartilhados. O ambiente consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition e a instância do banco de dados reside no servidor principal.



## **Componentes que devem ser instalados**

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

## Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

## Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

## Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

## Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas

Permite executar tarefas de backup, restauração e gerenciamento de mídia usando várias bibliotecas e bibliotecas RAID de fitas.

## Arcserve BackupOpção SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento)

Permite compartilhar uma ou mais bibliotecas de mídia em uma rede de armazenamento de alta velocidade com um ou mais servidores Arcserve.

## Esteja ciente do seguinte:

- A Opção para bibliotecas de fitas é um componente de pré-requisito para a opção SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento).
- Especifique a opção de instalação do Servidor principal do Arcserve Backup para instalar a opção SAN (Storage Area Network -Rede de área de armazenamento).

## Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve Backup recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

**Observação:** para implantar essa configuração, é necessário emitir uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

# Como instalar um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos compartilhados em uma SAN

Conclua as tarefas a seguir para instalar um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos compartilhados em uma SAN:

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2014 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

2. Instale a opção para bibliotecas de fitas e a opção SAN (Storage Area Network) no servidor principal.

**Observação:** certifique-se de que tenha emitido uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

- 3. Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados ao servidor principal. Por exemplo, a opção NAS NDMP.
- 4. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve Backup.
- 5. Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados aos servidores integrantes. Por exemplo, a opção NAS NDMP.
- 6. Verifique a instalação.

# Como verificar a instalação de um servidor principal com servidores integrantes e dispositivos compartilhados em uma SAN

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.

• Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

## Instalando vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup com vários servidores principais; cada servidor principal gerencia um ou mais servidores integrantes, e os dispositivos são compartilhados na SAN (Storage Area Network).

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração recomendada

Componentes que devem ser instalados

Como instalar vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN

<u>Como verificar uma instalação de vários servidores principais com servidores inte</u>grantes em uma SAN

## Configuração recomendada

Quando você requer vários servidores de backup que residem no mesmo domínio e dispositivos, como bibliotecas, que são compartilhadas na SAN para proteger seu ambiente, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando as opções de instalação de servidor principal e servidor integrante. Com essa configuração, você pode criar um ambiente de gerenciamento centralizado.

Um servidor principal controla a si próprio e a um ou mais servidores integrantes. Um servidor principal permite que você gerencie e monitore o backup, a restauração e outras tarefas executadas em servidores principais e integrantes. Usando os servidores principais e integrantes, você pode ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu domínio. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado em uma SAN com dispositivos compartilhados. O ambiente consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition



e a instância do banco de dados reside no servidor principal.

## **Componentes que devem ser instalados**

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

## Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

## Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

## Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

## Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas

Permite executar tarefas de backup, restauração e gerenciamento de mídia usando várias bibliotecas e bibliotecas RAID de fitas.

## Arcserve BackupOpção SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento)

Permite compartilhar uma ou mais bibliotecas de mídia em uma rede de armazenamento de alta velocidade com um ou mais servidores Arcserve.

## Esteja ciente do seguinte:

- A Opção para bibliotecas de fitas é um componente de pré-requisito para a opção SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento).
- Especifique a opção de instalação do Servidor principal do Arcserve Backup para instalar a opção SAN (Storage Area Network -Rede de área de armazenamento).

## Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve Backup recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

**Observação:** para implantar essa configuração, é necessário emitir uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

## Como instalar vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN

Conclua as tarefas a seguir para instalar vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN:

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

2. Instale a opção para bibliotecas de fitas e a opção SAN (Storage Area Network) no servidor principal.

**Observação:** certifique-se de que tenha emitido uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

- Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados ao servidor principal. Por exemplo, a opção para bibliotecas de fitas ou a opção NAS NDMP.
- 4. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve.
- 5. Instale os servidores principais do Arcserve Backup que residirão fora da SAN.

**Observação:** é necessário atribuir um nome de domínio aos servidores principais que residem fora da SAN que seja diferente do nome de domínio atribuído ao servidor principal que reside dentro da SAN.

- 6. Instale as opções necessárias para oferecer suporte aos dispositivos conectados aos servidores integrantes. Por exemplo, a opção NAS NDMP.
- 7. Verifique a instalação.

# Como verificar uma instalação de vários servidores principais com servidores integrantes em uma SAN

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.
Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

# Instalando o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

- Configuração recomendada
- Componentes que devem ser instalados
- <u>Como instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos</u>
- <u>Como verificar uma instalação que reconhece agrupamentos</u>

### Configuração recomendada

Quando você requer vários servidores de backup que residem no mesmo domínio para proteger seu ambiente, além da alta disponibilidade de um ambiente que reconhece agrupamentos, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup usando as opções de instalação de servidor principal e servidor integrante no ambiente que reconhece agrupamentos. Essa arquitetura permite gerenciar centralmente o ambiente do Arcserve Backup e manter os recursos de alta disponibilidade de um ambiente que reconhece agrupamentos.

Um servidor principal controla a si próprio e a um ou mais servidores integrantes. Um servidor principal permite que você gerencie e monitore o backup, a restauração e outras tarefas executadas em servidores principais e integrantes. Usando os servidores principais e integrantes, você pode ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu domínio. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente que reconhece agrupamentos com gerenciamento centralizado. O ambiente consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. O banco de dados do Arcserve é hospedado pelo Microsoft SQL Server 2008 Express Edition e a instância do banco de dados reside no servidor principal.



### **Componentes que devem ser instalados**

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

### Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** A rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### **Arcserve Backup Servidor integrante**

Permite que servidores em um domínio do Arcserve Backup recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

## Como instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos

Você pode instalar o Arcserve Backup em um ambiente de agrupamento com o recurso de tolerância a falhas de tarefas nas seguintes plataformas de agrupamentos:

- MSCS (Microsoft Cluster Server) no x86/AMD64 Windows Server
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

### Para instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos

- 1. Consulte uma das seguintes seções para obter informações sobre como instalar o Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos:
  - Para o MSCS, consulte Implantar o servidor do Arcserve Backup no MSCS.
  - Para o NEC CLUSTERPRO, consulte <u>Implantar o servidor do Arcserve Backup</u> no agrupamento NEC.
- 2. Verifique a instalação.

# Como verificar uma instalação que reconhece agrupamentos

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.

Verifique se você pode exibir informações do banco de dados e dados do Log de atividade no Gerenciador de status da tarefa.

2. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

3. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

4. Mova o grupo de agrupamentos do Arcserve para outro nó.

Certifique-se de que todos os serviços do Arcserve tenham sido iniciados com êxito.

**Observação:** o console do gerenciador pode parar de responder de forma intermitente enquanto o grupo de agrupamentos está sendo movido para um outro nó.

- (Opcional) Faça as configurações necessárias. Por exemplo, configure um dispositivo de sistema de arquivos.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

7. Envie uma tarefa de restauração simples.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

8. Abra o Gerenciador de status de tarefas.

Verifique se as informações sobre as tarefas são exibidas na guia Fila de tarefas e no Log de atividade.

# Melhores práticas para atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior

Considere as seguintes melhores práticas ao atualizar o Arcserve Backup a partir de uma release anterior.

Como concluir as tarefas de pré-requisito para a atualização do Arcserve Backup

Atualizando um servidor autônomo ou um servidor principal

Atualizando vários servidores autônomos em um domínio

Atualizando vários servidores autônomos que compartilham um banco de dados remoto

Atualizando servidores em uma SAN usando um banco de dados local ou remoto

Atualizando vários servidores em um ambiente de SAN e não SAN para esta release

Atualizando vários servidores que usam um banco de dados central

Atualizando vários servidores em um ambiente que reconhece agrupamentos

## Como concluir as tarefas de pré-requisito para a atualização do Arcserve Backup

Antes de fazer a atualização do Arcserve Backup, conclua as seguintes tarefas de pré-requisito:

### Licenciamento

Verifique se você possui as licenças necessárias para atualizar o Arcserve Backup.

### Requisitos do sistema

Verifique as <u>Notas da Versão</u> para obter uma descrição dos requisitos do sistema para os computadores nos quais o Arcserve Backup será instalado.

### Requisitos da atualização

Determine se você pode fazer atualização da instalação atual para esta release. Se a instalação atual não oferecer suporte à atualização, será necessário desinstalar o Arcserve e, em seguida, instalar esta release. Para obter mais informações, consulte Atualizações suportadas.

### Arcserve Backup banco de dados

Determine o aplicativo que hospedará o banco de dados do Arcserve Backup. Considere os seguintes critérios de arquitetura:

 Se estiver usando o Microsoft SQL Server atualmente para hospedar o banco de dados do Arcserve, você deve continuar a usá-lo.

O Arcserve Backup não pode migrar dados de um banco de dados do Microsoft SQL Server para um banco de dados do Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express. Portanto, se estiver executando atualmente o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve, você deverá especificar o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

O Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Se o seu ambiente atual consistir em uma configuração de banco de dados remoto ou se você planeja acessar um aplicativo de banco de dados que está instalado em um sistema remoto, será necessário hospedar o banco de dados do Arcserve usando o Microsoft SQL Server.

**Observação:** para obter mais informações sobre os requisitos do banco de dados da Arcserve, consulte Requisitos de banco de dados.

#### Arcserve Backup tipo de servidor

Determine o tipo de servidor do Arcserve Backup necessário. O assistente de instalação detecta e analisa sua configuração atual. Em seguida, com base na sua instalação atual, o assistente de instalação determina o tipo de servidor do Arcserve Backup para o qual você deve fazer a atualização e os agentes e as opções a serem instalados.

Se planeja adicionar servidores do Arcserve Backup a seu ambiente no futuro, considere os seguintes tipos de instalação de servidor:

- Servidor autônomo -- com uma instalação de servidor autônomo, será necessário instalar servidores autônomos independentes no futuro.
- Servidor principal -- com uma instalação de servidor principal, é possível gerenciar de forma centralizada vários servidores do Arcserve Backup.

Para ativar os recursos de gerenciamento central, instale e licencie o Arcserve Backup e a opção de gerenciamento central.

**Observação:** para obter mais informações sobre os diferentes tipos de instalação de servidor do Arcserve, consulte <u>Tipos de instalações do servidor do Arc</u>-<u>serve Backup</u>.

### Dispositivos conectados

Antes de iniciar o processo de atualização, certifique-se de que todos os dispositivos, como bibliotecas, estejam conectados aos servidores do Arcserve Backup. Na primeira vez em que o mecanismo de fitas for iniciado, o Arcserve Backup detectará e configurará automaticamente os dispositivos conectados; a configuração manual não é necessária.

### Tarefas em andamento

Certifique-se de que todas as tarefas tenham sido interrompidas antes de iniciar o processo de atualização. O Arcserve Backup detecta todas as tarefas com o status Pronto e as coloca Em espera. Se houver tarefas em andamento, o Arcserve Backup exibirá uma mensagem e o processo de atualização será pausado até que todas as tarefas em andamento sejam concluídas.

# Atualizando um servidor autônomo ou um servidor principal

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar de um servidor autônomo do Arcserve para esta release.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração atual - Servidor autônomo do Arcserve

Configuração recomendada - Servidor autônomo ou servidor principal do Arcserve Backup

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

Como fazer atualização para um servidor autônomo do Arcserve

Como verificar a atualização de um servidor autônomo ou um servidor principal

### Configuração atual - Servidor autônomo do Arcserve

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de uma configuração de servidor autônomo do Arcserve Backup em releases anteriores:



# Configuração recomendada - Servidor autônomo ou servidor principal do Arcserve Backup

Se a instalação atual do Arcserve consistir em um único servidor autônomo, a prática recomendada é atualizar para um servidor autônomo do Arcserve Backup ou um servidor principal do Arcserve Backup.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um servidor principal do Arcserve Backup ou de um servidor autônomo do Arcserve Backup.



Capítulo 11: Usando as melhores práticas para instalar e atualizar o Arcserve Backup 411

### Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

### Arcserve Backup Servidor autônomo

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor de backup autônomo.

(Opcional) Arcserve Backup Servidor principalPermite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

# Como fazer atualização para um servidor autônomo do Arcserve

Execute as tarefas a seguir para atualizar de um ambiente de servidor autônomo do Arcserve para um ambiente de servidor autônomo ou servidor principal do Arcserve Backup.

- 1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup ou o servidor autônomo do Arcserve Backup no sistema de destino.
- 2. Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

Depois de fazer a atualização do Arcserve Backup, a instalação inicia um assistente de migração que permite migrar dados da instalação anterior para o novo servidor do Arcserve Backup. Você pode migrar dados relacionados a tarefas, logs e segurança do usuário.

Para migrar os dados, siga os avisos das caixas de diálogo subsequentes e preencha todas as informações necessárias.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup, consulte o Guia de Administração.

### Mais informações:

Considerações sobre a atualização

## Como verificar a atualização de um servidor autônomo ou um servidor principal

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup.
- 2. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

Verifique se todos os dados de backup anteriores foram migrados com êxito.

**Observação:** o Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para a nova instalação.

3. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor autônomo com bibliotecas conectadas. As bibliotecas não são compartilhadas.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos após concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico em <u>www.arc</u>-<u>serve.com</u>.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

- 4. (Opcional) Usando a Configuração de dispositivos, faça as configurações necessárias. Por exemplo, configure um dispositivo de sistema de arquivos.
- 5. Envie uma tarefa de backup simples.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de restauração simples.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

7. Abra o Gerenciador de status de tarefas.

Certifique-se de que a guia Fila de tarefas e o Log de atividade exibam informações sobre as tarefas.

# Atualizando vários servidores autônomos em um domínio

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores do Arcserve que não compartilham um banco de dados em um domínio para um domínio do Arcserve Backup que consiste em um servidor principal e vários servidores integrantes.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em um domínio

<u>Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor prin</u>cipal e servidores integrantes

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

<u>Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve para um ambiente de gerenciamento centralizado</u>

<u>Como verificar a atualização de um domínio com um servidor principal e ser-</u> vidores integrantes

# Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em um domínio

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup em um domínio em releases anteriores:



Arcserve Database Instances

## Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor principal e servidores integrantes

Se a configuração atual consistir em vários servidores do Arcserve Backup em um domínio, a prática recomendada é atualizar para um ambiente de gerenciamento centralizado que consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes.

Para atualizar para um ambiente de gerenciamento centralizado, é necessário atualizar um dos servidores do Arcserve Backup existentes para um servidor principal do Arcserve Backup e, em seguida, atualizar todos os outros servidores no domínio para servidores integrantes do Arcserve Backup.

**Observação:** o principal do domínio da instalação anterior deve assumir a função do servidor principal do Arcserve Backup.

Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup na rede. Para isso, você deve instalar o Arcserve Backup em pelo menos um servidor principal antes de instalar os servidores integrantes.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado.



### Arcserve Servers

**Observação:** para ativar a comunicação do Arcserve Backup com um banco de dados remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server para hospedar o banco de dados do Arcserve.

### Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

### Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

### Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

## Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve para um ambiente de gerenciamento centralizado

Execute as tarefas a seguir para atualizar vários servidores do Arcserve para um ambiente de gerenciamento centralizado que consiste em um servidor principal do Arcserve Backup e um ou mais servidores integrantes do Arcserve Backup.

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

2. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do

### Mais informações:

Considerações sobre a atualização

# Como verificar a atualização de um domínio com um servidor principal e servidores integrantes

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

Verifique se todos os dados de backup anteriores foram migrados com êxito.

**Observação:** o Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para o novo servidor principal.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do

problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

## Atualizando vários servidores autônomos que compartilham um banco de dados remoto

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores autônomos do Arcserve que compartilham um banco de dados remoto do Arcserve para um servidor principal do Arcserve Backup e vários servidores integrantes do Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

<u>Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de</u> <u>dados remoto</u>

<u>Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor prin</u>cipal e servidores integrantes

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de dados para um ambiente de gerenciamento centralizado

Como verificar uma atualização do ambiente de gerenciamento centralizado

## **Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de dados remoto**

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores autônomos do Arcserve Backup em um domínio, compartilhando um banco de dados remoto, em releases anteriores:



## Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor principal e servidores integrantes

Se a configuração atual consistir em vários servidores do Arcserve Backup em um domínio, a prática recomendada é atualizar para um ambiente de gerenciamento centralizado que consiste em um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. Um ambiente de gerenciamento centralizado permite compartilhar um banco de dados local ou remoto em um domínio do Arcserve Backup.

Para atualizar para um ambiente de gerenciamento centralizado, é necessário atualizar um dos servidores da Arcserve existentes para um servidor principal do Arcserve Backup e, em seguida, atualizar todos os outros servidores no domínio para servidores integrantes do Arcserve Backup.

**Observação:** o sistema de sua instalação anterior que hospeda o banco de dados do Arcserve deve assumir a função do servidor principal do Arcserve Backup.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado.



**Observação:** para ativar a comunicação do Arcserve Backup com um banco de dados remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve Backup.

### Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

### Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### **Arcserve Backup Servidor integrante**

Permite que servidores em um domínio do Arcserve recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

### Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

## Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de dados para um ambiente de gerenciamento centralizado

Execute as tarefas a seguir para atualizar vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de dados para um domínio do Arcserve gerenciado centralmente.

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

2. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do

### Mais informações:

Considerações sobre a atualização
# Como verificar uma atualização do ambiente de gerenciamento centralizado

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

Verifique se todos os dados de backup anteriores foram migrados com êxito.

**Observação:** o Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para o novo servidor principal.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do

problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

# Atualizando servidores em uma SAN usando um banco de dados local ou remoto

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores do Arcserve que residem em uma SAN e compartilham um banco de dados do Arcserve local ou remoto.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

<u>Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em uma SAN usando um banco</u> <u>de dados local ou remoto</u>

<u>Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor prin</u>cipal da SAN e servidores distribuídos da SAN

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

<u>Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve em uma SAN para esta</u> release

Como verificar uma atualização do ambiente de gerenciamento centralizado

# Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em uma SAN usando um banco de dados local ou remoto

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup em um ambiente de SAN, usando um banco de dados local ou remoto, em releases anteriores:



# Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor principal da SAN e servidores distribuídos da SAN

Se a configuração atual consistir em vários servidores do Arcserve Backup que residem em uma SAN e compartilham um banco de dados do Arcserve Backup local ou remoto, a prática recomendada é atualizar para um ambiente de gerenciamento centralizado. Com um ambiente de gerenciamento centralizado, você pode compartilhar bibliotecas e um banco de dados local ou remoto.

Para fazer atualização de seu ambiente de SAN atual para um ambiente de gerenciamento centralizado, é necessário fazer atualização de seu servidor principal da SAN atual para um servidor principal do Arcserve Backup e, em seguida, fazer a atualização de seus servidores distribuídos da SAN para servidores integrantes do Arcserve Backup desse servidor principal específico.

Para instalar servidores integrantes, o assistente de instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup no ambiente. Assim, você deve instalar o Arcserve Backup em pelo menos um servidor principal antes de instalar os servidores integrantes.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado integrado com uma SAN e um banco de dados do Arcserve local ou remoto.



# Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

## Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas

Permite executar tarefas de backup, restauração e gerenciamento de mídia usando várias bibliotecas e bibliotecas RAID de fitas.

## Arcserve BackupOpção SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento)

Permite compartilhar uma ou mais bibliotecas de mídia em uma rede de armazenamento de alta velocidade com um ou mais servidores Arcserve.

## Esteja ciente do seguinte:

- A Opção para bibliotecas de fitas é um componente de pré-requisito para a opção SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento).
- Especifique a opção de instalação do Servidor principal do Arcserve Backup para instalar a opção SAN (Storage Area Network -Rede de área de armazenamento).

## Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

**Observação:** para implantar essa configuração, é necessário emitir uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

# Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

# Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve em uma SAN para esta release

Conclua as tarefas a seguir para fazer a atualização de um ambiente de SAN para um ambiente de SAN nesta release.

 Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema principal da SAN atual. Esse sistema funcionará como servidor principal do novo domínio do Arcserve.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Instalar a opção SAN (Storage Area Network) no sistema principal da SAN atual

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2014 SP1 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

 Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os atuais servidores distribuídos da SAN. Esses sistemas funcionarão como servidores integrantes do novo domínio do Arcserve.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup, consulte o <u>Guia de Administração</u>.

## Mais informações:

Considerações sobre a atualização

# Como verificar uma atualização do ambiente de gerenciamento centralizado

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
- 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

Verifique se todos os dados de backup anteriores foram migrados com êxito.

**Observação:** o Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para o novo servidor principal.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do

problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

# Atualizando vários servidores em um ambiente de SAN e não SAN para esta release

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores do Arcserve em um ambiente de SAN e não SAN para esta release.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

<u>Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados</u> central

<u>Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor prin</u>cipal e servidores integrantes

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

<u>Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve em um ambiente de SAN</u> <u>e não SAN para esta release</u>

Como verificar uma atualização do gerenciamento centralizado

# Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados central

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup usando um banco de dados centralizado em um domínio em releases anteriores.

No diagrama a seguir, vários servidores do Arcserve Backup compartilham um banco de dados centralizado. Uma cópia do banco de dados do Arcserve Backup não é mantida em um dos servidores que compartilha o banco de dados.



No diagrama a seguir, vários servidores do Arcserve Backup compartilham um banco de dados centralizado. Uma cópia do banco de dados do Arcserve Backup é mantida em um dos servidores do que compartilha o banco de dados.



# Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor principal e servidores integrantes

Se a configuração atual consistir em um ambiente de SAN em que o servidor do Arcserve Backup reside na SAN, e os outros servidores do Arcserve Backup não residem na SAN, a prática recomendada é instalar o Arcserve Backup em um ambiente gerenciado centralmente.

Para fazer atualização de seu ambiente de SAN atual para um ambiente de gerenciamento centralizado, é necessário fazer atualização de seu servidor principal da SAN atual para um servidor principal do Arcserve Backup e, em seguida, fazer a atualização de seus servidores distribuídos da SAN para servidores integrantes do Arcserve Backup.

Para instalar servidores integrantes, a instalação deve conseguir detectar o nome de domínio e o nome do servidor principal do Arcserve Backup no ambiente. Assim, você deve instalar o Arcserve Backup em pelo menos um servidor principal antes de instalar os servidores integrantes.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado que consiste em um servidor principal e servidores integrantes que resi-



dem em uma SAN, além de servidores integrantes que não residem na SAN.

## Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de pré-requisito.

### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

### Arcserve Backup Opção para bibliotecas de fitas

Permite executar tarefas de backup, restauração e gerenciamento de mídia usando várias bibliotecas e bibliotecas RAID de fitas.

## Arcserve BackupOpção SAN (Storage Area Network – Rede de Área de Armazenamento)

Permite compartilhar uma ou mais bibliotecas de mídia em uma rede de armazenamento de alta velocidade com um ou mais servidores Arcserve.

### Esteja ciente do seguinte:

- A Opção para bibliotecas de fitas é um componente de pré-requisito para a opção SAN (Storage Area Network - Rede de área de armazenamento).
- Especifique a opção de instalação do Servidor principal do Arcserve Backup para instalar a opção SAN (Storage Area Network -Rede de área de armazenamento).

## Arcserve Backup Servidor integrante

Permite que servidores em um domínio do Arcserve recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

**Observação:** para implantar essa configuração, é necessário emitir uma licença da opção SAN (Storage Area Network) e uma licença da opção para bibliotecas de fitas para cada servidor na SAN.

# Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

# Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve em um ambiente de SAN e não SAN para esta release

Conclua as tarefas a seguir para fazer atualização dos servidores do Arcserve em um ambiente de SAN e não SAN para esta release.

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema principal da SAN atual. Esse sistema funcionará como servidor principal do novo domínio do Arcserve.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Instalar a opção SAN (Storage Area Network) no sistema principal da SAN atual

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

Ao ser promovido, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

 Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os atuais servidores distribuídos da SAN e não SAN. Esses sistemas funcionarão como servidores integrantes do novo domínio do Arcserve.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do

## Mais informações:

Considerações sobre a atualização

# Como verificar uma atualização do gerenciamento centralizado

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
  - 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

Verifique se todos os dados de backup anteriores foram migrados com êxito.

**Observação:** o Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para o novo servidor principal.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do

problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

# Atualizando vários servidores que usam um banco de dados central

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores do Arcserve que compartilham um banco de dados centralizado para esta release.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

<u>Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados</u> <u>central</u>

<u>Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor prin-</u> cipal e servidores integrantes

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados remoto para um ambiente de gerenciamento centralizado

Como verificar uma atualização do gerenciamento centralizado

# Configuração atual - Vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados central

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup usando um banco de dados centralizado em um domínio em releases anteriores.

No diagrama a seguir, vários servidores do Arcserve Backup compartilham um banco de dados centralizado. Uma cópia do banco de dados do Arcserve Backup não é mantida em um dos servidores que compartilha o banco de dados.



No diagrama a seguir, vários servidores do Arcserve Backup compartilham um banco de dados centralizado. Uma cópia do banco de dados do Arcserve Backup é mantida em um dos servidores do que compartilha o banco de dados.



# Configuração recomendada - Domínio do Arcserve Backup com um servidor principal e servidores integrantes

Se a configuração atual consistir em vários servidores do Arcserve Backup que compartilham um banco de dados centralizado, a prática recomendada é fazer o upgrade para um ambiente de gerenciamento centralizado que contém um servidor principal e um ou mais servidores integrantes. Um ambiente de gerenciamento centralizado permite hospedar o banco de dados do Arcserve Backup no servidor principal ou em um sistema remoto. Não é necessário instalar o Arcserve Backup no sistema que hospeda a instância do banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

Para fazer atualização para um ambiente de gerenciamento centralizado, é necessário fazer a atualização de um dos sistemas atuais para um servidor principal do Arcserve Backup e, em seguida, fazer a atualização de todos os outros sistemas para servidores integrantes do Arcserve Backup.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de um ambiente de gerenciamento centralizado com um sistema remoto que hospeda o banco de dados do Arcserve Backup.



## Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

## Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

#### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de pré-requisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** A rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 SP2 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

#### **Arcserve Backup Servidor principal**

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

# Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

# Como fazer atualização de vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados remoto para um ambiente de gerenciamento centralizado

Execute as tarefas a seguir para atualizar vários servidores do Arcserve que usam um banco de dados centralizado para esta release.

1. Instale o servidor principal do Arcserve Backup no sistema que funcionará como servidor principal.

**Observação:** a opção de gerenciamento central é instalada quando você instala o servidor principal do Arcserve Backup.

Você pode especificar o Microsoft SQL Server 2008 Express ou o Microsoft SQL Server como banco de dados do Arcserve Backup.

Ao ser promovido, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

2. Instale o servidor integrante do Arcserve Backup em todos os servidores que funcionarão como integrantes do novo domínio do Arcserve.

Ao ser solicitado, migre os dados da release anterior para o novo banco de dados.

- 3. Verifique a instalação.
- 4. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup, consulte o Guia de Administração.

## Mais informações:

Considerações sobre a atualização

# Como verificar uma atualização do gerenciamento centralizado

- Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:
  - 1. Abra o Console do gerenciador do Arcserve Backup no servidor principal.
  - 2. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

3. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

O Arcserve Backup migra informações sobre tarefas, logs e informações do usuário dos servidores anteriores para o novo servidor principal.

4. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

5. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 6. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 7. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do

problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.

- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

# Atualizando vários servidores em um ambiente que reconhece agrupamentos

As seções a seguir descrevem as melhores práticas que podem ser usadas para atualizar vários servidores do Arcserve que residem em um ambiente com suporte a agrupamento do MSCS (Microsoft Cluster Server) para esta release.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em um agrupamento

<u>Configuração recomendada – Servidores principal e integrantes do Arcserve ins-</u> talados em um ambiente com suporte a agrupamento

Novos componentes que devem ser instalados

Componentes cuja atualização deve ser feita

Como fazer atualização de um ambiente que reconhece agrupamentos do Arcserve para esta release

Como verificar uma atualização que reconhece agrupamentos

# **Configuração atual - Vários servidores do Arcserve em um agrupamento**

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos em releases anteriores. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado por um banco de dados RAIMA e a instância do banco de dados do Arcserve Backup reside no servidor do Arcserve Backup.



O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos em releases anteriores. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado pelo Microsoft SQL Server e a instância do banco de dados do Arcserve Backup reside em um sistema remoto.


# Configuração recomendada – Servidores principal e integrantes do Arcserve instalados em um ambiente com suporte a agrupamento

Se a configuração atual consistir em vários servidores do Arcserve Backup em um ambiente que reconhece agrupamentos, a prática recomendada é fazer o upgrade para vários servidores principais do Arcserve Backup ou vários servidores autônomos do Arcserve Backup.

Essa arquitetura permite gerenciar centralmente o ambiente do Arcserve Backup e manter os recursos de alta disponibilidade de um ambiente que reconhece agrupamentos.

Para implantar essa configuração em seu ambiente, você pode usar o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition ou o Microsoft SQL Server para hospedar o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition não oferece suporte à comunicação remota. Quando instala o Arcserve Backup usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition, o assistente de instalação instala o aplicativo de banco de dados e a instância do banco de dados do Arcserve no servidor principal. Para hospedar a instância do banco de dados do Arcserve em um sistema remoto, é necessário usar o Microsoft SQL Server.

O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve Backup em um ambiente com suporte a agrupamento nesta release. O banco de dados do Arcserve Backup é hospedado usando o Microsoft SQL Server 2008 Express Edition e a instância do banco de dados do Arcserve Backup reside no servidor do Arcserve Backup.



O diagrama a seguir ilustra a arquitetura de vários servidores do Arcserve em um ambiente com suporte a agrupamento nesta release. O banco de dados do Arcserve é hospedado pelo Microsoft SQL Server e a instância do banco de dados do Arcserve reside em um sistema remoto.



### Novos componentes que devem ser instalados

Para implantar esta configuração no seu ambiente, é necessário instalar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

#### Arcserve Backup Servidor principal

Permite instalar o Arcserve Backup em um servidor que será usado para enviar, gerenciar e monitorar centralmente tarefas de backup e restauração executadas em servidores integrantes e no servidor principal.

#### Arcserve Backup Opção de gerenciamento central

Permite gerenciar o servidor principal e todos os servidores integrantes em um domínio do Arcserve Backup a partir de um computador central.

**Observação:** o servidor principal do Arcserve Backup é um componente de prérequisito.

#### Arcserve BackupAgente para Microsoft SQL Server

Permite proteger o banco de dados do Arcserve Backup.

**Observação:** uma release modificada do agente conhecida como agente para o banco de dados da Arcserve é instalada com todas as instalações de Servidor principal da Arcserve e de Servidor autônomo da Arcserve.

**Importante:** a rotina de desinstalação não desinstala a instância de banco de dados do Arcserve Backup do seu computador. Se for necessário reinstalar o Arcserve Backup, o assistente de instalação detecta a presença de uma instância de banco de dados do Microsoft SQL Server ou do Microsoft SQL Server 2014 Express Edition em seu sistema. Como resultado, o assistente de instalação seleciona automaticamente o componente do agente para Microsoft SQL Server SQL Server do Arcserve Backup na caixa de diálogo de instalação Selecionar produtos.

#### Arcserve Backup Agente cliente para Windows

Permite fazer backup de dados localmente para o servidor do Arcserve Backup.

#### **Arcserve Backup Servidor integrante**

Permite que servidores em um domínio do Arcserve recebam instruções sobre tarefas e dispositivos de um servidor principal.

### Componentes cuja atualização deve ser feita

Para implantar essa configuração no seu ambiente, é necessário atualizar os seguintes componentes do Arcserve Backup:

• Todos os componentes que estão instalados no seu ambiente atual do Arcserve.

# Como fazer atualização de um ambiente que reconhece agrupamentos do Arcserve para esta release

Você pode fazer a atualização do Arcserve Backup para um ambiente de agrupamento com recursos de tolerância a falhas de tarefas nas seguintes plataformas de agrupamento:

- MSCS (Microsoft Cluster Server) no x86/AMD64 Windows Server
- NEC CLUSTERPRO/ExpressCluster

# Para atualizar um ambiente com suporte a agrupamento do Arcserve para esta release

- 1. Faça atualização do Arcserve Backup usando um dos seguintes procedimentos:
  - Atualizar o Arcserve Backup 16.5, r17 e r17.5 para r18.0 em um ambiente de agrupamento do MSCS.
  - Atualizar o Arcserve Backup 16.5, 17, r e r17.5 para r18.0 em um ambiente NEC CLUSTERPRO.
- 2. Verifique a atualização.
- 3. (Opcional) O Arcserve Backup não suporta a recuperação do banco de dados do Arcserve Backup quando o último backup do banco de dados do Arcserve Backup foi concluído antes de ter sido feita a atualização para esta release. Como prática recomendada, deve-se fazer backup do banco de dados do Arcserve Backup assim que possível após a atualização ser concluída. Para obter informações sobre backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do banco de dados do Arcserve Backup do

# Como verificar uma atualização que reconhece agrupamentos

Para verificar se a instalação do Arcserve Backup funciona corretamente, conclua as seguintes tarefas:

- 1. Abra o console do gerenciador do Arcserve Backup em um servidor autônomo.
- Conecte-se ao servidor do Arcserve do qual foi feita atualização usando o nome virtual.
- Se for possível conectar-se com êxito ao servidor do qual foi feita atualização, mova o grupo de agrupamentos do Arcserve para outro nó.

Certifique-se de que todos os serviços do Arcserve tenham sido iniciados com êxito.

**Observação:** o console do gerenciador pode parar de responder de forma intermitente enquanto o grupo de agrupamentos está sendo movido para um outro nó.

4. Abra o Administrador de servidores.

Certifique-se de que a árvore de diretórios do domínio exiba os nomes do servidor principal e de todos os servidores integrantes em seu domínio do Arcserve.

5. Abra o Gerenciador de bancos de dados e o Gerenciador de status da tarefa.

Verifique se você pode exibir as informações do banco de dados e os dados do Log de atividade.

6. Abra o Gerenciador de dispositivos.

Verifique se o Gerenciador de dispositivos detecta todos os dispositivos conectados ao servidor principal e a todos os servidores integrantes.

O diagrama a seguir ilustra a janela Gerenciador de dispositivos com um servidor principal com dispositivos conectados e um servidor integrante com um dispositivo conectado. O servidor principal está conectado a uma biblioteca que não está compartilhada, e o servidor integrante está conectado a uma biblioteca compartilhada.



Se o Gerenciador de dispositivos não detectar todos os dispositivos, execute as seguintes tarefas:

- Verifique se o dispositivo está corretamente conectado ao servidor.
- Verifique se os drivers apropriados do dispositivo estão instalados.
- Configure os dispositivos usando a Configuração de dispositivos.

Se o Arcserve Backup não conseguir detectar os dispositivos apos concluir essas tarefas, entre em contato com o Suporte técnico.

**Observação:** para obter informações sobre a configuração de dispositivos, consulte o Guia de Administração.

7. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 8. Envie uma tarefa de backup simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de backup é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 9. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor principal.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

 No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.

- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.
- 10. Envie uma tarefa de restauração simples em um servidor integrante.

Verifique se a tarefa de restauração é concluída com êxito.

Se a tarefa falhar, execute as seguintes tarefas de solução de problemas:

- No Gerenciador de status da tarefa, examine os detalhes da tarefa no Log de atividade.
- Se uma tarefa contiver mensagens de aviso, mensagens de erro, ou ambas, clique duas vezes na mensagem para exibir uma descrição do problema e as etapas que podem ser executadas para corrigi-lo.
- Depois de corrigir o problema, reenvie a tarefa.

### Melhores práticas gerais

As seções a seguir descrevem as melhores práticas gerais que podem ajudar na instalação e no uso do Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Onde instalar o console do gerenciador

Como instalar e gerenciar licenças

Como instalar opções com base em servidor do Arcserve Backup

### Onde instalar o console do gerenciador

O Console do gerenciador do Arcserve Backup é uma GUI (Graphical User Interface – Interface Gráfica do Usuário) que permite efetuar logon nos servidores principal e autônomos do Arcserve a partir de um sistema remoto. Com o console do gerenciador, é possível gerenciar e monitorar o backup, a restauração e outras tarefas executadas a partir de qualquer servidor do Arcserve. Por exemplo, um servidor autônomo e um servidor principal e seus servidores integrantes.

A opção de instalação do console do gerenciador permite instalar os componentes necessários para gerenciar suas operações de backup. Não é necessário alocar espaço de armazenamento para dados de backup, logs, relatórios etc. Esses tipos de informações são armazenados nos servidores principal e autônomos.

Você pode instalar o Console do gerenciador em qualquer computador que esteja executando um sistema operacional suportado pelo Arcserve Backup.

Para determinar o melhor local para a instalação do console do gerenciador, considere as seguintes orientações gerais:

- O sistema de destino é um computador portátil. Por exemplo, um notebook.
  Você usará o computador portátil para gerenciar operações de backup, mas não armazenará os dados de backup nele.
- O sistema de destino reside em um local remoto de seu ambiente de backup. Devido às limitações de largura de banda manifestadas pelo ambiente, talvez não seja prático gerenciar e fazer backup dos dados no sistema remoto.
- O sistema de destino não atende aos requisitos mínimos do sistema para instalar os componentes do servidor do Arcserve Backup. Consulte as <u>Notas da Ver-</u> <u>são</u> para obter uma descrição dos requisitos mínimos do sistema necessários para instalar os componentes do Gerenciador e do Servidor do Arcserve Backup.
- O sistema de destino é desligado periodicamente. Os servidores de backup devem estar em execução contínua para obter o nível mais alto de proteção dos dados.

### Como instalar e gerenciar licenças

As seções a seguir descrevem como instalar e gerenciar licenças do Arcserve Backup.

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Gerenciar licenças de componentes do Arcserve Backup

Liberar licenças a partir de servidores

## Gerenciar as licenças de componentes do Arcserve Backup

O Administrador de servidores do Arcserve Backup permite executar as seguintes tarefas de gerenciamento de licenças:

- Exibir os produtos do Arcserve Backup instalados em um servidor principal, um servidor autônomo, servidores integrantes e servidores de agente em um domínio do Arcserve Backup.
- Identificar o número total de licenças instaladas e o número de licenças ativas para cada componente em um domínio do Arcserve Backup.
- Exibir os nomes dos servidores que usa, as licenças de componentes em um domínio do Arcserve Backup.
- Liberar licenças de servidores para torná-las disponíveis para outros servidores no domínio.

**Observação:** para obter mais informações sobre a liberação de licenças a partir de servidores, consulte <u>Liberar licenças a partir de servidores</u>.

#### Para gerenciar as licenças de componentes do Arcserve Backup

1. No Console do gerenciador do Arcserve Backup, abra o Administrador de servidores selecionando Administrador de servidores no menu Início rápido.

O administrador de servidores será exibido.

O servidor principal do Arcserve Backup e seus servidores integrantes serão exibidos em uma estrutura de árvore de diretório como mostrado a seguir:



2. Para exibir os produtos do Arcserve Backup instalados em um servidor principal e um servidor integrante, selecione o servidor na árvore de diretório.

Os componentes e as licenças do servidor selecionado são mostradas na exibição de propriedades, como mostrado a seguir:

Arcserve Backup System Account	Server Information		
Configuration			
Stop all services	Products Installed: 6		
🕂 Add/View Licenses	Product Name	Version	Build
	Arcserve Backup	17.0	7490
Manage Licenses	Tape Library Option	17.0	7490
Install/Uninstall Options	Agent for Microsoft SQL Server	17.0	7490
	Enterprise Module	17.0	7490
	Disaster Recovery Option	17.0	7490
Node Tier Configuration	Agent for Virtual Machines	17.0	7490

 Para exibir os relacionamentos de componentes e licenciamentos de um domínio do Arcserve Backup, clique com o botão direito do mouse no servidor principal e selecione Gerenciar licenças no menu pop-up.

A caixa de diálogo Gerenciamento de licenças será aberta.

A caixa de diálogo Gerenciamento de licenças apresenta as seguintes informações:

- Versão -- Especifica o número da release da licença para o componente selecionado.
- Licenças ativas -- Especifica o número de licenças ativas para o componente selecionado. O total inclui licenças e licenças de avaliação adquiridas.
- Licenças disponíveis -- Especifica o número de licenças disponíveis para uso para o componente selecionado. O total inclui apenas as licenças adquiridas.
- Total de licenças -- Especifica o número total de licenças adquiridas para o componente selecionado.
- Licenças necessárias -- Especifica o número de licenças adicionais que precisam ser usadas para o componente selecionado.

#### **Exemplos:**

- Você está usando uma licença adquirida e uma licença de avaliação para um componente. O Arcserve Backup recomenda adquirir uma licença para substituir a licença de avaliação para que tenha uso ininterrupto do componente selecionado.
- Você está protegendo seis computadores Windows usando o agente cliente para Windows. Você adquiriu quatro licenças de agentes clientes para Windows. No passado, os backups podem ter falhado devido a um

número insuficiente de licenças. O Arcserve Backup recomenda a compra duas licenças adicionais para ajudar a garantir o uso ininterrupto do agente cliente para Windows.

 Máquinas licenciadas -- Especifica os nomes dos computadores que usam as licenças ativas para o componente selecionado.

#### Exemplo:

 A caixa de diálogo a seguir mostra que há 10 licenças ativas e zero licenças disponíveis para a opção para biblioteca de fitas. Os nomes de host dos computadores que usam as licenças de Opção para biblioteca de fitas são exibidos no campo Máquinas licenciadas.

icense Management					>			
T	-list, phys. Rev.							
To release a license from a machine, hist click the license and then clear the selected machine.								
License status:								
Component Name	Version	Active Licenses	Available Lice	Total Licenses	Licenses Needed (			
Tape Library Option	16.0	10	0	10	0			
Enterprise Module	16.0	1	9	10	0			
🗀 Arcserve Backup	16.0	1	0	0	1			
Licensed machines:								
🗹 🗐 CRW002								
CRW001								
CRW015								
1								
Select All								
			ОК	Cancel	Apply Help			
			ОК	Cancel	Apply Help			

### Liberar licenças a partir de servidores

O licenciamento do Arcserve Backup funciona em um mecanismo com base na contagem. O licenciamento baseado em contagem fornece uma única licença geral para o aplicativo, com um número predeterminado de direitos de licença ativa incluído no pool de licenças geral. Cada servidor que usa a licença recebe uma licença ativa do pool, por ordem de chegada, até que o número total de direitos de licença disponível seja atingido. Se todos os direitos de licença ativa tiverem sido aplicados e você precisar adicionar uma licença a um servidor integrante diferente, será necessário remover os direitos de licença de um dos servidores para reduzir a contagem para que o servidor integrante diferente possa usar a licença.

#### Para liberar licenças de servidores

1. No Console do gerenciador do Arcserve Backup, abra o Administrador de servidores selecionando Administrador de servidores no menu Início rápido.

O administrador de servidores será exibido.

2. Na árvore de diretórios do servidor, clique com o botão direito do mouse no servidor principal e selecione Gerenciar licenças no menu pop-up.

A caixa de diálogo Gerenciamento de licenças será aberta.

 Na seção Status da licença, selecione o componente que contém a licença que você deseja liberar.

Os computadores que usam a licença são exibidos no campo Máquinas licenciadas.

4. Desmarque a caixa de seleção ao lado do nome do computador com a licença que deseja liberar e clique em Aplicar.

A licença ativa é liberada do servidor selecionado. Agora, a licença está disponível para outros servidores que executam o produto do Arcserve Backup no domínio do ARCserve.

**Observação:** depois que você clicar no botão Aplicar, o computador selecionado não é mais exibido no campo Máquinas licenciadas.

# Como instalar as opções baseadas no servidor do Arcserve Backup

As opções a seguir são instaladas no servidor principal ou no servidor autônomo:

Opção de gerenciamento central

**Observação:** para instalar essa opção, é necessário instalar o servidor principal do Arcserve Backup.

- Opção para bibliotecas de fitas
- Opção SAN (Storage Area Network Rede de Área de Armazenamento)

Há dois métodos que podem ser usados para instalar as opções baseadas no servidor do Arcserve Backup:

- Instalar essas opções ao instalar o Arcserve Backup.
- Instalar essas opções usando o Administrador de servidores.

No Administrador de servidores, você pode instalar e desinstalar opções baseadas no servidor.

**Observação:** para obter mais informações sobre o uso do Administrador de servidores para instalar e desinstalar as opções baseadas no servidor, consulte o *Guia de Administração*.

# Capítulo 12: Glossário

Esta seção contém os seguintes tópicos:

Implantação do agente do Arcserve Backup	
Conta caroot	
servidor do movimentador de dados	
agente de sistema de arquivos	
servidor integrante	
servidor principal	
arquivo de respostas	
computador virtual	

### Implantação do agente do Arcserve Backup

A implantação do agente do Arcserve Backup é um aplicativo do tipo assistente que permite instalar e atualizar uma coleta de agentes do Arcserve Backup em vários computadores remotos simultaneamente.

### **Conta caroot**

A conta caroot é a conta padrão que o Arcserve Backup usa como um mecanismo de autenticação para fins de gerenciamento. A senha para a conta do caroot pode consistir em qualquer combinação de caracteres alfanuméricos e especiais, mas não pode exceder 15 bytes.

**Observação:** uma senha com o total de 15 bytes equivale a aproximadamente 7 a 15 caracteres.

### servidor do movimentador de dados

Os servidores do movimentador de dados do Arcserve Backup facilitam a transferência de dados para dispositivos de armazenamento local. Os dispositivos de armazenamento incluem as bibliotecas compartilhadas e os dispositivos de sistema de arquivos. Servidores do movimentador de dados têm suporte em sistemas operacionais UNIX e Linux. O Arcserve Backup gerencia servidores do movimentador de dados a partir de um único servidor principal centralizado. Os servidores do movimentador de dados do Arcserve Backup funcionam de maneira semelhante a servidores integrantes.

### agente de sistema de arquivos

Os agentes de sistema de arquivos são aplicativos do Arcserve Backup que você instala em computadores que executam vários sistemas operacionais que permitem proteger os arquivos que residem nos computadores.

### servidor integrante

Servidores integrantes funcionam como servidores de trabalho para um servidor principal. Servidores integrantes processam tarefas distribuídas pelo servidor principal. Usando os servidores principais e integrantes, é possível ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu ambiente. É possível usar o console do gerenciador no servidor principal para gerenciar seus servidores integrantes.

### servidor principal

Servidores principais funcionam como um servidor mestre que controla a si mesmo e um ou mais servidores integrantes e servidores do movimentador de dados. Com servidores principais, é possível gerenciar e monitorar o backup, restauração e outras tarefas executadas em servidores principais, servidores integrantes e servidores do movimentador de dados. Usando os servidores principais, integrantes e do movimentador de dados, é possível ter um único ponto de gerenciamento para vários servidores do Arcserve Backup em seu ambiente. Dessa maneira, você pode usar o console do gerenciador para gerenciar o servidor principal.

### arquivo de respostas

Os arquivos de respostas são arquivos de texto usados em instalações silenciosas que contém a instalação e configuração dos produtos e componentes do Arcserve Backup.

### computador virtual

Uma máquina virtual é um ambiente de software que permite que uma partição se comporte como um computador físico. O Arcserve Backup oferece suporte a operações de backup, restauração e recuperação de dados que residem em máquinas virtuais de VMware e Microsoft Hyper-V.